

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Ini Ma a. 1830.



Professor Karl Heinrich Rau
of the University of Heidelberg


PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
BY
Mr. Philo Parsons
of Detroit

1871



495 B95

)



Lehrbuch.

11449

ber



Landwirthschaft.

Pon

Johann Burger,

der heilkunde Dottor; kaiferl. tonigl. wirklichem Guberninkrathe und Referenten ben der Ruftenlandischen Grundsteuer - Regulirunges Provinzial - Rommission; Mitgliede der landwirthschaftlichen Gesellschaften zu Brunn, Graß, Ragenfurt, Laibach, München, Prag und Wien.

Erfter 23 and

Bweite verbefferte und vermebrte Auflage.

Wien, 1823. Gebrudt und verlegt bei Carl Gerolb.

. I 3 41 21 (2000 mo. 6) a. 5 2 2 . : :

Die Landwirthschaft ist eine sehr zusammengesetze, viele Kenntnisse erfordernde Wissenschaft, die gleich allen übrigen erlernt werden muß. Dieß kann auf dreisache Art geschehen. Sie wird entweder durch das Gesicht, oder das Gehör, oder mittelst beider Sinne erlernt. Man nennt die erstere Art des Lernens praktisch, die andere theoretisch, die letztertheoretisch praktisch. Es wäre besser, die erstere empirisch, die zweite logisch und die dritte erperimentell zu nennen.

2 des 194 5-11-40

Wer die Landwirthschaft auf die erstere Art erlernt und in der Folge ausübt, ahmt Jenem blindlings nach, der sein Meister war, oder ihm dafür galt. Je nachdem dieses Borbild mehr oder weniger zweckmäßig die Wirthschaft betrieben haben wird; je nachdem wird auch sein Nachahmer eine vollkommenere oder unvollkommenere Wirthschaft führen: aber immer wird sie einseitig seyn, weil die Verhältnisse des Bodens und des Klima nur selten wo so gleichförmig sind, daß das Versahren in dem einen Orte auch auf dem andern ganz zweckgemäß seyn sollte, und die Mängel werden um so mehr auffallen, je größer diese Verschiedenheit ist. Wer keine

.

wissenschaftliche Bildung erhalten, und ben Grund bes Berfahrens nicht einsieht, bem bleibt aber nichts abrig, als nachzuahmen.

Bei ber zweiten Urt lernt man erft bie Grundfage der Landwirthichaft, die in naturwissenschaftlichen Renntniffen bestehen, und errichtet aus diefen ein Bebaude von Schluffolgen und Lehrfagen, die nicht fowohl bestimmt sind, die natürlichen Erscheinungen in ber Landwirthschaft zu erklaren, sondern auch das gwedmäßigste Verfahren fur bie mancherlei Verfchiedenheiten der Lage anzugeben. Sie ift rein wiffenschaftlich und allgemein. Dadurch wird sie zwar nicht einseitig; benn all unser Bestreben ift babin gerichtet, ben Grund der Erscheinungen einzusehen und Regeln für die Erziehung der Pflanzen und Thiere davon abguleiten; aber minder brauchbar fur ben Bedarf ber Meisten ist diese Lehrart, da der Mensch in einer Erfahrungswissenschaft nicht sowohl die allgemeine Regel, ale auch das besondere Verfahren in der Befolgung diefer Regel fennen lernen will.

Die dritte Art, wobei die Herleitung der allgemeinen Lehrsäge der Landwirthschaft gezeigt, und ihre Anwendung auf die einzelnen Fälle nachgewiesen, und durch die allgemeine Praris sowohl als durch besondere Beobachtungen und eigens zu diesem Behuse angestellte Versuche erläutert wird, hat unstreitig die größten Vortheile, weil sie die Richtigkeit der Lehrsäge bestätiget, und sie selbst anschaulich macht.

Der empirische Unterricht ift handwerksmäßig; bie begden lettern find missenschaftlich.

In jeder Erfahrungswissenschaft, und so auch it der Landwirthschaft, kann man auf dreierlei Art sich die nothigen wissenschaftlichen Kenntnisse verschaffen. Entsweder belehrt man sich selbst durch das Lesen wissenschaftlich geordneter Werke, oder man wird belehrt im öffentlichen akademischen Unterrichte, oder endlich in einem Spezial-Institute, wo mit dem theoretischen Unterrichte die Praris verbunden, und die Technik gelehrt und gezeigt wird.

Die abweichenden Vortheile dieser Lehrmethoden sind nicht schwer einzusehen. Wer sich bloß durch Lesen die gründliche Kenntniß einer Wissenschaft erwerben will, wird mehr Zeit dazu bedürfen, und viel öfter mangelhafte Begrisse erlangen, als jener, dem dieselbe Wissenschaft durch einen Lehrer vorgetragen, mehrseitig erläutert, und durch die Verhandlungen, welche mit dem öffentlichen Unterrichte verbunden sind, klar gemacht worden ist. Wem endlich die Grundsähe nicht sowohl erklärt, als ihre Anwendung für die besonderen Fälle auch gezeigt wird, genießt die Vortheile des Unterrichtes im vollkommensten Maße.

Aus diesem erhellet der Nugen öffentlicher Lehranstalten für Landwirthschaft, besonders solcher, die mit einer Musterwirthschaft verbunden sind.

Bis zu unseren Zeiten gab es in Deutschland keine öffentlichen Lehranstalten für Landwirthschaft. — Wozu hätten sie auch dienen sollen, da der, welcher sich den Herrn des Bodens nannte, weder Luft noch Bedürfniß hatte, sich zu unterrichten, und Jene, denen der Betrieb des Ackerbaues übertragen war, in Leib-

eigenschaft, Armuth und Dummheit versunkene Menschen waren. So lange Willkur und rohe Gewalt gebietet, kann von Wissenschaft und Industrie nirgendwo die Rede seyn; denn beide sind nur Kinder der bürgerslichen Freiheit. Darum erhob sich der Ackerbau in Europa nur in jenen Ländern, wo diese inhumanen Verhältnisse gelöst, oder wenigstens um vieles gemildert wurden. Da vermehrte sich die Bevölkerung, erhob sich die Industrie, der Handel, gewann der Boden und seine Produkte mehr Werth, erhielt der Uckerbau Uchtung, und erregte sein Betrieb die allgemeine Ausmerksamkeit.

Will man ein Gewerbe blubend machen, fo forge man vor allem dafür, daß es feinen Unternehmern einen nicht zu fargen, oder zu fehr gefährbeten Bortheil bringe: nur erft, wenn diefe Bedingniß erfüllt ift, wird die andere Magregel, die Unternehmer über ihr Gemerbe zu belehren, ihren 3med erreichen. Beide aber find nothwendig, nur nicht in gleichem Grade; denn wenn bas Gewerbe Bortheil bringt, fo wird Jener, ber fich damit befaffen will, sich felbft alle Dube geben, sich hieruber bie nothige Belehrung ju verschaffen, ohne daß es Noth thut, sie ihm aufzudringen. - Es ift aber des eigenen und allgemeinen Bortheiles megen in einem wohl eingerichteten Staate nothwendig, daß Jedermann Belegenheit habe, fich über das Bewerbe, das er zu betreiben Willens ift, alle nothigen Aufflarungen zu verschaffen, damit er nicht durch unnuge und fostspielige Bersuche fein Bermogen einbuge,

das er zum Befriebe des Gewerbes so febr bedarf. -Längst war man von der Nothwendigkeit einer formlichen Lehre ben allen Runften und Sandmerken überzeugt, als die Landwirthschaft noch immer sich selbst überlassen blieb; als wenn die vermickeltste Wissen= fcaft nicht gelernt werden durfte, und ihr Betrieb überall feiner Berbefferung fabig ware. Darum ift ber Uderbau mehr zurudgeblieben, wie die übrigen Gewerbe, und es wird uns nun fehr schwer, den großen Saufen zu belehren, und über die Brundfage feines Sandelns aufzuklaren. Der beschrankte Beift des gemeinen Landwirthes gestattet ihm nicht, eine andere Wirthschaft zu betreiben, als die er von feis nen Borfahren gesehen hat, oder wie fie ben feinen Nachbarn geführt wird. Er hat die Landwirthschaft nur durch das Anschauen erlernt; sieht den Grund feines Berfahrens nicht ein, oder bildet fich eine Theorie die seinen Handlungen entspricht, und ist immer nur ein Nachahmer beffen, den er fur fluger halt als sich. Wollen wir daher auf den Betrieb der gewöhnlichen und üblichen Landwirthschaft, so wie sie auf großen und kleinen Gutern ausgeübt wird, thatig einwirken, so haben wir hiezu nur ein einziges Mittel, nämlich: beffere Beispiele als Borbilder aufzustellen, die dem großen Saufen gum Dufter dienen, und von ihm mittlerweile nachgeahmt Nicht durch Bücher oder mundliche Beleh= rung ift man im Stande, eine Abanderung der beftehenden Birthichafts = Berhaltniffe zu bewirken, denn ber gemeine Landwirth ift ein Feind der Bucher; das

Denken ift ihm ungeldufig, es wird ihm ichwer, bie Gebankenreihen zu verfolgen, und weil mit ber Unwissenheit fast immer Dunkel gepaart ift, ber jebe Belehrung verachtet; so wird unsere Absicht immer vereitelt, wenn wir ihn auf biefem Wege belehren wollen. Alle fogenannten popularen Schriften über die gesammte Landwirthschaft sind daber unnuß, und nur allein, wenn biefe einen abgesonderten Ameig für eine bestimmte Gegend jum Gegenstand bes Unterrichtes genommen haben, mogen fie von Go wenig fich bie Arzneiwissen-Bortheil senn. schaft popular machen läßt, eben so wenig läßt fich Die Wiffenschaft ber Landwirthschaft in einem Lefebuche bem unwissenden Bolfe erflaren. Beibe Biffenschaften erfordern so viele Borkenntniffe, und so viele Bildung bes Beiftes, bag man darauf vergichten muß, ben Saufen mit den Grundfagen vertraut ju machen, und daß man zufrieden fenn muß, ibn fo weit zu bilben, bag er bie fur feine ortliche Lage aufgestellten Mufter zu murdigen und nachzuahmen im Stande ift.

Ist diese Woraussetzung richtig, und kann die große Menge nur durch Beispiele geleitet werden: so muß unsere ganze Sorgfalt dahin gerichtet sepn, unter der gebildeten Klasse des Bolkes so viele und gründliche Kenntnisse über Landwirthschaft zu verbreiten, daß seder Einzelne aus derselben in seiner Umgebung als Beispiel leuchte, dem Nachbar zum Musster diene, und ihn zur Nachahmung reiße. Der Gutsbesitzer, sein Verwalter, der Pachter, der Pfarrer

u. s. w. mussen baher Gelegenheit haben, während der Zeit ihrer Studien die Grundsätze der Landwirthschaft kennen zu lernen, damit sie in der Folge, wenn sie Wirthschaft betreiben sollen, dieß entweder seibst zu thun im Stande seyn, oder Sachkundige Menschen sinden, die es für sie verrichten.

Diese Beweggrunde waren es, welche in Defterreich die Errichtung ber öffentlichen Behrftuble für Landwirthschaft veranlagten. Es foll badurch Jebermann Belegenheit gegeben werben, fich in biefer Wiffenschaft zu bilden, und um die Fortschritte ber Bervollfommnung zu beschleunigen, ward Jenen, bie funftig als Landbeamte ober als Pfarrer angestellt werden wollen, bas Studium berfelben zur Pflicht gemacht. Ginem langft gefühlten Bedurfniffe murbe baburch abgeholfen, und es gereicht ber Regierung zu einem fehr großen Berdienfte, daß fie folche Lehranstalten nicht bloß auf den vier Landes - Universitaten, fondern auf ben meiften Enzeen in den beutschen, bohmischen und mahrischen Provinzen einführte. Sind He auch noch theilweise mangelhaft, indem nur wenige mit einer Mufterwirthschaft verbunden find; fo erregt icon die wissenschaftliche Darftellung der Grundfape eine richtigere Unficht, und eine folgerechtere Praris.

Es ware untillig, wenn man jest schon große, in die Augen springende Umanderungen in der Landestultur, als Folgen dieser Lehranstalten erwartete; diese können und werden sich erst in der Folge der Jahre ergeben, wenn Jene, die sest gebildet wer-

den, zur Wirksamkeit gelangen; sie werden aber nicht fehlen, denn die Worte des Lehrers sind Samen-körner, die zwar oft in todtes, aber eben so oft in frucht-bares Erdreich fallen, nicht immer sogleich ins Leben übergeben, oft erst nach Jahren keimen und spät erst reichliche Früchte bringen.

Eben fo wenig muß man erwarten, bag eine Missenschaft, die so lange vernachläßiget worden, auf einmal jenen Grad der Bollfommenheit haben werde, beren sich so manche andere ruhmen konnen. . 3war follte man meinen, daß es leicht fen, die Landwirthschaft auf Grundfage jurudjuführen, und in ein Gpftem zu bringen, da feine andere Wiffenschaft fo viele Erfahrungen aufweisen kann, die in steter Wieberhohlung Jedermann vor Augen liegen; aber fo groß ift die Bleichgultigfeit, der Stolz und die Unwiffenheit des Menschen, daß er sich um alles mehr bekümmerte, als um die Bervollfommnung des Ackerbaues, der ihn ernährt, und daß er grundlichere Kenntnisse vom Bergbaue und von der Natur der Metalle hat, als von der Ackererde und ihrem Einflusse auf den Wachsthum der Pflanzen! — Was nütt es uns, daß man feit vielen taufend Jahren Uckerbau treibt, wenn wir die Geschichte der Fortschritte deffelben nicht kennen: wenn die Erfahrungen der Bolfer nicht verzeichnet, und nicht unter einander verglichen find? - Wie mare dieß aber auch möglich gewesen, da die Landwirthschaft bis jest den unwissendsten Menichen überlaffen blieb, die nicht wiffen eine Erfahrung anzustellen, noch eine richtige Folgerung aus ihren

Beobachtungen zu ziehen? Eben so, wie für die Weltgeschichte die Zeit des rohen Zustandes des menschlichen Geschlechtes verloren ist; so kann auch die Wissenschaft der Landwirthschaft keinen Bortheil ziehen von jener Periode, von der uns keine Keuntniß, oder eine höchst unvollkommene überliesert ward. Alle Erfahrungswissenschaften sind erst in den neuern Zeiten, wenn auch nicht völlig neu geschaffen, doch so sehr bereichert und durch die Kritik gereiniget worden, daß sie füglich als neu gelten können. Die Landwirthschaft traf die Reihe zuletz; darum mangeln ihr noch in so vielen Stücken allgemein richtige, durch Bergleichung bestätigte Erfahrungen, und eine wissenschaftliche Unordnung und folgerechte Begründung ihrer Lehren ist noch kaum versucht worden.

Unfere älteren landwirthschaftlichen Schriften zersfallen in Rücklicht ihres Werthes in zwei Klassen. Sie beschränken sich entweder darauf, die Wirthschaft einszelner Gegenden oder besonderer landwirthschaftlicher Zweige zu beschreiben, und dieß sind die vorzüglicheren und noch immer nüßlichen Schriften; oder sie sind Lehrbücher der Landwirthschaft, die aber mehr als Handbücher derselben für, eine gegebene Gegend zu bestrachten sind, und in praktischer Hinkt einen geringen, in wissenschaftlicher gar keinen Werth haben. In den neueren Zeiten hat man eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Lehrbüchern über Landwirthschaft entworfen, die aber alle, mehr oder weniger, entweder Mängel oder Einsseitigkeit, Unrichtigkeit oder Unvollkommenheit, oder eine für die gegebene Absicht unschästliche Form an sich haben.

Das Bedürfniß eines Lehrbuches der Landwirthschaft, das im nördlichen wie im süblichen Deutschlande gleich anwendbar ware, das die allgemeinen Lehren der Wissenschaft spstematisch geprdnet enthielte, und die Anwendung derselben für besondere Fälle andeutete, das dem Lehrer, wie dem Schüler gleich brauchbar, und selbst dem praktischen Landwirthe nüglich wäre, with bei der vermehrten Anzahl landwirthschaftlicher Lehranstalten, und der vorgeschrittenen Bildung Jener, die sich mit dem-Ackerdau abgeben, und sich über denselben unterrichten wollen, immer lebhafter gefühlt, und gab zunächst die Veranlassung zur Verfassung des vorsliegenden Werkes.

So sehr sich auch die Materialien zur Errichtung eines spstematischen Sebäudes in den letzteren Zeiten anhäuften: so schwer war es noch immer, dasselbe zu konstruiren. Die widersprechenden Erfahrungen und entgegengesetzten Erscheinungen konnten erst dann vereiniget und in einen allgemeinen Gesichtspunkt der Bestrachtung gebracht werden, als wir durch die Chemie und Physiologie hinlängliche Aufklärungen über die Natur der organischen Körper erhielten, und die Landwirthschaft fängt erst seit der Zeit an eine wissenschaftliche Form zu erlangen, als sie diese Hülfswissenschaften mehr psiegt.

So groß aber auch das Licht ift, welches durch diese Lehren über die Landwirthschaft verbreitet wird: so muß man doch nie vergessen, daß der Körper, welcher erleuchtet werden soll, unabhängig von dem Lichte ift. Der beste Scheidekunstler und der gelehrteste

Physiolog wird daher immer ein sehr mangelhaftes Lehrbuch ber Landwirthschaft verfassen, wenn er sie nicht selbst in ihrer Ausübung und in ihren kleinsten Zweigen kennt: und weil es nur selten ist, daß der praktische Landwirth hinlängliche Ausbildung in den Hülfswissenschaften hat, und der gelehrte Landwirth die praktische Wirthschaft mehr nur aus Büchern und Nachfragen, als aus eigener Unsicht, und deswegen nur unvollkommen und einseitig kennt: so mussen wir diesen Umständen die Mängel unserer Lehrbücher vorzüglich zuschreiben, die entweder nur praktische Unleitungen zur Wirthschaft, oder mit gelehrtem Schmucke überladene, in sich aber mit mangelhaften, schiefen und unrichtigen Behauptungen erfüllte Werke sind.

Ich lehre seit zehn Jahren die Landwirthschaft, und habe den Mangel eines zweckmäßigen Lehrbuches vorzüglich in den ersteren Jahren lebhaft gefühlt. Weil keines der vorhandenen Lehrbücher den Forderungen entsprach, die ich an ein solches machte: so entwarf ich mir sogleich selbst einen neuen Leitsaden, und begann meinen Vortrag mit Vorlesungen über Chemie und Physsologie, um alle, wie mich däuchte, nothwendigen Vorbegriffe zuvor zu erklären, ehe ich zur Hauptsache selbst überginge. Allein ich wich bald wieder davon ab; denn ich fand, daß ich zu viele Zeit für die Hüsswissenschaften verbrauchte, und daß mir zu wenig davon für die Lehre selbst, die ich vortragen wollte, übrig blieb: auch fühlte ich, daß es meine Zuhörer er-

mubete, faft die Salfte ber Zeit von allem anderen, nur nicht von Landwirthschaft reden zu horen, und ich überzeugte mich, daß ich durch eine geringe Erweiterung der Agronomie leicht den größten Theil der chemischen Kenntnisse, Die dem Landwirthe vorzüglich nothig find, einschalten konne. Budem hat der akademiiche Lehrer der Landwirthschaft ja doch größtentheils nur folche Buborer, benen die Grundbegriffe der Phyfif und Chemie nicht unbekannt find, denen eine geringe Undeutung zur Berftandigung des Befagten genügt, und eine volle Wiederhohlung des schon Gehorten überfluffig und zeitraubend ift. Thaere Grundfage ber rationellen Landwirthschaft, die bald darauf erfchienen, und von benen ich glaubte, daß fie mich einer großen Arbeit entheben murden, laffen zwar alles zurud, was bis dahin in Deutschland sowohl als anderswo erschien. Es enthalt diefes Buch bas dama= lige gesammte Wiffen über diefen Begenftand in einer infternutischen Ordnung und in einem flaren Bortrage; eb' ift ein Schat fur ben praftifchen Landwirth, fo wie fur ben Lehrer bes Ackerbaues; allein es ift nicht geeignet zu einem Lehrbuche, weil ihm bie aphorifti= fche Form mangelt, weil es zu weitschichtig ift, zu febr allenthalben in das Detail geht, und wohl auch mehr nur fur das norbliche Deutschland berechner ift.

Ich glaube in dem gegenwärtigen Lehrbuche die meisten Fehler, die in den übrigen vorkommen, versmieben zu haben. Es foll die allgemeinen Grundsfätze der Landwirthschaft enthalten, das Ergebniß aller Erfahrung in allen Ländern, mit besonderer Rucksicht

ihrer Anwendung auf Deutschland. Es soll brauchbar fenn für den Lehrer, in gedrängter Kürze und in spstematischer Ordnung die Lehrsäße ausstellen; es soll noch nüglicher seyn dem Schüler durch die Ersläuterungen der Lehrsäße, und die Stelle des Lehseres ersehen ben Jenen, die des öffentlichen Unterrichtes entbehren mussen, ohne daß es in die beiden Neußersten der Lehrbücher verfällt, weder in eine zu trockene Kürze, noch in eine zu große Weitsschweisigkeit.

Ich habe es für unzwedmäßig gehalten, bie Sulfswissenschaften der Landwirthschaft vorausgehen zu laffen, benn ich batte bann, um folgerecht git fenn, nicht allein Chemie und Physiologie, sondern die gesammte Naturlehre abhandeln muffen; weil Mles mit dem Leben der Pflangen und Thiere in Berbindung fteht; allein ich habe es nicht fur überfluffig gehalten, jene Rorper, die mit den Pflanzen in der nachsten Berbindung steben, und auf ihren Wachethum den wichtigften Ginflug haben: Die im Boben vorfommenben Subftangen, einer naberen Pruffung ju unterwerfen , und fie beswegen gur allgemeinen Reintniß zu bringen, damit dadurch bie Urfachen des Gedeihens ober Mifrathens ber Pflangen deutlicher werden, in fo fern fie in der Die fcung bes Bobens und in feiner verfchiebentlichen Bearbeitung und Vorbereitung gegrundet find, und weil ohne diese Kenntniffe der Candwirth immer nur verworrene Begriffe bon ber Betbefferung bes Bodens und ben Urfachen ber mehreren oder minben

ren Fruchtbarfeit beffelben haben wirb. Die Erfceinungen in der lebenden oder todten Ratur, fo wie fle im Betriebe ber Landwirthschaft vorfommen , werben, meines Dafürhaltens, vortheilhafter fur ben Schaler an jenen Stellen erflart, wo fle zuerft zur Sprache Commen, weil er bie Nothwendigkeit und ben Nugen Diefer Renntnisse sogleich einsieht, und die Erklarung beffer begreift, als wenn wir biefe Lehren fruber fur fich und ohne Berband mit ber Landmirthschaft vortragen. Daß übrigens folche Erklarungen physischen, chemischen, physiologischen und pathologischen Inhaltes mehr Andeutungen als erschöpfende Abhandlungen senn werden, bedarf ich wohl. nicht zu rechtfertigen, wenn man auf die beschränkte Beit eines Jahres fur den gangen Lehrkurs Rudfich nimmt. Die kurze Zeit, die der Mensch dem Studium einer Wiffenschaft auf Schuten widmet, reicht bei feiner bin, ihn mit bem gangen Umfange berfelben bekannt zu machen. Jeder Zweig des menschlichen Wissens' bat eine folche Tiefe, lange Jahre und ein ganges Menschenalter barüber vergeben, um eine grundliche Renntniff, in fofern fie möglich ift, hiebon zu erlangen.: barum ift bie Schule nur bestimmt, bas jugendliche Bemuth mit ben Grundfagen ber Wiffenschaften bekannt ju maden, und das Licht ber Renntnisse in ihm zu entgunden. Daß ber Funte nicht verlofche, vielmehr gur erleuchtenden Flamme werde, dafur muß Jeder felbst forgen, nachdem er in bas wirkende Leben eingetreten ift.

Ob es mir gelungen sen, den gesteigerten Forsberungen, die unsere Zeiten an ein Lehrbuch der Landwirthschaft machen, zu genügen, und ob mein Werk die Summe unseres gegenwärtigen Wissens und die richtigste, wissenschaftliche Erklärung der Erscheinungen enthalte, überlasse ich dem Urtheile der Sachverständigen, welche die Mangelhaftigkeit unserer Kenntnisse in allen Erfahrungswissenschaften kennen, und die Beschwerde, sie in eine folgerechte wissenschaftliche Form zu bringen, zu würdigen wissen.

Dadurch, daß ich die Pracis der Landwirthsichaft vieler Länder genatt kenne, und seit langen Iahren selbst ausübender Landwirth bin, glaube ich als Schriftsteller einen mehreren Werth zu haben, und meinem Werke einen wesentlichen Borzug vor vielen andern verschafft zu haben, die bloß auf fremde Erfahrungen gebaut sind, deren Verfasser daher nicht immer im Stande waren, das Besondere vom Allgemeinen zu unterscheiden, und, überhaupt zu wenig bekannt mit dem Betriebe des Uckerbaues, der Biehzucht und des vielsach verschlungenen Wesenst einer landwirthschaftlichen Hanshaltung, nothswendig oft in Irrthümer verfallen und falsche oder schiefe Maßregeln in Vorschlag bringen mußten.

Indessen bin ich weit entfernt zu glauben, baß ich icharffinnig genug sen, allenthalben ben Grund ber Erscheinungen einzusehen, und daß meine Borsschriften überall die richtigsten sepen; aber ich hoffe,

IIIVX

daß mein Lehrbuch die Wiffenschaft fordern und auf den Betrieb des Gewerbes selbst vortheilhaft einwirken werde, wenn es auch noch sehr viele Wünsche unbefriedigt läßt.

Darbach, am 13. März 1819.

Borrebe

Der Zeitraum vom Erfcheinen der erften Auflage bis zum heutigen Tage ift zu furz, als daß man vermuthen konnte, die gegenwärtige Auflage durfte bebeutend verandert und mit einer großen Menge neuer und origineller Erfahrungen und Beobachtungen bereichert worden fenn: indeffen wird man bei einer genaueren Durchsicht des Buches bennoch finden , daß ber Inhalt desselben manchmal verandert, vielfältig bereichert, und, wie ich mir schmeichle, im Bangen nicht unbedeutend vervollkommnet worden fen; benn ba sich unsere Renntnisse immermahrend erweitern, bald, daß wir gang neue Erfahrungen machen, bald, daß wir durch das Vergleichen mehrerer Erscheinungen die nachfte Urfache berfelben einsehen lernen, fo fann eine Erfahrungswiffenschaft, wie die Landwirthschaft, nicht drei Jahre lang auf berfelben Stufe ftehen bleiben, fondern fie muß fich vormarts bewegen, wenn bies Fortschreiten auch nicht in jeder Periode gleich groß, und oft nur Jenen bemerklich ift, die fich auf einer boheren Stufe der Überficht befinden.

Ich habe seit zwei Jahren den Lehrstuhl der Land= wirthschaft und meine Besitzung verlassen, und meine

gegenwärtigen Verhältnisse erlauben mir nicht, mich mit dem unmittelbaren Betriebe der Landwirthschaft, wie bisher, abzugeben, und vergleichende Beobachtungen auf meinen eigenen Feldern anzustellen; dagegen aber bin ich in die Lage versetzt, und mein Dienst erheischt es, die Wirthschaftsverhältnisse unter sich sehr verschiedener Gegenden bis ins kleinste Detail zu erforschen, und ich schmeichle mir, daß unter solchen Umständen meine Erfahrung sich nur vermehrt, und mein Urtheil an Richtigkeit eher gewonnen, als verloren haben werde.

Trieft, ben 5. Juny 1822.

Werhaltniß des öfterreichischen Mages und Gewichtes zu dem frangösischen.

Langen . Mag.

Das österreichische Längenmaß ist die Rlafter. Sie wird in 6 Soub, jeder Soub in 12 Boll, und jeder Boll in 12 Linien eingetheilt.

- 1 Rlafter ift gleich : 1,896614 Det.
- 1 Schuh » ; 0,316102
- 1 30U » » : 0,026341 ×

Flachen : Maß.

Das bfterreichifche Flachenmag ift bas 30 c. Es enthalt 1600 gevierte Rlafter.

- 1 3od ift gleich : 5755,4320 gevierte Metre oder 0,575543 Dettar.
- 1 gevierteRlafter: 3,597145 »
- 1 gevierter Schuh: 0,099921 »
- 1 gevierter 300 : 0,000694 »

Sobl-Mag.

Das österreichische hohlmaß ist bei trodenen Dingen ber Megen. Er mird eingetheit in 16 Magel.

- 1 Depen ift gleich: 61,499467 Litre.
- 1 Magi » » 3,843717 »

Bei flufigen Dingen heißt das Grundmaß Eimer. Er wird in 40 Mag, jedes Maß in 2 halbe, und jede halbe in a Seitel eingetheilt.

- 1 Gimer ift gleich : 56,600608 Litre.
- 1 Mag > > 1,415015
- 1 Dalbe > > 0,707508
- 1 Seitel > > 0,353754

Gewichts - Mag.

Das bsterreichtsche Pfund, Sandelsgewicht, hat 32 Loth. Jedes Loth hat 4 Quintel. 100 Pfund beißen 1 Centner.

- 1 Pfund ist gleich: 560,012192 Gramm.
 1 Both > 17,500381 >
 1 Quintel > 4,375092 >
 1 Centner > 56001,268246 >

Inhalt des ersten Bandes.

			E i n	Lei	tun	g. `				٠.!
_					_			•	. (Seite
		Begriff und							•	1,
Ŋ.	II.	Von der I	datur 1	der I	ebeni	den S	Rőrpe	r.	á	، عنب
S.	III.	Abtheilung	und U	ebersi	cht b	er Lel	bre de	er Lai	10-	
		wirthschaft.			٠.		•		_	7
۲.		Schema bei		hor	Rank	mirt	hschai	F#	•	11
א•	- * •	Cujuma 20		,	~,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	712777	**	•	
		Erft es	6011	n i st	űÆ	N/	1 2011 0	mie		•
,		611110	<i>&</i>	h + 1+	u u.	***	,	******	•	
g.	I.	Begriff und	3wec	f der	Ugr	onom	ie.		4	12
g.	II.	Befchaffenh	eit uni	En:	ftehu	ing b	es ge	genw	ár-	,
		tigen Bufta				-	_	•	•	
۲.	III.	Eintheilung				•	•	bens.		14
_		Von den			-					
ν.	- v .			•				_	F11-	
		schaften ber	•	•						
	A .	Bon den un	perände	rliche	n Be	tandt	beilen	Des 2	50=	
		dens	•	•	•	÷	•		•	-
•	. •	. Erdarten.	•	•	•	•	' •	•	•	16
		1. Rieselerde	• , •	•	•	•	-	٠ •	`• •	 .
		2. Thonerde		•	•	•	•	•	•	19
		3. Ralterde.	•	•	•	•	4	•	•	23
		4. Bittererd	e	•	4	, •	•	•	•	29
		b. Metalle	•	•		•			• '	· 32
	-	1. Gifen	•	•	•			ě	•	. 33

XXIV

1. Organische Materie. 36 2. Salze. 41 § V. Bon der physischen Beschaffenheit und darauf gegründeten Eintheilung des Bodens, in sofern sie von seinen Bestandtheilen abhängt. 43 A. Wom Sande. 45 B. Bom Thone. 51 C. Bom kohlensauren Kalke. 57 D. Bon der Bittererde. 61 E. Wom Gisenoryd. 62 F. Bom Dumus. 63 S. VI. Bon dem Einslusse des Bodens auf den Bachsthum der Pstanzen, und der Beränderung seines Werthes unter veränderten Verhältnissen. 71 A. Bom Klima. 72 A. Bom klima. 74 C. Bon der Unterlage der Dammerde. 74 C. Bon der ebenen oder geneigten Lage des Bodens. 75 D. Bon den Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschässeheit der Lust Einsluß haben. 77 § VII. Von der Veränderung des Bodenwerthes durch die tiesere oder seichtere Schichte der Dammerde, und die derselben beigemengten Steine. 78 § VIII. Bom objektiven nud subsiektiven Werthe des Bodens. 81 3 weites Hauptstück. Agrikultur. 81 3 weites Hauptstück. Agrikultur.	В	. Ron den 1	erand	erlið	en 98	effani	Beheira	en bes	Sobe	nå.	Seite 35
2. Salze							•		=		
gegründeten Eintheilung des Bodens, in sofern sie von seinen Bestandtheilen abhängt. A. Bom Sande. B. Bom Thone. C. Bom kohlensauren Kalke. D. Bon der Bittererde. E. Bom Cisenoryd. F. Bom Dumus. S. VI. Bon dem Einflusse des Bodens auf den Wachsthum der Pstanzen, und der Veränderung seines Werthes unter veränderten Berhältnissen. A. Bom Klima. B. Bon der Unterlage der Dammerde. C. Bon der ebenen oder geneigten Lage des Bodens. D. Bon den Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Einfluß haben. 70 S. VII. Bon der Veränderung des Bodenwerthes durch die tiesere oder seichtere Schichte der Dammerde, und die derselben beigemengten Steine. J. VIII. Bom objektiven nud subjektiven Werthe des Bodens. 3 weites Hauptstück. Biegriff, Zweck und Eintheilung der Agrifultur.		_	1.7.	•	•	•	•	•	•	•	
A. Bom Sande. B. Bom Thone. C. Bom kohlensauren Kalke. D. Bon ber Bittererde. E. Bom Gisenoryd. F. Bom Dumus. S. VI. Bon dem Einstusse bes Bodens auf den Bachsthum der Pflanzen, und der Veränderung seines Werthes unter veränderten Verhältnissen. A. Bom Klima. B. Bon der Unterlage der Dammerde. C. Bon der ebenen oder geneigten Lage des Bodens. J. Bon den Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschassenheit der Lust Einstuß haben. J. VII. Bon der Veränderung des Bodenwerthes durch die tiesere oder seichtere Schichte der Dammerde, und die derselben beigemengten Steine. J. VIII. Vom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens. 3 weites Hauptstück. Lagrikultur. J. Wegriff, Zweck und Eintheilung der Agri-	g. v.						•			•	
B. Bom Thone. C. Bom kohlensauren Kalke. D. Bon der Bittererde. E. Bom Eisenoryd. F. Bom Gisenoryd. 6.8 F. Bom Pumus. J. VI. Bon dem Einstusse des Bodens auf den Bachsthum der Pflanzen, und der Veränderung seinnes Werthes unter veränderten Verhältnissen. A. Bom Alima. B. Bon der Unterlage der Dammerde. C. Bon der ebenen oder geneigten Lage des Bodens. D. Bon den Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Einstuß haben. J. VII. Von der Veränderung des Bodenwerthes durch die tiesere oder seichtere Schichte der Dammerde, und die derselben beigemengten Steine. J. VIII. Vom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens. 3 weites Hauptstück. Rugrikultur. J. Wegriff, Zweck und Eintheilung der Agri-		fern fie	oon f	einen	B	estan	dthei	len c	ıbhán	gt.	43
C. Bom kohlensauren Kalke	A. 9	Bom Sandé	•	•		• '	•	•			45
D. Von ber Bittererde. E. Bom Eisenoryd. F. Bom Gisenoryd. S. VI. Von dem Einstusse bes Bodens auf den Bachsthum der Pstanzen, und der Veränderung seines Werthes unter veränderten Verhältnissen. A. Bom Rima. B. Von der Unterlage der Dammerde. C. Bon der ebenen oder geneigten Lage des Bodens. D. Bon den Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschassenheit der Luft Einstuß haben. 7. S. VII. Von der Veränderung des Bodenwerthes durch die tiefere oder seichtere Schichte der Dammerde, und die derselben beigemengten Steine. J. VIII. Vom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens. 3. VIII. Vom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens. 3. Weites Hauptstück.	B. 9	Bom' Thone.		•	•	`.	•		•		51
E. Bom Eisenoryd. F. Bom Dumus. 6. VI. Bon der Pflanzen, und der Veränderung seisnes Werthes unter veränderten Verhältnissen. 7. A. Bom Rima. 7. A. Bom Rima. 7. B. Bon der Unterlage der Dammerde. 7. B. Bon der ebenen oder geneigten Lage des Bodens. 7. D. Bon den Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Einstuß haben. 7. VII. Bon der Veränderung des Bodenwerthes durch die tiefere oder seichtere Schichte der Dammerde, und die derselben beigemengten Steine. 7. VIII. Bom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens. 8. VIII. Bom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens. 8. Weites Hauptstüdt. Agrikultur. 8. I. Begriff, Zweck und Eintheilung der Agri-	C. §	Bom kohlens	auren	Ralf	er .	۵	_ •	•	•		57
F. Bom humus. J. VI. Bon dem Einflusse des Bodens auf den Wachsthum der Pflanzen, und der Veränderung seines Werthes unter veränderten Verhältnissen. A. Bom Klima. B. Bon der Unterlage der Dammerde. C. Bon der ebenen oder geneigten Lage des Bodens. J. Bon den Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Einfluß haben. J. VII. Bon der Veränderung des Bodenwerthes durch die tiesere oder seichtere Schichte der Dammerde, und die derselben beigemengten Steine. J. VIII. Bom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens. 3. VIII. Bom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens. 3. Weites Hauptstück. Agrikultur. S. I. Begriff, Zweck und Eintheilung der Agri-	D. 9	Bon bet Bil	terert	è.	•	•	•		4		61
S. VI. Bon dem Einflusse des Bodens auf den Wachs- thum der Pflanzen, und der Veränderung sei- nes Werthes unter veränderten Verhält- nissen	E. §	Bom Gifenop	ryd.	•		•	•	ı			68
thum der Pflanzen, und der Veränderung seines Werthes unter veränderten Verhältnissen. A. Bom Alima. B. Bon der Unterlage der Dammerde. C. Bon der ebenen oder geneigten Lage des Bodens. J. Bon den Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Einsluß haben. 7.7 S. VII. Bon der Veränderung des Bodenwerthes durch die tiefere oder seichtere Schichte der Dammerde, und die derselben beigemengten Steine. J. VIII. Bom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens. 3. VIII. Bom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens. 3. Weites Hauptstüdt. Agrikultur. S. I. Begriff, Zweck und Eintheilung der Agri-	F. 9	Bom Pumue	3.	•	•	•	4	•	•	÷	نينة
A. Bom Klima	g. VI	thum ber nes We	Pfla	nzen,	uni	d der	Bei	ránde	rung	fei=	
B. Bon der Unterlage der Dammerde		niffen.	•	•	•	•	•	•	•	٠	71
C. Von der ebenen oder geneigten Lage des Bodens	-	- '		•	ė	÷	•	÷	•	•	72
D. Bon den Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Einstuß haben								•	•	•	• 74
fur und Beschaffenheit der Luft Einfluß haben											75
durch die tiefere oder seichtere Schichte der Dammerde, und die derselben beigemengten Steine			_	_	-		4		•		77
S. VIII. Bom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens	g. VII	durch die Dammer	tiefe de, i	re d	der '	feich)	tere	O thi	thte i	der	,
des Bobens	d			•	•	•		<u>.</u>	4	•	_. 78
S. I. Begriff, 3wed und Eintheilung ber Agri-	<u>s</u> . V1				uu	D Ju	ibjeft •	iven	2Ber	the.	81
		3 weit	e8	H au	.pt	ſt ű c	ŧ.	Agri	Fultu	Y.	
	g. 1.	Begriff,	Bw	ect u	nd	Eint	heilu:	ng d	er Ag	gri=	83
•	6. IL		ifche	· Yari	fult:	ur.	•	•		•	88

	•						1	•
	~						•	
	,						,	
÷							,	
	• .		`	`	, ,	vv v		
<u>۔</u>	,				•	XX▼	•	
	, ,	• •		,		Seite	•	
	A. Bon ber Dangung		•	•	•	88		
	a. Bon den Dünger Materi	alien	٠	•	•	91		
•	III Ousseithe Dieses W	0.4! .Y !		′、	٠ ١.	, .	• '	
. ע	. III. Organische Dünger = W		•	•	ŧ	. 92		
	A. Thierische Korper und Ausm		•	•	•		·	
	a. Auswürfe des Hornviehes.	• •	•	•	•	. 9 6	. •	
	b. Auswürfe der Schafe.			•	•	97	-	
ì	c. Auswürfe des Pferdegeschle	cytes: Pfer	De, (Biel r	ind	· .	,	
	Maulthiere	• •	• .	• 1	•	98 .		
	d. Auswürfe der Schweine. e. Auswürfe der Menschen.	•	•	•	٠	100	1	
	f. Auswürfe des Geffügels.	• •	•	•	•	101 ·	•	
	-		•	*	• .		-	
	B. Begetabilische Korper	• •	\	•	•	104		
	á. Stroh	• , •	•	•	•	105		
	b. Laub.	• •	•	•	•	106		
	c. Schilf.	• •	•	•	•	108	4	
	d. Heidekraut.	•	•	•	•			
	e. Heideboden.	•	,	•	•	109	. , ,	
	f. Farrenkraut	• •	•	•	•		4	
!	h. Garberlohe.	• •	•	•	•	110	·	
1	i. Mobererde	• •	•	•	•	111.	•	
	k. Teichschlamm.	•		:	•	112	•	
	1. Tang.	•	•	•		113	<u>`</u> .	
	m. Dehlfuchen						· · ·	
	n. Malzstaub	• •			•	114	1	
	o. Ruß	· •	• ,	•	•			
	p. Grunende Pflanzen	• •	•	•	•	115		
6	IV. Mineralische Dünger = N	DataviaTian			•	120		
אַ		Maret (Mile)	•	•	, *		x	
ı	A. Schwefel.	• • • ,	•	•	'•	121		
· ·	B. Schwefelhaltige Mineralien.	• •	• .	•	٠	123		
	a. Gips	· · ·	•	••	•	124 125		
		i uno Zort.	• -	• -	•	139	•	
	C. Raft.	• •	• '	•	•		•	
	a. Reiner Kalk	• •	•	•	•′		•	
- 1	b. Rohlensaurer Raft.	•	•••	•	•	126	•	
•						• ,	, 'a	
<u> </u>	,	•					• ••	
	•	· ,					•	
:		•	•		. •	*		
1		•					·	
				•				
,					•			
k .		- '						

XXVI

1									Seite
D. Lai	ugenfalze.		•	•	•	•	•	•	128
. a. §	dolzasc.		•	•	1/2	•	•		130
ъ. 3	Torf = und	Steink	ohlena	ſфе.	•	•	•	,	132
E. S	alpeterfaur	e Galze		•			•		133
F. Ko	d sfalzsaure	Salze.	•	•	•	•	•	•	-
g. v. b.	. Von de	r Zube	reitur	ig bei	dűng	gende	n Gı	1 b =	
	ftanzen,	ehe m	an fie	dem	Bodei	n eint	erlei	bt.	134
A. 36	ierische Kä	•		1.		_			135
•	getabilisch				-	•	•		137
	ineralische			•	•	` `•	•	•	157
6. VI.	c. Von d	er nortl	heilha	ftester	ı Mrt.	. die	norfd	ie=	/
), , .	denen :		-				******	•	_
A ~	hierische Ai	•		. U	,				
, .	egetabilif a			•	•	•	•	• ,	162
	-	e scoepe		•	•	•	•	•	163
	tuumiji. dineralische			•	•	•	÷.		166
							•	•	
g. VII.	d. Von	dem ve	rhält	nißme	lßigen	Wei	ethe 1	ınd	
	der versi	chieden	en M	enge d	er dűi	igend	en Ø	ub=	
•	ftangen ,	die e	rforde	rlich	ist, u	m vo	n ih	nen	
	bestimm	te Wir	funge	n zu	erhalt	en.	•		. 167
6. VIII	I. B. Vo		•	•	•				
y : •	Beschaf				-	•			/
	Mittel.	•	000	~000	110 01	iruy (yemi	la)c	182
	4		•	•	•	•	•	•	
	dom Sand								184
	om Ralke								186
C. X	Bom Thon	e, ale,	Berbe	fferun	gsmitt	el des	Bod	ens.	191
J.IX.	II. Mech	anische	Ugri	fultu	r.	•	•	•	194
g. x.	A. Von d	er Be	ackeru	ng.	•	•	•	•	•
a,	Bon der	Beacker	ung in	ı Allg	emeine	n.	•	•	196
	. Bon der						gemei	nen-	
	2. Bon de								
•	im Allge				•	•	٠.		213

X X	IVI
	Seite
3. Bon ber Chming und Reinigung bes Bodens	;
im Allgemeinen	217
b. Bon der Beackerung insbesondere	219
aa. Bon der Bendung des Bodens insbesondere.	220
1. Wie tief der Boden gemendet merden foll	
2. Welche Form die Oberfiache des Acers	
durch das Pflügen erhalten foll	227
3. Wann der Boden gemendet werden foll	231
bb. Bon der oberflächlichen Lockerung des Bo-	
dens inshesondere	2Šg .
cc. Bon der oberflächlichen Reinigung und Gb-	, ,
nung des Bodens insbesondere	240
h. XI. B. Von der Beurbarung	242
a. Grefarung der Worter: unbeurbarter und beurs	• •
barter Boden	
b. Zweck der Beurbarung. Bortheile und Nachtheile	
derselben	_′
c. Bon den verschiedenen hinderniffen der Rultur des	1
Bodens und dem Berfahren, fie megzuraumen.	244
1. Baume und größere Strauche	245
2. Kleinere Strauche: Heide, Ginfter, Sta-	
chelginster ,	247
3. Sand	248
4. Steine	250
5. Stehendes Baffer	25 Ļ
d. Bon der Umstaltung eines Bodens in Acker-	
land	258
e. Bon der Ginfriedigung des Bodens	265
Drittes Hauptstüd. Pflanzenkultur.	
S. I. Begriff und Eintheilung der Pflangenfultur.	271
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4/1
S. II. I. Allgemeine Pflanzenfultur	-
J III. A. Von der Saat	272
a. Von der Auswahl des Samens	374
b. Wie tief das Camenkorn unter die Erde gebracht	• • •
werden muffe	282

.

`

١

XXVIII

						Seite
	c. Wie groß die Anzahl der E gegebenen Raum senn musse		æbrner 	für e	ine n	287
	d. Welches Berfahren das gi	weckn			die	
	Samenkörner unter die Ert	de zu	bringen	io •	•	294
	e. Wann gefaet werden muffe.			•	•	303
	f. Bon den Bortheilen des Ue	berfe	sens de	r Pfla	nzen	
	und dem Verfahren bei ben	afelbei	n.		•	307
5.	. IV. B. Von der Pflege der	Pflai	nzen.	•	•	310
	a. Bom Behaden	•				312
	b. Bom Balgen				•	316
	c. Bom Behaufen	• ′				318
	d. Bom Jaten	• •			•	320
5.	. V. C. Von der Ernte. ,	*	•	*	•	321
	a. Vom Schnitte	•				322
	b. Bon der Trodnung ber Ge	treide	garben	•	-	327
	c. Bon der Aufbewahrung b		_	_	und	•
	trodnen Futterpflangen.	•	,			330
	d. Bom Drefchen, Reinigen	und	Aufber	vahren	des	
•	Gefreibes	ý.			•	33 i

Einleitung.

g. 1. Begriff und Zweck der Landwirthschaft.

- 1. Die Candwirthschaft ist jene Wissenschaft, welche Pflanzen und Thiere zu erziehen und nüglich zu verswenden lehet.
- 2. Der 3 wed der Landwirtsschaft ist doppelt: et ist ein allgemeiner und besonderer. Der allgemeine Bwed, weswegen Landwirtsschaft überhaupt betrieben wird, ist die Hervorbringung der zur Nahrung, Rleidung und anderweitigen Bequemlichkeit der Menschen dienenden Chiere und Pflanzen; der besondere, durch den Betrieb der Landwirtsschaft, als Gewerbe, das zu diesem Behuse verwendete Kapital am vortheilhaftesten zu benuten.

Richt die größtmögliche Erzeugung von Pflanzen auf einem gegebenen Raume, oder die Erzielung der größten und schönften Thiere ift die Absicht des Landwirthes in der letteren hinsicht; sondern wie das auf den Ackerbau und die Biehzucht verwendete Rapital den größten Bortheil, das heißt, die höchften Jinsen abwerfe.

S. ii.

Von der Natur der lebenden Körper.

1. Da fich die Landwirtsschaft einzig nur mit der Erzeugung, Pflege und Verwendung der Pflanzen und Thiere abgibt, so ist ihr die Kenntniß der Natur der lebenden Körper vor allem nothwendig:

Burgers Lebrb. b. Lande. L. Sb.

- 2. Lebende Körper nennt man jene, die selbst thatige Bewegungen außern. Sie haben immer ein organisches Gefüge, welches darin besteht, daß sie aus verschiedenen, zu mancherlei Zwecken bestimmten Werkzeugen und aus Gefäßen zusammengeseht sind, in denen eine Flüssigkeit im Umtriebe erhalten wird, worin das wesentlichste Moment des thatigen Lebens beruhet, und wodurch es sich von dem ruhenden, im Gie des Thieres, oder im Samenkorn der Pstanzen, so wie in den scheintodten Thieren oder den Pstanzen während dem Winter, unterscheidet.
- 3. Der lebende Körper wächst zu einem bestimmten Umfange, ersetzt verlorne ober durch ihre Abnügung unsbrauchbar gewordene und ausgeschiedene Theile durch neue, und erzeugt Keime, aus denen unter bestimmten Verhaltenissen ähnliche Körper sich entwickeln.
- 4. Um diefes zu vermögen, nimmt der lebende Körper außere Stoffe zu sich, die er in feinem Innern auflost, zerlegt, und auf mannigfaltige Beise nen zusammensett, und aus benen er jene Flussigfeit bildet, die auf bestimmten Stellen fest und belebt wird, und so lange dieser Zustand dauert, den Gesehen der organischen Natur folgt.
- 5. Der größte Theil beffen, was gu biefem 3mede bienen foll, muß zuvor lebend gewesen senn: nur aus ben Bestandtheilen der organischen Gubstanzen kann wieder ein organischer Körper werden.
- 6. Alle Thiere ernahren fich badurch, bag fie andere Thiere oder Pflanzen freffen, und die Rahrung der Pflanzen besteht in nichts Anderem, als den gleichen Substanzen.

In wiesetn einige mineralische Körper: Schwefel, Ralt, Laugensalze u. f. w. ebenfalls hieher gezählt werden muffen,

werden wir später auseinanderseten. Siebe bas II. Hauptflud, 5. I.

- 7. Außer der organischen Materie, die man in dieser hinsicht Nahrung nennt, bedarf der lebende Körper noch Baffer, atmosphärische Luft, Wärme und Licht.
- 8. Das Baffer bient gum Auflösungsmittel ber feften Rahrung, und geht in Verbindung mit derfelben in die Natur bes organischen Körpers über:
- 9. Die atmosphatische Luft bient theils zu bemselben Behuse, in sofern sie mit der Nahrung gemengt in den Körper kommt, theils aber und vorzüglich ist sie bestimmt in den Lungen der Thiere oder dieselben vertretenden Organen, so wie in den Blattern der Pflanzen zerseht zu werden, wodurch Warme erzeugt, und die in den Gefäsen der organischen Körper umlaufende Flussigkeit mit einem beständig erneuerten Reize, dem Sauerstoffe verssehen wird, womit sie die Gefäse zur ununterbrochenen Thätigkeit spornt, ohne welche alles Leben geschwinder oder langsamer aushört:

Die eigentsämliche Warme der Thiere ift in einem gleichen Berbaltniffe mit der Masse der Luft, die sie in einem bestimmten Beitraume einathmen und zerseben. Daher rührt der Unterschied der warms und kaltblutigen Thiere, und der geschwindere oder Langsamere Umtrieb der Sasse, in ihren Gesägen. Auch die Pflanzen haben in ihrem Innern eine eigenthumliche, von der außern unabhängige Warme, die nothwendig von denselben Urisachen herrühren muß. Dadurch wollen wir aber nicht behaupten, von der Ausselle aller Warme in den lebenden organischen Korspern nur allein von der Zersebung der atmosphärischen kuft herrühret; wir wissen sohl, welch großen Antheil hiebei die Elektrizität durch die Nerven hat.

Die Zerfebung der atmospharischen Luft im Innern ber' organischen Körper bewirkt nicht blog allein die Erwarmung dergelben, sondern fie verleiht auch noch der in den Gefägen befindichen Fluffigkeit die reigende Eigenschaft, wodurch die bestäneitig wiederhohlte Zusammenziehung der Gefäße, und dadurch ber

Umtrieb ber Gafte bemirtt wird.

vendig. Sie trägt zwar nichts zur Vermehrung der Materie ben; allein ohne ihre Zwischenkunft sindet keine Wechfelwirkung in den Körpern Statt.

Das thatige Leben der Pflanzen und Thiere hort auf, swald die Kalte so groß wird, daß ihre Safte stocken. Die Quantität der außern Warme, welche die verschiedenen Thiere und Pflanzen erfordern, wenn sie in lebhaster Thatigkeit bleiben sollen, so wie der Grad und die Dauer der Kalte, die sie verzagen können, ohne dadurch getödtet zu werden, ift sehr verzichten, immer aber den klimatischen Berhaltnissen ihrer natürslichen Standorter angemessen.

11. Das Licht gehört nicht zu den absoluten Bedinge niffen des Lebens: indessen gehen die meisten Thiere und Pflanzen sehr bald zu Grunde, wenn ihnen dasselbe völlig entzogen wird.

Ohne alles Licht gedeihen nur wenige Pflanzen, z. Beinige Arten von Schwämmen, Konferven u. s. w., alle übrigen verfallen, so wie die warmblütigen Thiere, in Bleichsucht, die, früher bei den Pflanzen, später bei den Thieren, den Tod hersbeiführt. Rur in der Klasse der bein = und knorpellosen Thiere 2 Burmer, Mollusken, Schalthiere und Insekten, sindet man viele, die ohne alles Licht zu leben vermögen.

12. Thiere und Pflanzen unterscheiden sich badurch, daß die ersteren willfürliche Bewegungen äußern, mit mehreren Werfzeugen und Kräften ausgerüstet sind, sich ihre Nahrung selbst zu suchen, und daß sie dieselbe durch den Mund in den Magen nehmen, um sie daselbst, und in seiner Verlängerung, den Gedärmen, durch die chemische Wirfung der beigemischten Säste und die mechanische des Magens so auszulösen und umzuändern, daß sie fähig wird durch die Sanggefäse ausgenommen, in die Blutmasse gebracht und dem Körper assimiliet zu werden: während die Pflanzen ihren Standort nicht zu verwechseln im Stande sind, keinen Magen und keine Gedärme haben, sondern ihre Rahrung, die in der Obersläche der Erde durch die Gährung vorbereitet, das heißt, im Wasser

auflöslich gemacht wird, mittelft ihrer in den Burgeln und Blattern befindlichen Sauggefäße in das Innere ihrer Körper bringen.

Was bei den Thieren der Speichel, Magensaft, die Galle u. f. w. bewirken, das muß für die Pflanzen die faule Gährung thun, die Nahrung nämlich in einen Zustand bringen, daß sie im Wasser auslöslich wird. Man muß demnach die Erde als den Magen der Pflanzen betrachten, in dem sich die Sauggefäße dera selben munden, um aus ihm Nahrung und Feuchtigkeit zu erstangen.

13. Wenn Thiere und Pflanzen ein schnelles und nebstbei großes Wachsthum außern, das heißt, in einem gegebenen Zeitraume viel organische Masse hervorbringen sollen: so bedürfen sie vieler, leicht auslöslicher und fraftiger Nahrung. Im entgegengeseten Kalle kommen sie aber mit einer viel kleinern Menge aus.

Salt man die Masse der Erzeugung eines gegebenen Zeitsraumes zu der hierauf verwendeten Nahrung im festen, stüssigen, und luftförmigen Justande: so zeigt es sich immer, daß eine gez gebene Menge Nahrung, wenn sie nicht so groß ist, daß sie von den Pflanzen oder Thieren nicht völlig ausgenommen werden kann, oder so klein, daß Krankheiten wegen Mangel an Ernährung entstehen, immer einer gewissen Masse von organischem Gebilde gleich sepn werde. Erläuternde Beispiele dieses Sates gewährt das Aussehen und die Gemichtszunahme des Hornviehes und der übrigen Thiere, wenn dieselben karg, und wenn sie reichlich genährt oder gemästet werden; die schwäcktigen, kurzen und körnerlosen Halme des Getreides auf mageren Aeckern gegen dem üppigen Wachsthum desselben auf reichlich gedüngten Feldern.

14. Bei gleichen übrigen Bedingungen bedürfen die Thiere in demfelben Verhaltnisse einer größeren Menge von organischer Materie zur Nahrung, als ihr Lebens-prozeß rascher, und die Abnügung der wirkenden Theile während demselben, und ihre Ausscheidung größer ist.

Junge Leute bedürfen mehr Nahrung, wie alte. Mehr jene, die viele Bewegungen machen, gegen jene, die ein stilles, unthätiges Leben führen. Mehr die warmblutigen Thiere gegen die kalkblutigen. 15. Das gleiche Berhaltniß findet Statt bei den Pflanzen.

Die langfam machfenben Baume bedürfen eines minder reichen Bodens, wie die einjährigen Getreibepfiangen.

16. Die Thiere erfordern überhaupt mehr Nahrung, wie die Pflanzen.

Der Wechsel der Materie geht schneller und haufiger vor in den Thieren, wie in den Pflanzen-

17. Die Pflanzen ernahren fich zum Theil von ber atmospharischen Feuchtigfeit.

Es faugen die Thiere zwar etwas Feuchtigkeit aus dem Waffer ein, und der Mensch ift schwerer nach dem Baden als vor demfelben; aber aus der Luft, dem Regen und Thaue scheis nen fie taum bemerklich ernahrt ju merden. Die Pflangen faugen aber die Feuchtigkeit des Regens und Thaues, und die mif bem atmosphärischen Baffer gemischte Roblenfaure febr leicht, und in größerer Menge ein, wodurch fie einen Theil des Roblenftoffes erhalten, der gur Bildung der organischen Materie fo mefentlich erforderlich ift. Daburch erklart fich bas Bachsthum ber Pflam gen in Gefägen, in welchen fich eine bestimmte Menge Erbe befindet, morin fie eine viel großere Maffe organifcher Materie erzeugen, als der Abgang des Gewichtes an den Bestandtheilen ber Erde beträgt. Rur dadurch wird es begreiflich, wie in durrem Sande und in regenlofen Gegenden viele Rattus und andere fette blattrige Pflangen uppig machfen, und wie die Steinflechten ernahrt werben. Werben die Pflangen aber in einen nahrungslofen Boden eingeschloffen, und erhalten fie keine andere Feuchtigkeit als reines, kohlensaurefreies Baffer, so verschmachten fie, und leben ein kummerliches Leben nur fo lange, als Rahrung im Gas mentorne oder in den Burgeln vorhanden ift.

Die verschiedenen Beobachtungen und Theorien der Naturforscher über die Ernährung der Pflanzen findet man am besten zusammengestellt, und mit eigenen scharffinnigen Beobachtungen und Bemerkungen begleitet in Davy's Elementen der Agrikultur. Chemie, übersett von Bolff, Berlin 1814.

in der freien Natur sowohl als in der Landwirthschaft von der vorausgehenden Ausbreitung der zu ihrer Ernährung bestimmten Pflanzen ab. Nur wo ausgebreitets, pflanzenreiche Weiden sind, findet man große und viele Thiere:

durre Steppen sind leblos. So muß auch in der Saushaltung des Menschen die Kultur der Beiden, Wiesen und Futterfrauter erst die Unterhaltung der Thiere begründen, ehe man auf ihre Vermehrung oder Vergrößerung oder hessere Benützung denken darf.

§. III.

Abtheilung und Uebersicht der Lehre der Landwirthschaft.

1. Die Lehre der Landwirthschaft wird abgetheilt in Die Lehre der Kultur der Pflanzen, Acferbau, und jene der Thiere, Biehzucht.

Bei einem geringen Stande der Bevölkerung, unter eigensthümlichen, in der dürgerlichen Werfassung oft mehr als im Klima beruhenden Berhältnissen, so wie im rohen Justande der mensche lichen Gesellschaft wird oft die Viehzucht mit Ausschlusse des Ackerbaues, und umgekehrt in übervölkerten Kandern Acker vohr viels mehr Gartenbau mit Ausschlusse der Viehzucht betrieben. Beisspiele von ersterem sind: mehrere Kantone der Schweiz, die nomadischen Völker in Asien per kantone der Schweiz, die nomadischen Völker in Asien per 1. w. vom zweiten, die Chinessen, zum Theile manche Gegenden von Italien, u. s. w. Wo aber die Bevolkerung weder zu klein, noch zu groß ist, sind Ackersbau und Viehzucht unzertrennlich, weil das Eigenthum jedes Einszelnen zu klein ist, um bloß Wiehzucht zu betreiben, und zu groß, um es ohne Hulfe der Thiere als Ackersand zu benüßen.

- 2. Da der Mensch größtentheils und seine Sausthiere ganz von Pflanzen leben: so ist die Kenntniß der zu diesem Behufe anwendbaren und vorzüglichsten Pflanzen, ihrer eigenthumlichen Natur, und die Lehre ihrer Pflege und Verwendung ber wichtigste Theil der Landwirthschaft.
- 3. Che wir aber zur Lehre der Pflege diefer Pflanzen fchreiten, ist es nothwendig, zuerst jene Substanzen naber zu untersuchen und kennen zu lernen, in welcher das Wachsthum derfelben vorgeht, nämlich die Erde.
 - 4. Bollen wir Grundfage für den Aderbau aufftellen:

fo muffen wir vorerft wiffen, was der Boben jum Bachsthume der Pflanzen beiträgt, in wiefern feine physische Beschaffenheit von seinen Bestandtheilen abhängt und wie diese umgeandert werden kann.

- 5. Die Kenntniß der Bestandtheile des Bodens erflart die physische Beschaffenheit desselben unter bestimmten tlimatischen Berhaltniffen.
- 6. Die Lehre der Kenntniß der Bestandtheile, physsischen Eigenschaften und dadurch begründeten Eintheilung und Werthschätzung des Bodeus, die man Agronomie nennt, ist nothwendig der Grund alles landwirthschaftlichen Wissens.
- 7. Weil aber ber Boden allein, in sofern er aus erdigen und metallischen Theilen besteht, nur mittelbar zum Wachsthum der Pflanzen beiträgt; die Nahrung selbst aber organischen Ursprungs ist, und jenen Pflanzen, die man an einem bestimmten Orte wachsen lassen will, zugeführt werden muß: so ist die Kenntniß jener Substanzen, welche hiezu mit Vortheile verwendet werden, ihre Zubereitung, Verwendung, und ihr relativer Werth, mit einem Worte, die Lehre der Düngung die zweitzwichtigste.
- 8. Oft hat der Boden eine fehlerhafte Erdmischung, und die davon abhängenden physischen Eigenschaften desselben sind der Natur der Pflanzen, die wir auf ihm kultiviren wollen, nicht ganz zusagend. Wie folcher Boden unseren Bunschen mehr entsprechend umgeändert werden könne, zeigt die Lehre der Verbesserung des Bodens,
- 9. Damit die in der Folge in den Boden kommenden Pflanzen nicht gehindert werden, sich nach Willfur in bemfelben zu verhreiten, und die darin befindliche Nahrung

anzusaugen, muß er von fremden Pflanzen, Steinen, Rebenbem Baffer und bergleichen hinderniffen befreiet, seine Beftandtheile selbst muffen auf eine angemessene Tiefe gelockert
und mit bem zugeführten Dunger, oder den zu seiner Berbesserung bestimmten Erdarten gemengt werden. hierin
besteht die Lehre der Bearbeitung des Bodens
und seiner Beurbarung.

- 10. Die Lehre der Düngung, der Verhesserung, Bearbeitung und Beurbarung des Bodens fassen wir in eine Hauptabtheilung zusammen, die wir Agrifultur benennen, und die wir nach den Mitteln, welche angewendet
 werden, in die chemische, und in die mechanische
 eintheilen.
- 11. Ift der Boden gedüngt, gereinigt und gelodert; fo ist er zur Aufnahme der darin zu wachsen bestimmten Pflanzen vorbereitet, und nun wird die Pflanzen fultur vorgetragen, die wir in die allgemeine, und in die spezielle eintheilen.

Die erstere umfaßt die Lehre der Saat, der Pflanzung, der Pflege der wach sen den Pflanzen und der Ernte, in wiesern diese Lehren auf alle Pslanzen anwendbar, das heißt, allgemein sind. Die lettere Zeigt die eigenthumliche Pflege, welche die perschiedenen Gewächse nach ihrer Natur erheischen.

12. Die Biehzucht zerfällt ebenfalls in die alle gemeine und die befondere.

Die allgemeine Biehzucht enthält die Grundfabe der Paarung, der Zucht und Wartung, fo wie der mannigfaltigen Benüßung unserer Sausthiere.

Die befondere Viehzucht lehrt die Amvendung der allgemeinen Regeln auf die ihrer Natur nach so fehr unter sich verschiedenen Hausthiere. 13. Beil endlich Ackerbau und Biehzucht im Allgemeinen unzertrennlich sind: so muß schlüßlich gezeigt werben, wie diese beiden Zweige der Landwirthschaft schicklich und vortheilhaft mitsammen verbunden werden sollen. Die Lehre des Haushaltes, oder der Organisation der Birthschaft zeigt, wie Ackerbau und Biehzucht-mitsammen zu verbinden sepen; in welchem Verhältnisse sie gegen einander siehen mussen; in welchem Verhältnisse sie gegen einander siehen mussen; welche Kräfte von Menschen und Thieren zur Erreichung eines bestimmten Zweckes erforderlich, und wie dieselben zu ordnen sepen, daß daraus für den gegebenen Fall der größtmögliche Vortheil hervorgehe.

g. 1y. Schema der Lehre der Landwirthschaft,

	•	7.7	•	• • • • • •			
1	I. Agronomie.						
	II. Agrikultur.{	chemische { Düngung. Berbesserung der Mischung.					
Candivirth waft.		mechanische	Bearbeitung {	Wendung. Lockerung. Reinigung.			
			Seurbarung. <	Wegräumung von — Pflanzen. — Steinen. — Sand. — Wasser.			
	HI. Pffanzen- Kultur.	allgemeine	Saat. Pflanzung. Pflege. Ernte.				
		spezielle.	Getreibes Pflanzen. Futter — Sandels —	·.			
		allgemeine	Paarung. Zucht. Benühung.	•			
	IV. Biehzucht.	besoudere	Hornvieh. Shafe. Biegen. Pferde.	•			
	V. Haushalt.		Schweine.				

Erstes Hauptstück. Agronomie.

J. I.

Begriff und Zweck der Agronomie.

- 1. Die Agronomie ist jener Theil der Candwirthschaftslehre, welcher die chemischen Bestandtheile des Bodens zu erkennen und zu unterscheiden lehrt, und die physische Beschaffenheit desselben, in sofern sie von diesen oder von andern Ursachen abhängt, erklärt.
- 2. Der Zwed biefer Lehre ift, einzusehen, wie der Boden überhaupt und jeder Bestandtheil desselben insbesonbere zum Wachsthume der Pflanzen beiträgt, und wie wir durch die Veranderung der Mischung des Bodens seine physische Beschaffenheit umzuandern im Stande seyen,

g. II.

Beschaffenheit und Entstehung des gegenwärtigen Zustandes der Erdoberstäche.

1. Die Oberfläche der Erde ift eine pulverige, aus der Reibung und Verwitterung mineralischer Substanzen berruhrende, und mit Ueberbleibseln zerftorter organischer Körper gemengte Masse.

2. Die Tiese dieser mehr oder weniger sein gepulverten Masse ist sehr verschieden, und hangt sowohl von der ursprünglichen Gestalt der Erde, als den mancherlei Umwälzungen ab, die sie erlitt.

Im Allgemeinen haben die Bergstächen einen seichten Boben, die Thaler und Ebenen einen tiefen: denn da die pulverige Erde nichts anderes ift, als der verwitterte oder zertrummerte Fels, so trug das Wasser von jeher und thut es noch, den größeren Theil dieser losen Masse in die Thaler, die dadurch erhöht und breiter werden, oder in die Ebenen, deren Berge verwittert, und deren Thaler von dem höher zuströmenden Wasser mit loser Erde vollgefüllt sind.

- 3. Die Berge und schmalen Thäler zeigen in ber Mie schung ihres Bodens dieselben Bestandtheile, aus welchen ber Fels zusammengesett ift, ber über voer unter benselsben liegt, oder der das Thal einschließt. Ebenen, die durch das Aufschwemmen von verschiedenen Seiten her, gebildet worden, sind daher auch von sehr abweichender Mengung der Erdtheile.
- 4. Wenn man die verschiedene Konsissenz, Farbe und Form der Gesteine, und des aus ihnen gebildeten Erdbodens betrachtet: so muß man nothwendig zum Schlusse geleitet werden, daß die Bestandtheile des Bodens abweichende Eigenschaften besigen, und je nachdem sie in verschiedener Menge vorhanden sind, dem Wachsthume verschiedener Pflanzen unter bestimmten übrigen Verhältnissen bald förderlich, bald nachtheilig senn mussen.
- 5. Wer wissenschaftliche Begriffe über ben Aderban erlangen will, muß erst den Körper genau kennen, worin bas Wachsthum der Pflanzen vor sich geht.

Die Kenntniß der demischen und physischen Eigenschaften ber im Erdboden befindlichen einfachen Körper muß nothwendig vorausgehen, wenn man ihre Beschaffenheit im zusammengeseten Justande in voraus bestimmen, oder in gegebenen Jallen erkennen soll; denn nur dann erst kann man Folgerungen für die zweckgemäße Vorbereitung des Bodens und die Psiege der darin wach-

semben Pfianzen ziehen, wenn man weiß, auf welche Art jeder einzelne Bestandtheil des Bodons an und für sich und in seiner Bermengung mit den übrigen Theilen zum Pflanzenwachsthum bebträgt, oder ihm hinderlich ift.

g. III.

Eintheilung der Bestandtheile des Bodens.

1. Die Bestandtheile des Bodens werden eingetheilt: in bestandige, die in Menge und Beschaffenheit auf demselben Orte immer dieselben bleiben, oder wenigstens nicht sehr merklich sich andern, und in veranderliche, deren Menge und Beschaffenheit wandelbar ist.

Man nennt die ersteren auch wohl feuerfeste, die zweie ten verbrennliche, was aber nicht völlig richtig ist, weil mehrere veränderliche Bestandtheile der Erde nicht verbrennlich sind.

2. Bur etsten Abtheilung gehören die Erden und Metalle, zur zweiten die Ueberbleibsel der durch die Fäulniß zerstörten organischen Körper, und alle sich in der Oberstäche des Bodens besindenden Salze:

g. iv.

Won den chemischen und physischen Eigenschaften der Bestandtheile des Bodens.

A. Bon den unveranderlichen Beftandtheilen des Bodens.

- 1. Unter Erde versteht man einen einfachen, ungerlegbaren Korper, ber weiß und pulverformig, im Feuer unschmelzbar und unzerstörbar, und im Baffer unaufloslich ift.
- 2. Metalle beißen jene einfachen, ungerlegbaren Raturforper, die fich burch ihren eigenthumlichen Glang/

verschiedentliche Farbe, ihre Debnbarteit und ihr größeres Eigengewicht von den übrigen unterscheiden.

Daß die Erdarten sammt den Laugensalzen nichts als verskallte Metalle seyen, ahnete man immer: jest meinen die Shesmiker hievon überzeugt zu seyn. Wir sollten daher, um folgeirecht fürzugehen, hier nur bloß von Metallen reden Allein da wir gegenwärtig noch zu sehr gegen den Sprachgebrauch anstoffen murden, so wollen wir die alte Unterscheidung zwischen Erden und Metallen beibehalten.

- 3. Die Eigenschaften ber Bestandtheile bes Bod bens, wodurch sich die einen von ben andern unterscheiden, sind chemisch, oder physisch.
- 4. Chemische Eigenschaften bestehen in bem verschiedenen Verhalten gegen andere Naturkörper, mit welchen sie Verbindungen eingehen und neue Körper bilden.
- 5. Phyfische Eigenschaften nennt man: die Dichtigfeir und ben Zusammenhang des Körpers, sein Werhalten gegen das Wasser, die Warme, die Eleftrigität und den Magnetismus.
- 6. Die Udererbe ift ein Gemisch verschiedener Erdarten, Metalle und organischer Substanzen, die nach Berschiedenheit der Mischung auch verschiedene Eigenschaften außert.
- 7. Wenn wir ben Grund ber Eigenschaften ober ber Beschaffenheit des Gemenges kennen wollen: so mussen wir vorher die Beschaffenheit oder Eigenschaften der entferntessten Bestandtheile kennen. Es ist daher nothwendig, zuerst die chemisch-physischen Eigenschaften der Urbestandtheile oder Elemente des Bodens zu wissen.
- 8. Beil aber biefe Urbestandtheile nirgendwo allein, sondern immer in einem chemischen Gemische und mechanischen Gemenge unter einander vorfommen: so muffen wir

auch die Eigenschaften der näheren Bestandtheile des Bobens fennen, ehe wir es wagen durfen, die mancherlei Erscheinungen, welche uns die Ackererde selbst, darbietet, richtig zu erklären.

a) Erberten.

1. Die Chemiker unterscheiden neun unter sich verschiedene Erdarten; indessen sind es fast immer nur vier, bie man in dem Ackerboden antrifft und deren nabere Renntniß bem Landwirthe nothwendig ift.

Bei einer genauen demischen Untersuchung bes Bobens in verschiedenen Gegenden wurde man ganz gewiß auch die übrigen Erdarten antreffen. Weil sie aber nur feltene Findlinge sind, und nirgendwo in einer solchen Menge angetroffen werden, daß sie die Beschaffenheit des Bodens umzuandern vermöchten: so durfen wir sie ohne Nachtheil übergehen.

2. Diese allgemein verbreiteten Erdarten find: die Riefel-, Thon-, Kalk- und Bittererde.

i. Riefelerbe.

- 1. Die Riefelerde ift ein weißes, feines Pulver, ohne Geruch und Geschmad, bas im Feuer keine Beranberung erleibet, und im Wasser völlig unauslöslich ift.
- 2. Sie ist in feiner Saure, außer der Flußspath= faure, auflöslich.
- 3. Die feuerfesten Laugenfalze lösen sie mit Beihülfe ber Warme auf trockenem Wege vollkommen auf, und bilben mit ihr das Glas.
- 4. Sest man ber Kiefelerde viel Laugenfalz beim Schmelzen zu: fo erhalt man eine Materie, die im Waffer auflöslich at, und die man Kiefelfeuchtigkeif nennt.

Auf Diese Urt ift in manchen beißen Quellen Riefelerde

aufgelbft, die fich bei der Ginwirtung der Auft in Steinform niederschlägt.

5. Uebergießt man trockene, reine Riefelerde mit Wasser: so sindet man, daß 100 Theile derselben 250 bis 280 Theile Wasser zwischen sich angezogen halten, ohne es unter sich in Tropfen fahren zu lassen.

Die Eigenschaft ber Körper, einen gewissen Antheil Waffer für eine Zeit zwischen sich angezogen zu halten, heißt man die wasserbalten de Kraft berselben. Sie ist dem Landwirthe sehr wichtig, weil von ihr das geschwindere oder langsamere Entweichen des Wassers zum großen Theile abhängt, welches beym Begetationsprozeß eine so wichtige Rolle spielt.

6. Waffer mit Riefelerde bildet feinen formbaren Teig; auch verdunftet das Waffer fehr bald wieder aus ihr.

Das Berhalten der reinen Kiefelerde gur Barme ift noch nicht untersucht worden.

7. Sie ift am häufigsten in der Natur verbreitet; boch findet man sie nirgendwo im völlig reinen Zustande, immer ist sie mit anderen Erdarten und Metallen gemischt in den Mineralien vorhanden.

Im durchsichtigen, erpftallifirten Quarze, bem Bergeryftalle, ift fie am reinsten vorhanden. Der gemeine Quarz, horniftein, Feldspath, bestehen größtentheils aus Riefelerde. Die gemenge ten Steinarten: Granit, Gneus, Porphyr u. f. w. enthalten viel mehr Riefel-, als andere Erden.

8. Sie fommt im Boben mit andern Erbarten chemisch gemischt ale feinstes Pulver, oder ale Sand vor.

Jene Steinarten, die aus Riesels und einer nicht gar zu unbedeutenden Menge anderer Erdarten gemischt sind, gewähren bei ihrer Berwitterung ein sehr feines, unfühlbares Pulver. Im Abone, der aus der Berwitterung des Thonschlefers entstand, sind det sich off mehr als die Halfte an Rieselerde; im Raltmergelboten, ber aus der Verwitterung des Uebergangkaftes entsteht, fand Sauf sur e. 30 Kiefelerde. Go wie die Rieselerde im Muerale in einer chemischen Mischung mit den übrigen Erdarten stand: so ist sie es auch noch in ihrem sein zertheilten Justande.

Jene Steinarten, die größtentheils aus Riefelerde befiehen, und nur eine unbedeutende Menge anderer Erdarten in ihrer Mi-Burgers Behrb. d. Sandw. L. Sb.

foung haben, verwittern nicht, und gerfallen nur in fofern, als zwifchen ihren Theilmaffen andere Mineralien eingelagert find. Solche Steinarten werden nur auf mechanische Art, durch Rollen in den Bachen, verkleinert, wodurch gröberer oder feinerer Sand entsteht.

- 9. Der Sand ift ein naberer Bestandtheil des Bobens, welcher, abgeschieden von dem übrigen und für sich
 betrachtet, von der Rieselerde abweichende physische Eigenschaften besigt.
 - 10. Er halt das Baffer am geringsten an sich.

100 Theile sehr seiner Sand nehmen nach Schafbler 25 — 29, nach Krome aber 0,31; gröberer Sand 0,20 bis 9,25 Theile Wasser an.

11. Er lagt es am fcnellften wieder fahren.

Die Untersuchungen bes herrn Dr. Schubler, im V. hefte ber landwirthschaftlichen Blatter von hofwyl, Aarau 1817, aber die physischen Eigenschaften der Erden, sind das Bollstandigste, mas wir zur Stunde über diesen Gegenstand aufzuweisen haben. Ich werde die Ergebnisse seiner Untersuchungen überall an seinem Orte einschalten.

Rach Schubler verdünsten von 2000 Theilen Waffer, Die Dem Sande beigemischt find 0,884, während in derfelben Zeit vom Thone nur erft 0,313, und vom humus 0,205 sich verstüchtigen.

- 12. Er hat feinen Bufammenhang.
- Er bilbet im naffen Buftande teine formbare Maffe, und wenn er abgetrochnet ift: fo gerfällt er wieder gang.
- 23. Sein Umfang Volumen wird durch das Austrocknen nicht vermindert.
- 14. Er nimmt aus der atmosphärischen Luft feine Beuchtigfeit an.
- 15. Im naffen Zustande nimmt er aus der Atmofphare etwas Sauerstoff ju sich.

Die Zersetung der atmosphärischen Luft durch die nasse Thons erde ift zuerst von humbold gezeigt worden, Rach Schubler zersetzen alle naheren Bestandtheile des Bodent im nassen Zustande die Luft, und nehmen mehr oder weniger Sauerstoff davon au fich, ohne aber, wie er bemerkt, denselben test mit sich zu versbinden; denn wenn man sie trocknet, und dann wieder beseuchtet, so zersehen sie wieder von neuem die Lust. Der Sand nahm in dreistig Tagen von 0,11 Sauerstoff, die in der Lust gewöhnlich vorhanden sind, 0,016, während die übrigen Erdarten, wie wir zeigen werden, bis 0,153 davon zu sich nehmen.

16. Bei gleichem Einflusse ber Sonnenwarme werben die Erdarten ziemlich gleichförmig erwarmt, und es findet nur in sofern eine Abweichung hierin Statt, als sie heller oder dunkler gefärbt sind: besto größer ist aber, der Unterschied der warmeanhaltenden Eigenschaft derselben. Der Sand halt die Barme am langsten an sich.

Rach Schübler behalt der Kalksand am langsten die Warme, nach ihm der Quargsand, dann kommt erst der Thon, der um ein volles Drittel der Zeit sich früher erkältet. 30 Kubikzoll Kalksand bedurften bei einer Lufttemperatur von 13°,3 St. 30 Min., um von einer Wärme von 50°, zu welcher sie gebracht worden maren, auf 17° herab zu sinken. Diezu waren beim Quargsande 3 St. 27 M.; beim sandlosen Thone aber 2 St. 19 M. erforderlich.

2. Thonerde.

1. Die Thonerd eift ein weißes, unfühlbares Pulver, ohne Geruch und Geschmad, das im Feuer unsichmelzbar, und im Wasser unauslöslich ist.

Wenn sie einem hohen higgrade ausgeset wird: so erleie bet fie eine Beranderung, die darin besteht, daß sie zusammen backt, und ein viel kleineres Bolumen einnimmt, auch nicht mehr so viel Wasser zwischen sich angezogen erhalten kann.

- 2. Gie ift in allen Souren auffoslich.
- 3. Die feuerfesten Laugenfalze lösen sie auf nassem Wege mit Beihülfe der Warme leicht und vollfommen auf.
- 4. Frisch bereitete, aus bem Mann gefallte Thonserbe halt bas Bierfache ihres Gewichtes an Wasser zwischen sich angezogen, ohne es in Tropfen fahren zu laffen.

Rach meinen Untersuchungen halten 100 Grane ber frifch bereiteten Thonerde 379 Grane Wasser zwischen sich angezogen. Thaer sagt (Rat. Landw. II. Th. 61), daß sie manchmal das Sechssache ihres Gewichtes an Wasser zurückhalte; ware sie aber einmal getrocknet worden, so behielte sie nur mehr anderthals bis zweimal so viel Wasser bei sich, als sie selbst wiegt.

- 5. Gie bildet mit dem Baffer einen formbaren Teig.
- 6. Die durchnäfte Thonesde verliert nur fehr lang- fam ihr Waffer.

Die physischen Eigenschaften der reinen Riesels und Thonserde hat herr Dr. Soch übler nicht untersucht. Nach meinen Untersuchungen ist zwischen der Thonerde, die man aus Alaun fällt, und der ausgeglühren Bittererde kein sehr bemerklicher lich erischied in der Zeit, binnen welcher sie das hausge, zwischen sich ausgenommene Wasser wieder verlieren. In einem Zimmer von 17° bedurften 10a Grane von beiden Erdarten 8 Tage, um all ihr ausgenommenes Wasser wieder zu verlieren.

Die wasserhaltende Rraft der reinen Erdarten und Erdgemenge steht in einem gleichen Berhaltnisse mit der Größe der Erdtheischen. Je feiner diese sind, je mehr bietet ein bestimmtes Gewicht von ihnen dem Wasser Oberstäche dar zur Abhässon, und um so mehr wird davon in den Zwischenraumen der Erde angehalten. Daber zeichnet sich die Bitter- und Thonerde vor allen dadurch aus daß sie die größte Menge von Basser zurückalten, denn ihre Theischen sind offenbar die allerseinsten. In hinsicht ihrer Erwarmungsfähigkeit sind die Erdarten im reinen Zustande aber überhaupt noch zu wenig untersucht worden, als daß wir etwas Gemisses von derselben bis jest angeben konnten.

7. Sie ist in jedem Boden vorhanden; in geringerer Menge im losen, in größerer im bindigen; immer mit aubern Erdarten und Metallen gemischt.

Der weiße Saphir soll ganz reine, krystallistete Thonerde seyn. In Berbindung mit etwas Gisenoryd und Riefelerde macht sie die melsten orientalischen Edelsteine aus. Überhaupt enthalten saft alle Steine mehr oder weniger Thonerde, am meisten der Thonschiefer, die hornblende, der Glimmerschiefer u. a. m.

8. Sie kommt im Boden in der Form eines mehr oder weniger gefärbten Pulvers vor, das eine chemische Mischung aus Thonerde, Rieselerde und Gisen ift, und Thon genannt wird.

Wenn die thonhaltigen Mineralien in einer solchen Zusammensehung sich befinden, daß sich ihre. Fügung durch die Einwirkung der Lust und des Wassers lößt; so zerfallen sie in ein sehr seines Pulver, das sich während der Verwitterung verschiedenntalbefeines die nach sich product, und das bei einer nähern Untersuchung bald mehr, bald weniger reine Thonerde mit Rieselerde und etwas Eisenoryd enthält.

9. Der Thon ist ein naberer Bestandtheil bes Bobens, dessen physische Eigenschaften in demselben Verhaltnisse abweichend sind, als sich die Urbestandtheile des Thous in einem verschiedenen Mengen-Verhaltnisse darin porsinden.

Der Professor Krome in Mögling (Germbstädts Archiv der Agrik, Chemie. V. Band, 379), hat den Thom aus mehreren Bodenarten durch Schwemmen und Sieden von allem Sande möglichst gereinigt, und dann chemisch untersucht. Da fand er dann, daß der Thon des bündigsten Bodens auch am meissten Thonerde, und der Thon des wenigst dindigen Bodens am wenigsten Thonerde enthielt. Der Thon des Raubodens enthielt Riefelerde 0,37, Eisenoryd 0,21; der Thon des Lehmbodens enthielt Riefelerde 0,37, Eisenoryd 0,21; der Thon des Lettenbodens enthielt endlich: au Kiefelerde 0,85, Thonerde 0,12, und Gisenoryd 0,03. Der Thon, dessen physische Eigenschaften, nach der Angabe des Dr. Schübler sogleich beschrieben werden sollen, enthält nach seiner Untersuchung: Riefelerde 0,580, Thonerde 0,362, und Eisenoryd 0,058.

10. Er nimmt viel Baffer zwischen fich guf.

10a Theile Thon nahmen bei Schübler 70 Theile Bafe'ser zwischen sich auf, ohne sie abtropfen zu lassen. hiesiger Töpserthon, den ich aber nicht zerlegte, nahm ebenfalls 68 — 70 Prosente Basser auf.

an; dem Cindringen des folgenden widerfest er fich.

Er lagt nur so viel Waffer in fich eindringen; als die Schwere besselben geringer ift, wie die Kraft der Adhäsion mit dem Thone. Daher die Berwendung des Thons zu Wasserbehältern; das Entsteben der meisten Quellen; das Versumpfen der Verties sungen in den thonigen Ebenen; das stehende Wasser in den Ackerssuchen ic.

12. Er läßt daffelbe nur langfam wieder fahren.

:5

Won 10,000 Theilen Baffer, die im naffen Thone enthalten maren, verdünsteten in berfelben Beit 313, mahrend vom Sande 769 bis 884 verloren gingen.

13. Er hat die größte Kohasion.

Hierin wird er von keinem nabern oder entferntern Bestandtheile des Bodens übertrossen, und die Bodenarten nehmen in demselben Berhältnisse an Bundigkeit ju, als Thon in ihnen enta halten ist. Dr. Schubler seht die Rohasson des Thous = 100, die des Klaibodens = 82; des Lehmbodens = 50, und des Letz tenbodens = 40.

14. Durch das Austrocknen wird fein Bolumen von allen Erdarten am meisten vermindert.

Reiner Thon verliert nach Schübler burch das Austrockenn o,183 am Volumen; der Rlaiboden 0,114 der Lehmboden 0,089, und der Letten 0,060.

15. Er faugt Feuchtigfeit aus ber Luft an.

Rach Schible'r nahmen 1000 Grane Thon in 48 Stuns ben, 48 Gran Feuchtigkeit aus der Luft an, während der Klat 40, der Lehm 34, der Letten 28, der kohlensaure Kalk 35, der humus aber 110 Grane aufnahm.

16. Im nassen Zustande zerfest er die atmospharische Luft und verbindet sich mit dem Sauerstoff derselben.

In 30 Tagen nahm er von den 21 Procenten des Sauerftoffes in der Luft 0,153 weg. Der Alai nahm nur 0,136, der Lehm 0,110, und der Letten 0,093 weg.

17. Er erwarmt sich langsamer wie ber Sand, und verliert die Barme um vieles schneller, wie dieser; indefen halt er sie langer, wie Kalf und Bittererbe.

Nach Schübler ist die warmehaltende Kraft des Kalkfandes = 1000, des Linarziandes = 0,950; des Thoms = 0,667, des Klaibodens = 0,684, des Lehmbodens = 0,718, des Lettenbodens = 0,769; des Kalkes = 0,618 x.

18. Wird ber Thon geglüht: so verhartet er im Fener zu einer steinigen Masse, die alle physischen Eigenschaften des Sandes an sich hat.

Er gest mit der Riefelerde, dem Eisen und dem haufig vorkommenden Kalke in der hise in den ersten Grad der Schmelzung über. Je mehr das Schmelzen entweder durch beigemengten Kalk, Gips, Feldspath, oder durch sehr heftiges Feuer befordert wurde; je mehr nahert sich diese gebrannte Masse dem Glase.

3. Ralterde.

1. Die Kalferbe ift ein weißes, feines Pulver, ohne Geruch, mit einem laugenhaften Geschmade, bas im Feuer unschmelzbar, im Wasser aber auflöslich ift.

Die Kalkerde im reinen Justande entspricht nicht volltommen der Definition einer Erde, deswegen ward sie auch von den Cheswifern schon vor einer geraumen Zeit, so wie die Bittererde zu den Laugensalzen gezählt, mit denen beide die größte Ahnlichkeit haben. Jest hort auch diese Unterscheidung auf, und Erde und Laugensalz gehören zu den Metallen.

Wie handeln hier von der Kalkerde im reinen Zustande, wie man sie in der Ratur nicht antrist; denn da sie zu jeder Saure eine sehr große Anziehung besit, Robsensaure aber allenthalben verbreitet ist i verbindet sie sich schnell mit derselben, oder jeder andern ihr dargebotenen Saure. Daber trifft man in der Natur nur größtentheils kohlensauren Katk an, und die Berbindungen von Kalkes mit den übrigen Sauren sind in demselben Grade selztener, als die Grupdlagen dieser Sauren weniger häufig vorhanden sind.

Der reine Kalt verandert die Pflanzenfarben, wie die Laugenfalze. Der blaue Beilchenfaft wird davon grun und die gelbe Abkodung der Kurkumemurzel braun gefärbt.

In 680 Theilen kalten Baffers ift ein Theil Raltes auf: Ibelic.

- 2. Gie ift in allen Gauren aufloblich.
- 3. Die feuerfesten Laugenfalze außern feine Wirkung auf sie.
- . 4. Mit der organischen Materie geht fie Berbindungen ein.

Sie wirkt abend, zerstörend auf todte sowohl als auf les bende Rörper. Wegetabilische Körper, die erst durch die Gabrung in einen austöslichen Justand gebracht werden können, gehen mit dem abenden Kalle Berbindungen ein, die im Wasser auslösslich sind; thierische Körpkr aber, oder solche nahere Bestandtheile der Pflanzen, die, wie der Eiweisstoff, das Dehl, und der Kles

ber, die größte Achalickeit mit thierischen Materien haben, gehen mit dem Kalke Berbindungen ein, die im Wasser weniger aussolich find, worans für die praktische Landwirthschaft sehr fruchtbare Folgerungen sich ergeben, und wovon wir noch einmal sprechen werden, wenn wir vom Kalke als Düngungsmittel hand beln. Davy hat das Verdienst, auf diesen merkwürdigen Unterschied der Wirkung des Kalkes auf die organische Materie zuerst ausmerksam gemacht zu haben. (a. a. D. 367.)

5. Frisch bereiteter, agender Kalk zieht das in der Luft befindliche Wasser begierig an sich, verliert dadurch seinen Zusammenhang, und zerfällt in ein sehr zartes, weißes Pulver.

Reiner, oder chender Kalk wird bereitet, wenn man gemeinen Kalkstein durch das Brennen von der Rohlensame und dem Arnstallisationswasser, die mit demselben verbunden sind, befreiet. Man nennt deswegen auch den abenden Kalk gebrannten. Rein kann er nur dann genannt werden, wenn er auch von andern Erdarten und Metallen befreiet ist. Wenn man meiten, durchsichtigen Kalkspath brennt; so erhött man reine Kalkerde. Sest man einem wohl ausgebrannten Kalkstein in die freie Lust: so saugt er das in derselben in Dampfform vorsindige Wasser mit Schnelligkeit an, wodurch er aufschwillt und zertheilt mird.

6. Tropfelt man über agenden Kalf Baffer: so verfchluckt er 0,309 davon, ohne dadurch naß zu werden,
wobei sich eine große Menge von Barme entbindet.

Das zugesehte Waffer geht eine chemische Mischung mit dem Ralte ein, und wird fest. Jener Barmeftoff, der das Waffer bisher fluffig erhielt, wird nun frei, und entweicht. Daher die Entwicklung der großen hie beim Abloschen des gebrauuten Kalkes.

7. Wird dem gebrannten Kalke mehr Basser zuges fest, als er mit sich binden kann; so löst er sich in eine butterähnliche Masse auf, die man gelöschten Kalk nennt.

Wie viel ber abende Kalk Wasser zwischen seinen Theilen angezogen halten könne, ohne es in Tropfen fahren zu lassen, ist noch nicht erhoben worden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß er mehr als der stisch gefällte, kohlensaure, Kalkerde enthalte, weil diese durch die Unziehung der Kohlensaure schon größere Parzitikeln haben dürste,

8. Der geloschte Kalk verkert ben Ueberschuß bes Wassers an der Luft sehr bald, früher wie jeder andere erdige Körper, und vermandelt sich hiebei in eine steinartige Masse, die sich im Wasser nicht auslöft, und an der Luft kohlenfauer wird.

Die Anwendung des Kalkes als Berbindungsmitsel der Steine und Ziegeln gründet sich auf diese Eigenschaft. Ueber die doppelte Art, wie der Kalk als Zement wirkt, als Kalkybrat und als kohfenfaurer Kalk; siehe Davy a. a. D. S. 376.

- 9. In der Natur wied die reine Kalferde nirgendwo angetroffen. Im Boden fommt sie, als naherer Bestandeheil desselben, entweder als fohlenfaurer, oder als schwefelfaurer Kalf vor.
- 10. Der fohlen faure Ralf ift ein weißer, erbiger Korper', ohne Geruch und Geschmad, in reinem Baffer unauffoslich, und im Feuer unschwelzbar.

In diesem Buftande hat er alle Sigenschaften einer Erbe.

11. Er ift zusammengesest aus Ralf, Rohlenfaure und Arnstallisationswaffer.

Kalt und Kohlensaure sind immer in gleichem Verhältnisse mitsammen in dieser Erde norhanden; nur die Menge des Arpstallisationswassers wechselt in den Mineralien, die aus kohlensaurem Kalke bestehen. Davy sagt (a a. D. 190), daß im kohlensauren Kalke, wie er dei der Zerlegung der Bodenarten vorkomme, immer 0,43 Kohlensaure, enthalten sepen. Er schein im erdigen Kalke kein Krystallisationswasser anzunehmen, woran er aber Unrecht thut. Vom Krystallisationswasser hat man non, 1 dis 0,11 angetrossen.

12. Er loft sich in allen Sauren auf er wobej; die mit ihm verbunden gewesene Kohlenfaure in Gestalt von Bladchen und mit Geräusch entweicht.

Seine Gegenwart in einem Erdgemenge wird baher fehr leicht durch das Uebergießen derfelben mit verdunnter Salz- oder einer andern Saure entdeckt. Brauft die Erde auf: so enthält fie kohlensauren Kalk.

13. Wenn Kohlenfaure mit dem Waffer gemischt ift: fo loft ihn biefes ebenfalls auf.

Rad Bergmann loft bas mit Kohlenfaure gefättigte Baffer 0,0008 toblenfauren Ralt auf. Entflehung ber Stalatiten.

14. Wird ber fohlensaure Kalf einem hohen Siggrade ausgesett: so verstächtigt sich zuerst das Arnstallisationswasser, und später auch die Kohlensaure. Er ist nun reine Kalferde, salls nicht im Mineral andere Erdarten mitgemischt vorhanden sind.

Man findet den kohlensauren Kalk selten in reinem Justande, meistens ift er mit einer größern, oder kleineren Menge von and dern Erdarten und Metallen gemischt. Det durchsichtige Kalksspath, und der Urkalk enthalten nicht andere Erdarten; der Uebersgangskalk aber, aus dem die großen Kalkgebirge bestehen, ift immer ein Gemisch von Erdarten und Metallen.

Sauffure gerlegte den Kalfftein des Sallegebirges, und fand 0,38 in Sauren unauflösliche Substangen. Der Stein felbst besteht nach seinen Untersuchungen, (hermbstähte Archivber Agrifult Chemie. I. Bd. 460.)

			7271				
aus	Riefelerde .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• `	•	•	0,30
	Kalterde .	-	•	•	•		0,2436
	Kohlenfäure	•	٠.	•	٠	٠.	0,27
, —	Thonerde	•	•	5.		. •	0,04
`	Gifen und 2	Braunft:	ein	•			0,13
	Merinit .	_ `	_	_		_	0.0164

Man bedarf teiner tunftlichen Berlegung, um einzusehen, bag der Uebergangstalt tein reiner tohlensaurer Kalt fep: Denn beim Bermittern gerfällt der weiße Stein in eine gelbgrane, und nicht selten ziegelrothe Erde, die oft in einem hohen Grabe bunbig ift.

15. Wenn man über gepülverten, kohlenfauren Kalk Wasser gießt: so nimmt er fast eben so viel Wasser zwisschen sich auf, als er felbst wiegt.

3d habe bei frisch bereiteter, tohlensaurer Ralterde von 97 bis 127 Procent Basser gefunden. Schubler seht die wasekrhaltende Araft auf 85.

16. Er bildet mit dem Waffer einen formbaren Teig, und ist im feuchten Zustande ftark zusammenhangend; im trodenen aber ift seine Kohasion gering. Die Robafion bes trodenen Raffes gum Thone verhalt fic, nach Schubler, wie 5: 100; bes naffen aber wie 50: 100.

17. Die stohlensaure Kalkerde verdünstet das empfangene Wasser schneller wie die reine Thonerde, aber Iangsamer wie der Thon.

Bon 1000 Theilen Baffer verdünfteten in berfelben Beit bei So ub ler vom toblenfauren Ralte 280, mabrend vom Thone foon 813 fic verflüchtigt hatten.

- 18. Ihr Volumen vermindert fich hiebei um 0,05.
- 19. Sie fangt weniger Feuchtigkeit aus der atmospharischen Luft an, wie der Thon, aber mehr, wie die gemengten, kalklosen Bodenarten.

In 48 Stunden nahm fie 0,035 Feuchtigkeit auf, während der Letten 0,028, der Lehm 0,034, der Rlai aber 0,040, und der Thon 0,048 aufnahmen.

no. Auf die Berfetung der atmosphärischen Luft wirft sie ebenfalls geringer wie der Thou.

Sie absorbirt 0,108 bes Sauerstoffes der Luft in berselben Beit, als der Thon 0,153, und die gewöhnlichen Adererden 0,150 bis 0,162 aufnehmen.

21. Sie entläßt die empfangene Barme schneller wie der Thon, und die thonigen Erdarten.

Die warmehaltende Rraft des tohlensauren Raftes mird von Schubler auf 0,618 gefeht.

- 22. Der kohlenfaure Kalk kommt im Boben immer in einer Mischung mit Thon und Sand vor, die nach der verschiedenen Wenge des Kalkes, Thones und Sandes eine verschiedentliche Benennung erhält.
- 23. Die schwefelsaure Kalterde ist ein Mineral von sehr verschiedener Farbe und Form, das in kaltem Baffer auslöslich und im Feuer schmelzbar ift.

Der fomefelfaure Ralt ift unter dem Ramen Gips und

1

Alabafter bekannt. Meistens ift der erftere grau, und hat ein schiefriges und faseriges Ansehen. Er last sich leicht rigen; schon der Ragel des Menschen vermag es. Nach Davy löst sich ein Theil davon in 500 Theilen Wasser auf.

24. Er ift zusammengesett aus 0,33 Kalf, 0,43 Schwefelfdure und 0,24 Rryftallisationswasser.

- Ge gibt auch mafferfreien Gips, Anbydrit; er tommt aber nur febr felten vor.

25. Er ift in feiner Gaure auflöslich, aber die fohlenfanren Laugenfalze zerfepen ihn auf naffem Wege.

fest: so verdünstet er seine Krystallisationswasser, und einen kleinen Theil von Schwefel. Er verliert dadurch feine graue Farbe, und seinen Lusammenhang.

27. Der gebrannte Gips ist nicht agend; verbindet sich mit dem Wasser minder rasch, wie der Kalf, und nimmt eine größere Menge davon auf, die er mit sich verbindet.

Desmegen paßt er vorzüglich ju Abguffen , benn ber bunne Sipsbrei erftarrt balb in eine fteinartige Maffe.

28. Im Boden fommt der Gips nur felten, und bann immer nur in einer so geringen Menge vor, daß er die physische Beschaffenheit desselben nicht umzuandern im Stande ift.

Er kammt in den Kalkgebirgen als Stockwerk häusig vor. Im Boden ist er ein veränderlicher Bestandtheil desselben; denn da er im Wasser austöslich ist, so kann er in diesem Justande von den Psianzenwurzeln eingesaugt werden; und da der Schwesel sich bei der, unter Vermittlung des Kohlenstosses vorgehenden Zersetzung des Wassers mit dem Wasserstosse vorgehenden Ausserzung des Wassers mit dem Wasserstosse vergehenden Wasserstosse verbindet, welcher entweder mit dem Wasser verbunden von den Psianzen angesaugt wird, oder sich aus dem Boden verstüchstiget: so erhellet hieraus, daß man ihn wohl in der Tiese des Bodens, aber nicht in der Oberstäche desselben in gleichbleibender Quantität antressen kann.

Bon feiner Bermendung als Dunger- Material werden wir am gehörigen Orte fprechen.

1. Die Bittererbe, ober Calkerbe ift ein weiges, sehr zartes Pulver, ohne Geruch und Geschmad, bas im Feuer unschmelzbar, und im Wasser unaustoslich ist.

Sie hat die Eigenschaften einer Erde fo gut wie die Thonerde: denn wenn die Bittererde im bochften Feuer mit Sanerftoffgas, nach Ehrmann, schmelzbar fepn foll, fo fintert die Thomerde noch viel fruher in eine fest an einander hangende Maffe gu fammep.

- 2. Gie ift in allen Gauren auflöslich.
- 3. Die reinen, seuerfesten Laugensalze außern keine Wirfung auf sie: in ben kohlensauren Laugensalzen wird ste aber aufgeloft.
- 4. Sie außert keine Wirkung auf die organische Subftanz, obschon sie die Pflanzenfarben so wie die Kalkerde verändert.
- 5. Wird fie mit Baffer übergoffen : fo entwickelt fich bierbei feine Barme.
- 6. Gie halt bis jum Bierfachen ihres Gewichtes Baffer an fich, ohne es in Tropfen fahren ju laffen.

Rach meinen Untersuchungen nahmen 100 Gran durch das Brennen von der Roblensaure befreiete Bittererde 380 Gran Wasser zwischen sich auf. Nachdem durch das Trocknen der Ueberstuß des Wassers wieder verstüchtiget worden, zeigte es sich aber, daß die ursprünglichen 100 Gran 140 Gran wogen. Diese 0,40 Zusschuß ließen sich beim gewöhnlichen Trocknen bei einer Wärme von 40° nicht verstüchtigen.

- 7. Mit Baffer gibt fie feinen gaben Teig, und ihr Busammenhang ift außerst gering.
- 8. Sie faugt weit langsamer, wie die Ralferde, Feuchtigkeit aus der Luft an , und viel später, wie diese, sättigt sie sich mit Kohlensaue.

- 9. Sie kommt in ber Natur, nach der Meinung ber Chemiker, nirgendwo im reinen Zustande vor; immer soll sie, gleich ber Kalkerde, mit irgend einer Saure gemischt sepn.
- 10. Bei ber Zerlegung des Bodens fommt sie, als näherer Bestandtheil desselben, immer nur als tohlen-faute Bittererde vor.
- 11. Die kohlen faure Bittererbe ift ein weiffes, ausnehmend gart und loderes Pulver, das im Baffer gering auflöslich, im Feuer aber unschmelzbar ift.

Rad Fourcrop find im reinen Waffer 0,0016; im toblenfauren Baffer aber 0,007 auflöslich.

12. Sie besteht aus Bittererbe, Rohlensaure und Baffer.

Rach Fourcroy besteht sie aus o 40 Erde, 0,48 Koh- lenfaure, und 0,12 Baffer.

- 13. Sie ist in allen Sauren aufföhlich, und brauft mit benselben auf, wie die tohlensaure Kalkerde.
- Es ift fehr merkwärdig, daß die Mineralien, welche viel Bittererde enthalten, g. B. Serpentin, Meerschaum, Chlorit, nicht mit Mineralfduren aufbraufen, während die durch die Fällung mit kohlensauren Laugensalzen aus dem Bittersalze dargestellte kohlensaure Bittererde sehr stark mit Sauen aufbrauset. Ich glaube daher nicht, daß die Bittererde, so wie sie im Boden vordommt, kohlensauer, sondern daß die chemische Mischung der Bittererde in den Kineralien aus reiner Bittererde und andern Erdarten und Metallen zusammen geset sey. Rur dann, wenn man die Bittererde von allen beigemischten Körpern frei darstellt, geht sie mit der Rablensauer eine Mischung ein.
- 14. In den kohlenfauren Laugenfalzen ift fie auf-
- 15. Sie nimmt won allen Bestandtheilen bes Bodens am meiften Baffer auf.

Rad Odubler ift die mafferhaltende Rraft = 456; nach

meinen Untersuchungen aber = 546. Das Bermögen der Körper, Wasser zwischen sich angezogen zu halten, steht immer in einem umgekehrten Berhältnisse mit der Größe ihrer Theilchen, wie wir bereits erwähnten. Der Sand kann am wenigsten Wasser zwischen sichen sich angezogen halten, weil er aus den größten Theilen zussammengesett ist; der Thon hält in demselben Verhältnisse mehr Wasser an, als er aus mehr Thouerde besteht, und als diese mehr Wasser an, als er aus mehr Thouerde besteht, und als diese mehr Wasselsen an, als er aus mehr Thouerde besteht, und als diese mehr durch die Verwitterung in ihre lesten Theilden zerfallen ist. Die künstliche Darstellung aller Erdarten liesert Körper, die viel seiner zertheilt sind, und lockerer in ihrer Anhäusung über einander liegen, als dieß in der Norur irgendwo angetrossen wird: darum ist die wasserhaltende Krass dieser durch die Kunst dargesellten erdigen Körper ungleich größer, wie jene der natürlichen; und wenn wir Folgerungen daraus ziehen wollen, so sinden wir, daß sie unrichtig sind, weil bei der Verwitterung die Ackerede hie jenen hohen Grad der Zertheilung erlangt, wie bei der Chemischen Unsschaft, wie bei der Chemischen Unschaft, wie bei der Chemischen Unsschaft, wie bei der Chemischen Unsschaft und Verschaft und Ve

- 16. Die nasse Erde liefert keinen zusammenhangenben, formbaren Teig; und wenn derselbe getrocknet worben, so zerbricht er viel leichter, wie der vom kohlensauren Kalke.
- So ubler gibt der toblenfauren Bittererbe eine Robaffons. Eraft = 0,118, der toblenfauren Rafterde aber nur von = 0,050. Ich vermuthe, daß hier irgend ein Fehler muffe unterlaufen seyn, benn bei mir zerbrach ein Collinder von Bittererde bei der geringsten Gewalt, mahrend die tohlensaure Kalterde immer eine größere erforderte.
- 17. Gie verdunftet das erhaltene Baffer von allen Bestandtheilen des Bodens am langfamsten.

Bon 1000 Theilen Waffer verdünsten aus ihr in der gleichen Beit nur 108, mahrend vom Kalte 280, und vom Thone 313 fich verflüchtigen.

- 18. Ihr Volumen vermindert sich hierbei um 0,154.
- 19. Gie vermag am meiften Feuchtigfeit aus ber Luft angufaugen.

In 48 Stunden 0,110.

20. Den Sauerstoff ber atmosphärischen Luft absorbirt sie von allen Erdarten in der größten Menge.

Rad Shubler werden burd die naffe Erde in 30 Tagen

17 Projent Sauerstoffgas aus ber Luft absorbirt. hierin wird fie nur vom humus übertroffen.

21. Gie nimmt bei gleicher außerer Barme ber atmosphärischen Luft in einem gleichen Zeitraume bie geringfte Warme an, und erfaltet von allen am schnellften.

Wenn die warmehaltende Rraft des Ralkfandes = 1000 ift; fo ift jene der kohlenfauren Bittererde, nach Schubler = 0,380.

22. Die Bittererbe kommt als Bestandtheil fast eines jeden Bodens vor: denn sie ist in sehr vielen Steinen enthalten. Um meisten wird sie aber da gefunden, wo der Boden aus der Verwitterung des Chlorits und Serpentins besteht, welche große Felsmassen bilden, und zum dritten Theile aus Bittererbe bestehen.

In Karnthen wird die Bittererde gar häufig im Boden angetroffen, denn die mit Gletscher bedeckten Serpentinfelsen des Möllthales, und die ungeheure Ausdehnung des Chloritschiefers am linken Donauufer, versehen unseren Boden mit einer großen Menge von Bittererde.

b) metalle.

1. Es gibt eine fehr große Menge von metallifchen Körpern, Die aber nur fehr felten abgesondert, und noch feltener in ihrem reinen Zustande, meistens in einem Gemische mit anderen Naturförpern vorfommen.

Man hat bis jest 27 Arten verschiedener Metalle dargefiellt, ohne die Erdarten und festen Laugensalze, die zur nämlichen Klaffe gezählt werden sollen.

Die Metalle machen nur einen kleinen Theil der Maffe des Mineralreiches aus; selten findet man ste zusammengehauft in Erzegängen, meistens zerstreut in den Felsmassen. Sie kommen nur selten im reinen, das heißt, regulinischen Justande vor; salt immer sind sie entweder mit Schwefel, oder mit dem Sauerstoff der Luft, oder einer wurklichen Saure vermischt. Im erstern Falle haben sie ein metallisches, im andern ein exdiges Ansehen, im dritten sind es Salze.

2. Gie sind schon an und für sich verschiedentlich

gefarbt, und erlangen noch fernere durch die chemische Mischung mit andern Körpern, und unter sich eine große Mannigfaltigfeit von Farben.

3. Sie find die Urfache, daß die Steine gefarbt er- fcheinen.

Dies gift nur in sofern, als die Steine den Einwirkungen ber Luft, des Baffers und des Lichtes ausgesetzt find; denn es gibt metallhaltige Mineralien, die weiß sind, 3. B. den weißen Eisenstein, und einige Thon- und Kalkarten. Sobald sie aber auf der Oberstäche des Bodens eine Beile liegen, oder geröftet werden, farben sie sich verschiedentlich. Der berühmte Pulsgauer Thon in Steiermark, ein Bemisch aus Thon und Bittererde, welches sehr seuersest ift, hat eine, gang weiße Farbe, wie man ihn ausgräbt. Läßt man ihn aber eine Beile frei in den Luft liegen, so wird er durch und durch blutroth.

- 4. Die Metalle fommen in fehr ungleicher Menge vor : einige find fehr fparfam, andere haufig verbreitet.
- 5. Mur jene, die haufig verbreitet, und durch ihre Gegenwart im Boden die physische Beschaffenheit deffelben umzuandern im Stande sind, haben für den Landwirth einen Werth, und muffen naher untersucht werden.
- 6. Von allen Metallen ift nur allein das Gifen fast allgemein verbreitet; denn man findet faum einen Stein, der nicht Eifen enthielte, und keinen Boden, der frei das von ware; daher ift in agronomischer hirsicht eine nabere Kenntnif bes Gifens nothwendig.

1. Gifen.

- 1. Das Eisen kommt in der Oberstäche bes Bodens niemals im regulinischen, das heißt, im reinen Bustande por: immer erscheint es nur im oxydirten.
- 2. Das Eifenornd ift die Berbindung des Sauer-foffes mit dem Gifenmetalle.

Das Gifen hat eine fehr große Bermandtschaft gum Sauer-Burgers Lehrb. b, Lande. 1, Bb. ftoffe. Wird das Sifen mit einem Körper in Berbindung gebracht, der Sauerstoff enthält, und eine geringere Berwandtschaft zu demsfelben hat, wie das Eisen: so verbindet es sich mit demselben, und der neu entstandene Körper heißt nun ein Eisenorpd, Sifenkalk, Ocher, Rost. Das regulinische Gisen wird bei der Ginwirkung der Luft, des Wassers und der Säuren oppdirt.

3. Es ift ein erbig aussehender, schwarz ober braun gefärbter Körper, ber keinen Geruch und keinen Geschmack bat, im Wasser unauflöslich, und im Feuer fur sich unsschwelzbar ift.

Seine Farbe rührt von dem Sauerstoffgehalte her. Das Eisenoryd ist schwarz, wenn es die geringste Menge von Sauerstoff enthält; es wird braun, wenn ihm mehr, und endlich pomeranzensarb, wehn ihm die größte Menge von Sauerstoff beiges mischt ist. Daher rührt die Umanderung der grauen Farbe des Thons in eine rothe, durch das Brennen, weil hierbei das graue Gisenoryd durch die Vermittelung der hipe noch mehr Sauerstoff annahm.

- 4. Es ift ein Beftandtheil bes Thons, mit bem es sft in großer Menge verbunden ift; geringer ift fein Gehalt in ben bittererdigen Gesteinen oder Erdarten, am geringften im Kalte.
- 5. In feltenen Källen erscheint das Eisen im Boden als schwefelsaures, anderswo als kohlensaures Eisen.
- 6. Das ich mefelfaure Gifen entsteht, wenn ber Boben, welcher Schwefeleifen (Marfasit) enthalt, unter Basser geset wird, wobei sich ber Schwefel fauert, und bann bas Gifen aufloft, und den Gifen vitriol bilbet.
- 7. Kohlen faures Eifen wird im Torf und Moorboden angetroffen, wo der Eifenkalk bei der Zersegung der organischen Körper unter der Mitwirkung von überflussigem Wasser Roblensaure annimmt.
 - 8. Sowohl. das eine wie das andere find aber nur

veränderliche Bestandtheile des Bodene; denn so wie der Ueberfluß des Wassers abgeleitet wird, und diese Körper in Berührung mit der Luft kommen: so werden sie zersett; der Schwefel wird, so wie die Kohlensäure verslüchtigt, und es bleibt nichts als der Eisenkalf zurück.

- B. Bon den veränderlichen Bestandtheilen des Bodens.
- 1. Jene naberen Bestandtheile des Bodens, die einer Beranderung in der Menge und Beschaffenheit unterliegen, werden veranderlich genannt.
- 2. Die Körper werden verändert, wenn sie unter sich andere Verbindungen eingehen. Sind die neuen Bilbuns gen von fester Natur so bleibt das Gesammte, dem Gewichte nach, sich gleich, und nur die Anordnung der Elemente ist verändert geworden, die Körper haben eine ans dere Form: sind die neuen Bildungen aber zum Theile von luftiger Gestalt, so haben die Körper nicht nur in der Form, sondern auch im Gewichte eine Veränderung erlitten.

Wenn man essigsaures Blei - Bleizuder — und schwerelsaures Aupfer — Rupfervitriol — in Wasser auflöst, und beide Körper dann zussammen mengt; so entstehen zwei neueKörpe. : das schwefelsaure Blei, das zu Boden fällt, und bas essigsaure Aupset, das in ber oben aufstehenden grünen Flüssgetit aufgelöft ist, und durch Abdampsen dargestellt werden kann. Die beiden neuen Körper haben dasselbe Gewicht, die der Bleizuder und Kupfervitriol hatten. Die Elemente, welche in den Austösungen enthalten waren, haben ihre ehemaligen Berbindungen dufgegeben, und sind neue eingegangen aber die Gesammtmasse ist dieselbe geblieben. — Giest man aber Wer ein bestimmtes Gewicht kohlensauren Kalles ein bestimmtes Gewicht verdünnte Schwefelsaure, wodurch der Kalf in Gips verändert wird : so bemerkt man eine Berminderung des Gewichtes in der Mischung, weil die Kohlensaure des Kaltes in Lustgestalt aus demselben entwichen ist.

3. Wenn die Elemente der Körper bloß Erden, Laus gensalze oder Metalle find: so find die Produkte der Mis schung derselben dicht, und bloß in der Form verandert; besteht der Körper aber nicht einzig aus diesen Elementen, fo ist das Produkt der Mischung nicht bloß eine Beränderung der sichtlichen Form: sie ist immer dann mit einem Cubstanzverlust verbunden, weil ein Theil des Körpers eine Tuftförmige Gestalt angenommen, und in die Atmosphäre entwichen ist.

4. Beränderliche Bestandtheile des Bodens fonnen alfo nur jene senn, die nicht bloß aus Metallen, Erden und festen Laugenfalzen bestehen. Sieher mussen demnach gezählt werden: die organische Materie, und alle in der Oberstäche des Bodens sich vorfindenden Salze.

1. Organische Materie.

- 1. Die organische Materie ist im Boden, immer in einem Zustande der Zersehung, der von dem Augenblicke beginnt, als sie nicht mehr belebt ist, und nur dann erst endet, wenn sie sich bis auf die erdigen und metallischen Theile ganz verslüchtiget hat.
- 2. Den Prozest ber allgemachen Zerfetjung ber organisichen Materie heißt man die Faulnif.
- 3. Jene organischen Körper, welche aus ber größten Anzahl von Elementen zusammengesett find, zersehen sich unter gleichen Bedingungen schneller, wie jene, die aus einer kleinen Anzahl zusammengesett sind.

Die thierischen Körper find mehr zusammengesett, wie die Begetabilien; darum verfaulen sie schneller. Die Körner ber Pflanzen sind zusammengesehter, wie das holg; westwegen die erstern schneller sich zersehen, wie das lehtere.

4. Je größer die Menge von erdigen und metallischen Theilen in der organischen Materie ist; je langsamer zerfest sie sich.

Die Anochen der Thiere bestehen jum großen Theile aus Kalke, und das holg der Baume aus Kalk, Riefelerde und Gifen;

Dadurch erlangen biefe" Abroer einen feften Busammenhang, und widersteben lange ber Faulnis.

5. Die Fäulniß der organischen Körper sindet aber nur unter bestimmten außeren Verhältnissen Statt. Diese Vershältnissen statt. Diese Vershältnisse sind ein bestimmtes Maß von Wasser, Wärme und atmosphärischer Luft. Mangelt einer von diesen Einsstügen gang: so sindet gar keine Zersehung Statt; ist einer, oder der andere, oder mehrere in einem zu kleinen oder zu großen Verhältnisse vorhanden: so geht die Zersehung um solangsamer vor sich, und das Produkt derselben ist auffallend verschieden von dem, was unter einemungemessen Zutritte dieser Einstalse hervorgebracht worden ist.

Die Fäulnist ist eine Wechselwirkung der Bestandtheile der verganischen Materie mit den Bestandtheilen der Luft und des Wasseres, die durch eine angemessene Warme vermittelt wird. Sperrt man die Lufe ganz und gar ab, oder umgibt man den organischen Korper mit nicht respirablen Lustarten: so fault er-nicht. Bringt man ihn ielne Temperatur, die unter dem Gestlervunkt ist: so kann keine Wechselwirkung Statt sinden, weil keine Plussigkeit da ist; und sest man ihn einer hohen Temperatur aus; so wird durch sie das Wasser verstächtigt, was zur Austösung nothig ist.

Findet aber beim Faulungsprozest ein zu geringer Butritt der Luft Statt: so vermordert der Korper langsam. Bei zu vielem Waffer geht die Faulnif noch langsamer vor sich, und es bildet sich Saure im faulenden Korper.

- 6. Durch die Fäulniß wird der Zusammenhang des organischen Körpers aufgehoben; und indem die Bestandztheile desselben neue Verbindungen unter sich, und mit den Bestandtheilen der Luft und des Wassers eingehen, werden neue Substanzen gebildet, die theils im Wasser auslöslich: sind, theils unauslöslich, theils aber sogleich in Luftgestalt entweichen:
- 7. Weil aber die Faulniß ein fortwährender chemisfcher Berfehungsprozes ift: fo verandern fich die Produtte der Faulnif der organischen Korper immersort, und was

erst noch unaustöblich im Wasser ist, wird es allgemach, und was im Wasser austöslich geworden, wird mittler-weile flüchtig, bis endlich die Verstüchtigung des ganzen Karpers bis auf die erdigen und metallischen Theile vollens det ist.

- 8. 3m Boben finden sich als nabere Bestandtheile besselben nur die Trummer von organischen Korpern in eie nem verschiedeutlichen Zustande ihrer Zersepung durch die Fäulniß.
- 9. Wenn die organischen Körper durch die Faulnif so weit zersest worden sind, daß man von ihrem Gefüge nichts mehr wahrnimmt, so heißt man diesen Körper: Humus.
- jo. Unter humus, ben man auch Pflanzens erbe, Modererde, Faulerde nennt, versieht man ein schwarzgraues, sehr leicht und loderes Pulver, das im Fener verbrennlich und im Wasser zum Theil, in den Laugensalzen aber, sie mögen äßend oder kohlensauer sepn, ganz auflöslich ist.

Berbrennlich ift ber humus, weil er eine organische Materie ift, bie größtentheils aus luftigen Rorpern gusammengefent, bet ber 3mifchenkunft der Barme fich verflüchtigt; im Baffer ift er . aber pur in fofern auflöslich, als die Fleischfafer und das Dehl der Thiere, oder bei den Pflangen die Golgfafer, der Rleber, die Starte und alle übrigen im talten Baffer für fic unauflöblichen Theile falche Berbindungen eingegangen find, daß fie nun im Bafe fer auflöslich find. Rie ift ber gange humus des Bodens gumal im Waffer auflöslich; immer wird er es erft nach und nach. Die Laugensalze aber fünd machtigere Auflosungsmittel bes humus ; sie lofen ihn gang auf, in wiefern in ibm die faserige oder bolgige Das terie mirtlich durch die Faulniß gerfest worden ift. Sind diefe nabe. ren Bestandtheile der organischen Rorper aber noch nicht volltome men gerftort, fo bleibt nach dem Mustochen mit Laugen ein verhaltnigmaßiger Theif von organischen Rorpern gurud, der auch wohl schwarz aussieht, aber nicht humus, sondern nur halbverfaulte Dolgiafer ift. Die durch bas Fener erhaltene Roble unterscheibet fich daher von dem humus, der sonft mit ihr so viele Uehnlichkeit hat, daß sie im Wasser sowohl als in den Laugensalzen unauflosTid iff. Durch bas Reuer bem Bertoblungsprozeffe wird aus ber organischen Materie alles bis auf den Roblenftoff verfluchtigt ; Dies fer kann aber nicht entweichen, weil es ihm an Sauerftoff mangelt , ohne den er fic nicht verflüchtigen tann. Roblenftoff fur fic geht feine Berbindung mit dem Baffer und den Laugenfalgen ein, und die Rohle bleibt so lange unverwesen im Boden, bis fie im Berlaufe febr langer Zeit fich wieder mit bem Sauerftoffe der Luft verbindet, und allgemach dadurch im Wasser auflöslich wird. Der humus ist aber eine noch febr zusammengesetzte Materie, in Der allerdings der Roblenftoff den überwiegenden Bestandtheil ausmacht; weil aber auch noch Baffer. , Stide und Sauerftoff darin porbanden find : fo ertlart fich bieraus ibr Unterfcied von ber Je mehr aber die Berfepung vorschreitet; je mehr wird Das Berhaltnig des Rohlenftoffes auch im Dumus überwiegend, und er wird nun um fo fcmerer und in geringerer Menge im Baffer auflöslich: nie aber wird er in eine reine Roble vermandelt; immer enthalt er noch etwas Baffer : und Squerftoff, und darum wird er auch immerfort, nur allgemach langfamer verflüchtiget.

11. Die chemischen Eigenschaften bes humus find verschieden, je nachdem er von verschiedenen thierischen. oder vegetabilischen Korpern herrührt, und je nachdem Die Verhaltniffe verschieden waren, unter denen er fich bildete.

Weil die thierischen Körper ein anderes Mischungsverhältnif der Urbeftandtheile haben, wie die Pflangen : fo vermuthen mir mit Grunde, daß auch ibr Dunus unter fich verfcbieben fenn muffe, wenn wir auch bis jest, aus Mangel an Berfucen, den Unterfcbied nicht zeigen konnen. 3m Boden kommt überhaupt eine viel gu fleine Menge von thierifchem Dumus vor, als daß er die Gigenschaften des vegetabilifden beträchtlich verandern konnte; benn Da die thierischen Stoffe, die wir im Stallmifte auf die Aeder füge ren, nur eine geringere Menge ausmachen, und leicht auflösticher Ratur find, so verschwinden sie bald daraus, und wir haben es bei unfern Untersuchungen größtentheils nur mit den Reften der Pflangenforper gu thun.

Dag ber Sumus verschiebene Gigenschaften erhalte ; je nachdem er unter verschiedenen Berhaltniffen fich gebildet bat, murde bereits ermahnt. Die mertwurdigfte Berichiedenheit ift jene, wenn er beim Butritte von ju vielem Baffer gebildet murde; denn das durch wird er fauer, weil fich Effig, und wie Einige meinen, auch Phosphorfaure unter folden Umftanden erzeuge. 3m Torf = und Moorboden, fo wie allenthalben, mo das Baffer lange gestanden,

hat, findet man eine freie Gaure im humus.

Genauere Untersuchungen über Die demifchen Gigenfchaften des humus hat der verstorbene Professor Crome ju Doglin angestellt, Sie stehen in Der mbstabte Archiv für die Agrikultur Chemie V. B. 350.

Daß der im Basser auflösliche Theilder zersehten organischen Materie eine demischen Berbindung mit der Thonerde sinzugehen fastig sep; wird spater S. V. B. 12. naber angegeben.

12. Er halt beinahe das Doppelte feines Gewichtes an Baffer zwischen sich angezogen, ohne es in Tropfen fahren zu lassen.

Nach Schübler können 100 Theile Humus 190 Theile Wasser angezogen halten. Nach Körte (Hermbst. Archiv VII. B. 109.) hält der aus wildem Rastanienholz erhaltene Humus 239 Prozent Wasser in sich , während ein lettenartiger Thon nur 45 Prozent anhält.

13. Das empfangene Baffer halt er fehr hattnäckig an sich, und läßt es langsamer noch, wie der Thon ent- weichen.

Nach Schubler verdünsteten von 10000 Theilen Wasser in der gleichen Zeit aus dem humus 108, während vom Thone 313, aus der Gentenerde aber nur 245 entwichen. Er sest die wärmehaltende Kraft des humus = 0,49, während sie Erome (a. a. D. 473) = 0,72 sest. Solche Differenzen ergeben sich wenn der zu untersuchende Körper in einem größeren oder kleineren Bolumen, und verschiedentlich zusammengedrückt der warmen Luft ausgesest mird.

14" Sein Bolumen wird dabei um 0,1 vermindert.

15. Seine Kohafion ift gering.

Benn man ihn feucht zusammendruckt und dann austrocke net: fo hangt er nach Schubler etwas mehr wie die kohlens saure Rakkerde, und etwas weniger wie die kohlenfaure Bitters erde zusammen.

16. Sest man ibn ber freien Luft aus, so saugt er von allen Bestandtheilen bes Bodens am meisten Feuchtig-feit ein.

Nach Schubler absorbirten 2000 Grane Humus in 48 Stunden 210 Grane Wasser. Rach Körte (a. a. O.) saugt er aber in 4 Wochen fast sechsmal so viel Fenchtigkeit an.

17. Er zerfest die atmosphärische Luft von allen Be-

fandtheilen des Bodens am meisten, und absorbirt einen großen Theil des Sauerstoffes aus ihr.

Nach Schübler absorbirt er im feuchten Zustande von 0,21 Sauerstoff, die in der Lust vorhanden sind 1/4, = 0,203, im Zeitraume von 30 Tagen.

- 18. Der mit Sauerstoff verbundene humus ift nun aufföslicher im Wasser, und ein Theil der Kohle des humus verbindet sich mit dem Sauerstoffe zu kohlensaurer Luft.
- 19. Er erwarmt sich, der Sonne ausgesetzt, am schnellsten und am starkften; verliert aber die empfangene Warme auch wieder am schnellsten.

Die ftarfere und schnellere Erwarmung ift wohl nur der dunkeln Farbe zuzuschreiben, so wie die geschwindere Berkaltung feiner Lockerheit.

- 20. Er findet fich nur in der oberen Schichte des Bodens.
- So weit die Pflanzenwurzeln reichten, die zuerst den Bos den bedeckten: so weit kann er im natürlichen Zustande mit hus mus geniengt sepn. Thierische Körper versaulen nur an der Oberstäche; und man bemerkt in einer geringen Tiefe nichts mehr von ihnen.
- 21. So weit der Boden mit humus gemengt ift, heißt man ihn Dammerde.
 - 22. Die Schichte der Dammerde ift verschieden tief.

Wo Klima, Boden und Lage die Begetation überhaupt bes gunftigen, ist sie tiefer, wie da, wo die entgegengesetten Bershältnisse vorhanden sind. Um Fuße der Berge sindet man meistens eine sehr tiefe Schichte, weil durch den Regen die fruchtbare Erde immer von den Höhen abgespult wird. In der Nähe von Flussen sie Dammerde durch das Uebertreten des hoch gehenden und Schlamm suhrenden Wassers ebenfalls mächtiger, wie entfernt von ihnen.

2. Salze.

a. Alle jene Körper werden im Allgemeinen Salze

genannt, die sich im Wasser auflosen und einen Geschmack haben; insbesondere aber nennt man also jene Verbindungen von Sauren mit Erden, Laugensalzen oder Metallen, Die in 500 Theilen Basser aufloblich sind.

- a. Sie haben alle eine regelmäßige Gestalt, die sie annehmen, sobald sie sich nebsthei mit Baffer' verbinden können.
- 3. Es gibt eine unübersehbare Menge von Salzen. Den Landwirth konnen aber hier nur jene interessiren, die in der Oberflache des Bodens manchmal vorkommen.
- '4. Man kann die falzigen, im Boben vorkommenden Körper eintheilen in solche, wo die fauerbaren Grundlagen in den mineralischen Bestandtheilen desselben vorhanden sind, die durch die Zwischenkunft eines dritten Körpers sich mit Metallen oder Erden zu einem Salze vereinigen, und in andere, wo die sauerbare Grundlage ein Bestandtheit der organischen Materie ist.
- 5. Bu den ersteren gehören die Verbindungen der Schwefelfaure, welche durch die Zersegung des Schweselstieses entstanden ist, mit dem Eisen, Kaff und der Bittererde: zu den letteren die Verbindungen der Salpetersaure, die aus dem Stickstoffe der zersetzen thierischen Körper mit dem Sauerstoffe der Luft entstanden, mit Kalk und Bittererde.
- 6. Man findet schweselsaures Gifen nicht selten in solchem Boden, der versumpft ift: Gips oder schweselsaure Bittererde aber nur in der Nahe von Gipslagern. Salpetersaure Salze finden sich in der Erde von Mistbeeten, in reichlich mit Pferdemist gedüngten Garten, die mit hohen Mauern umgeben find; in der Erde der Biehstallungen; Mistatten.

7. Die Gegenwart der Salze im Boden dauert nur so lange, als die Verhältnisse sich gleich bleiben, unter denen sie entstanden sind. Werden diese perändert: so geben sie neue Verbindungen ein, werden zersest, oder eingesaugt, und verschwinden aus dem Boden.

Darum sindet man in einem alten Ackerboben kein Salz, weil durch die Wendung des Bodens diese Körper in Berührung mit anderen Substanzen kommen, zu denen ihre Bestandtheils eine nähere Verwandtschaft haben, als unter sich. Das schwesels saure Eisen des nassen Torfes wird zerfest, wenn dieser trocken gelegt worden ist, indem sich das Eisen jest mehr orpdirt und nun nicht mehr in der Saure aussolite ist. Die Saure zersest sich unter der Mitwirkung ber Kohle, und der Schwesels verstückstizt sich ausgelöst in Wasserhoff. Die salvetersauren Salze lösen sich im Wasser auf, und werden von den Gewächen, wenn sie in größerer Menge drauf kehen, bald ausgezehrt. Fo verliert sich auch der Gips und die schweselsaure Talkerde völlig aus dem Boden, weil beide Körper zersesdar sowohl, als im Wasser ausselssich sind.

g. V.

Bon der physischen Beschaffenheit und darauf gegründeten Eintheilung des Bodens, in sofern sie von seinen Bestandtheilen abhängt.

- 1. Unter ber physischen Beschaffenheit bes Bodens verstehen wir in agronomischer hinsicht: ben Zusammenhang feiner Bestandtheile und sein Berhalten gegen das Wasser und bie Bärme (S. IV. A. 5.).
- 2. Die Bestandtheile des Bodens muffen wir eintheilen in seine naberen und entfernteren.
- 3. Die naheren Bestandtheile bes Bobens sind jene mehr ober woniger fein gepulverten, zusammen-gesehren Körper, die in dem Gemenge des Bodens vorshanden sind, und auf mechanische Art von einander geschiesben werden können.

Į

- 4. Entfernte Beftanbtheile bes Babens nonnt man die Elemente der naberen Bestandtheile.
- 5. Zu den ersteren gehören der Sand, der Thon, ber kohlenfaure Kalk, die kohlenfaure Bittererde, das Eisenorgd und der Humus; zu den lettern: die Riesels, Thons, Kalks und Bittererde; das Eisen, der Sauers, Kohlens, Wassers und Stickstoff; der Schwefel, Phosphor, die Laugensalze u. s. w.
- 6. Die physische Beschaffenheit des Bodens wird ber kimmt durch bas Mengen Berhaltniß der naheren sowohl als entfernteren Bestandtheile desselben, und durch Einfusse, die außer seiner Mischung liegen.
- 7. Welche Beranderungen der Boden erleidet, und welche physischen Eigenschaften er durch die verschiedentliche Mischung der naheren Bestandtheile erlangt, wollen wir in diesem Abschnitte untersuchen, und wie dieselben durch die außeren Einflusse verandert werden, im folgenden.
- 8. Da wir aber diese Untersuchungen nicht in allgemeiner, naturwissenschaftlicher, sondern nur in landwirthschaftlicher Hinsicht unternehmen, so mussen wir nebstbei untersuchen, in wiesern diese verschiedenen Bodengemenge dem Wachsthume der Pflanzen überhaupt zusagen, und welche Arten von Pflanzen vorzüglich darin gedeihen.
- 9. Die Bodenarten können daher doppelt eingetheilt werden: in phyfischer Hinsicht, in wiesern die Beschaffenheit des Bodens durch das verschiedene Mengungsverhältniß seiner nahern Bestandtheile, abgesehen von allen andern Einflussen, verändert wird, und in landwirthes ich aftlicher hinsicht, in wiesern sie durch ihre physische

Beschaffenheit dem Bachsthume gewisser Pflanzen mehr oder weniger zusagen.

10. Die erstere Eintheilung ist weniger schwierig, benu sie beruht bloß auf der Kenntniß der verschiedenen Menge der näheren Bestandtheile des Bodens; die lettere erheischt aber eine genaue Berücksichtigung der mancherlei Verhaltnisse, wodurch die physische Beschaffenheit des Bodens verandert wird. Die erstere gilt allgemein, die andere nur relativ.

A. Bom Ga'nde.

- 1. Die physischen Eigenschaften des Sandes beste-Ben darin, daß er nicht zusammenhängt, nur wenig Wasser zwischen sich angezogen halt, sich start und schnell erwärmt und am spätesten die empfangene Warme wieder verliert. (6. IV. A. a. 1.)
- . 2. Je mehr ein Boben Sand überhaupt und inebefondere grobkörnigen in sich enthält: je mehr außert er
 biefe Eigenschaften.
- 3. Besteht der Boden bloß aus feinem Sande, so beißt man ihn Flugsand, weil er, alles Bindemittels entblogt, durch den Bind aufgehoben und weggeführt werden kann.
- 4. Ein Boben aus grobem Sande mit wenig Thon und vielen Steinen, heißt Grand = oder Schutte boben.
- 5. Halt der Sand aber so viel Thon, daß er im feuchten Zustande an einander gedrückt, gering zusammenhangt, im trockenen aber wieder von selbst zerfällt, oder mit geringer Gewalt von einander weicht: so nennt man ihn Sandboden.

- 6. Es gibt eine große Verschiebenheit des Sandbobens, je nachdem der Sand selbst grober oder feiner ist, und je nachdem ihm eine etwas großere oder kleinere Menge von Thon und den übrigen naberen Bestandtheilen des Bobens beigemengt ift.
- 7. Der Sandboden wird um so mehr zusammenhangend, als ihm Thon beigemengt ift, und er bedarf um so weniger Thon, um einen gleichen Grad von Bundigkeit und wasserhaltender Kraft zu erlangen, je seiner der Sand selbst ist, oder je mehr feiner kohlensaurer Kalk oder humus darin vorhanden ist: und er wird um so loser, je mehr bie Menge des grobtornigen Sandes vorwaltend wird.
- Je feiner die Beftandtheile des Bodens find; je größer ift die Gewalt der Unziehung, die fie unter sich und gegen das Wasser außern: je grober die Bestandtheile sind; je loser und durrer ist der Boden. Dieß ist die Ursache, warum der gröbere Sand, wenn er in großer Menge im Boden vorhanden ist, ihn leicht so lose macht, daß er in einem trodenen Alima unfruchtbar wird.
- 8. Der Sandboden wird nach Maggabe feines genringeren ober etwas größeren Zusammenhanges eingetheilt in lofen und lehmigen Sandboden.
- og. Der lose Sandboden nahert sich dem Flugfande, und unterscheidet sich von demselben dadurch, daß der Sand selbst grober, und daß ihm ein geringer Theil von Thon beigemengt ist, der sein Verwehen hindert. Beim Pflugen im nassen Zustande bildet er keine zusammenhangende Scholle.
- 10. Der lehmige Sandboden besteht aus einer großen Menge feinen, und einer fleineren Menge groberen Sandes, bem etwas mehr Thon, auch wohl etwas Ralf beigemengt ift. Solcher Boden bildet im naffen

Buftande beim Pflagen Schollen, Die aber beim Eggen völlig zerfallen.

- 11. Wenn zu viel Sand im Boden vorhanden ist: fo wird er zur Kultur unserer meisten landwirthschaftlischen Gewächse untauglich; denn da der Sand das empfangene Wasser zu leicht wieder fahren läßt, theils seinnes geringen Zusammenhanges wegen, theils weil er sich zu sehr erwarmt, so ist er zur Kultur aller jener Pflanzen untauglich, die etwas mehr Feuchtigkeit erheischen, oder ein vollsommenes Austrocknen des Bodens nicht ertragen können. Der Sandboden past daher nur für Sandpflanzen; und andere, mehr Feuchtigkeit fordernde Pflanzen können nur dann im Sandboden gebauet wers den, wenn ein feuchtes Klima den Mangel der wasserbaltenden Kraft des Bodens erseht.
- 12. Der Flugfand ist für sich ohne Werth. Der Grand oder Schuttboden fann nur dann als Ackerland einen Werth haben, wenn er nicht gant ohne Bindung ist. Der Sandboden hat einen geringen Werth, weil er nur wenigen Gewächsen zusagt; er heißt in Deutschland überall Rocken boden, weil man als Wintergetreide nur Rocken in demselben mit Vortheil bauen kann.

(Im nordlichen Deutschland wird der bessere Sandboden: Haferboden; der mittelgute schlechtweg: Rodenboden, und der gat lose feches und neuniähriges Rodenboden, und ber gat lose feches und neuniähriges Rodenland genannt. Im erstern bauet man Roden im Winters, und hafer im Sommerselbe; im zweiten Roden im Winters, Buchweiten im Sommerselbe; im dritten wird der Acker nur alle 6 oder 9 Jahre einmal aufgepflügt und mit Winterroden bestellt.

In welchem Berhaltniffe die nähern Bestandtheile des Bosdens zusammengeseht senn mussen, wenn sie zu einer oder zur andern Bodenklasse gezählt werden sollen, hierüber haben die Lehrer der Schule zu Möglin viele Untersuchungen angestellt. Thae bat die Resultate derselben in seiner rationellen Landwirthschaft, (II. Th. 142.) in einer Tabelle ausgestellt, aus der wir das, was den Sandboden angeht, hier mittheuen.

Rummer.	Senennung.	Gewöhnliche Bonitirungs. Benennung.	Gehalt an Thon.	Gehalt an Sand.	Gehalt an Raife.	Gehalt an Dumus.	Berthever- haltnift.
15	Sandiger Lehmboden. Desgleichen. Lehwiger Sandboden.	Gerstenboden zweiter Art. Haferboden. Desgleichen.	28 23½ 18½	70 75 80	111	2 1 ¹ / ₂ 1 ¹ / ₂	40 30 20
18	Desgleichen. Sandboden. Desgleichen.	Rodenboden. Desgleichen. 6jähriger Ro-	14 9	85 90	-	1	15 10
20	Desgleichen.	denboden. 9jähriger Ros denboden.	4	90 97½	_	3/4 1/2	5

Die mechanische, durch das Schwemmen mit Wasser bewirkte Scheidung des specifisch schwereren grobkornigen Sandes von den specifisch leichteren Theilen des Bodens, die hier Thon genannt werden, liegt dieser Abtheilung der Bodenarten jum Grunde.

Weil aber der Thon ein hemisches Gemisch aus Thonerde, Rieselerde und Eisenoryd ist, in welchem der bindende Theil, die Thonerde, in einem verschiedentlichen Mengenverhältnisse vorkommen kann, und weil im Thone nebenbei immer noch eine bald größere, dald kleinere Menge von höchst seinem Sande vorkommt, der gleiche specksischen Leichtigkeit mit den Thontheilen hat: so er hellet hieraus, daß in den, durch das Schwemmen abgeschiedenen Theilen des Bodens bald mehr dald weniger Thon, und selbst in diesem Thone bald mehr, bald weniger Thonerde vorhanden sen werde. Nun hängt aber die wasserhaltende Krast der erdigen Bestandtheile des Bodens von der Feinheit ihrer Zertheilung und von ihrer Rohässon ab, die Rohässon aber größtentheils von der Thone erde, und weil in gleichen Gewichten durch Schwemmen erhaltenen Thones bald mehr, bald weniger Thonerde vorhanden seyn kann: so kann auch die Rohässon und die wasserhaltende Krast in zwei Bodenarten verschieden seyn, wenn auch die Menge der durch Schwemmen erhaltenen seinsten Theile gleich groß, und der beiges mengete gröbere Sand unter sich nicht verschieden ist.

Daß der Professor Crome in den von ihm untersuchten Thonarten auch verschiedene Mengen von Thonerde fand, habe ich bereits oben (h. IV. A. a. 2.) erwähnt; daß er aber in dem Thone aus Klaiboden mehr Thonerde, im Thone aus Lehmboden weniger, und die geringste Menge von Thonerde im Thone aus Lettenboden erhielt, kann eben so gut davon herrühren, das bas Gestein, wovon die Erdart herrührte, diese eigenthümliche Missong von Riesel- und Thonerde enthielt, als daß er den seinen Sand, der in den lettern Thonarten mehr vorhanden ist, zu wenig sorgsaltig abschied, oder nicht abzuscheiden im Stande war, und ihn nun als Rieselerde auführt. Davy sührt (a. a. O. E. 228) vier Ackererdezerlegungen an, die als Belege meiner Behauptungen dienen können; denn die Menge der Thonerde in dem seinen, durch das Schwemmen erhaltenen Theile des Bodens wechselt darin von 0,07 bis 0,41.

Es ift eine vergebliche, unniche und in ein Labyrinth fußt tende Muhe, die Rlaffistation der Bodenarten auf die mechanische oder chemische Scheidung der Bestandtheile desselben zu grunden; benn auf die erstere Art ist nian nicht im Stande, die Menge der Thonerde in dem seinpulverigen Antheile des Bodens auszumitteln; und die zwelte Art iefert darum mangelhafte Angaben, weil es unmöglich ift, ben Thon von feinem Sande durch Schwemmen oder Rochen gang zu besteien.

Es dunkt mir daher zuverläßiger, wenn wir unfere Eine theilungen des Bodens auf seinen sichtlichen größeren oder kleines ten Zusammenhang grunden, so wie es beim Pflügen und Eggen im halbabgetrockneten Zustande sich darstellt. Wollen wir seine Berwendbarkeit als Ackerland noch näher würdigen: so untersuchen wit seine wassehaltende und ansaugende Kraft, was ohne Schwies rigkeit geschehen kann, und wodurch wir über seinen Gehalt an Thonerde und Humus sicherere Ausschlässe erhalten, als durch diechemische Zerlegung, die ein Landwirth ohnehin nie vorzunehmen im Stande ift.

Wendet man dagegen ein, das die Kohaston des Thonbos dens durch den humus und Kalk gemindert werde; so wie, das die wasserhaltende Kraft desielben durch den Humus beträchtlich vermehrt werde; und daß also beide trügliche Kennzeichen der Mischung des Bodenk seyen; so will ich dieß keineswegs läugnen. Ich glaube aber, daß wir weniger oft Fehlschüsse machen werden, wenn wir aus der Rohaston, und der wasserhaltenden Kraft mitsammen auf die Ratur und Mischung des Bodens schließen, als wenn wir bloß aus der mechanischen Absching der Bestandstheile seinen Jusammenhang und seine wasserhaltende Kraft in vors aus bestimmen wollen.

Wie ungenügend die mechanische Scheidung zur Erkenntstist des Bodens sey, mögen folgende, von mir angestellte Untersstudingen zweier Ackererden beweisen, wovon sich die eine durch ihre hohe Fruchtbarkeit, und daß sie dem Weisen und dem Rais gleich gut gesagt, und die andere durch ihre Durre und Magerekelt auszeichnet, bei der sie nur Rocken, nicht einmahl Gerste mit Bortheil hervorbringt:

Bestandtheile der Adererde.	Α.	В.
In kaltem Baffer auflösliche Theile Berbrennliche Theile Unfühlbare erdige Theile Feiner Sand Grober Sand mit kleinen Steinen.	0,001 0,066 0,178 0,071 0,681	0,069 0,19\$ 0,216 0,523

Man sollte aus der Vergleichung der Bestandtheile dieser beiden Aecker glauben, daß der Boden B viel bundiger seyn sollte als der von A, denn er enthält 0,192 unfühlbare, d. h. dem Thoene an Feinheit sast gleichkommende Erde und noch nebstbei 0,216 seinen Sand, mahrend der Boden A nur 0,178 seinste Erde, nur 0,071 seinen Sand und mehr gröberen Sand als B enthält; und doch ist nur das Gegentheil wahr, denn beim Ackern ballt sich der Boden in Azu mäßig harten Schollen, die sich nicht sehr leicht zereggen lassen, indessen sich der Boden in B nach Regen oder Dürre immer gleich leicht pflugen läßt, und nur im nassen Bustande gering zusammenhaltende Schollen bildet, die sich leicht und ganz durch die Egge zerkleinern lassen.

Rach der Thaerschen Tabelle mare der Boben A als befere haferboden und der Boden B als Gersteuboden zweiter Art zu Klassifizien. Bei diesem mag es hingehen, er ist ein lehmiger Sand, allein der erste ist ein Lehmboden, und verdient ein Gerstenboden bester Art genannt zu werden, der nach ter Tabelle aus 0,60 Sand, und 0,37 Thon zusammengesett senn sollte.

Die Kohasson gab hier viel richtigere Kennzeichen zur Beftimmung der Klassistation des Bodens, als die mechanische Scheidung; und eben so deutlich ide Untersuchung der wasserhaltenden
Kraft: denn 100 Theile der Erde von A hielten 56, und von B
mur 34 Theile Basser zwischen sich angezogen. In den 0,178 der
seinsten Erdtheile des Ackers A war demnach viel mehr Thomerde
enthalten, als in den 0,230 des Uckers B. Der große Gehalt an
verbrennlichen Theilen rührt bei B zum Theile von noch unzersetzten
Begetabilien her, denn bei späteren Untersuchungen zeigte er nur

Ein sehr kleiner Theil von Thonerde, der mit höchst zartem Sande im Boden vorhanden ist verleiht ihm hinlangliche Bindung; um noch als Acker einen Werth zu haben, der freilich durch das Klima, die Unterlagen w. verändert wird. Man bauet zu holkha m, in Rorfolk Gerste und Rüben in Aeckern, die aus 0.88 Sand, und 0,12 fein zertheikter Substanz bestehen, in denen nur 0,12 Thonerde; wo also im:ganzen Boden nur 0,0109 Thonerde enthalten sind (Davy a. a. D. S. 199.). Solcher Boden würde bei uns nur als schlechter Rockenboden klasssicht werden. Der gewöhnliche Boden in der Umgebung der Stadt Klagen.

fart ift bet fo eben beforiebene Boben von B. Unfer befferet Boben befteht

aus grobem Sande = 0,466, — feinem Sande = 0,256, — unfühlbaren Theilen = 0,278.

Die mafferhaltende Rraft diefes Bodens ift = 482. Er bile beim Pflägen nur gering jusammenhangende Schollen.

B. Bom Thones

- 1. Die physischen Eigenschaften des Ehones bestehen darin, daß er fest zusammenhängt; viel Basser zwischen sich angezogen halt; sich dem Eindringen des Bassers, das er nicht angezogen halten kann, widerset; sich langsam erwarmt, und die empfangene Barme schneller, wie der Sand verliert (§. IV. A. a. 2.).
- 2. Wenn dem Boden so viel Thon beigemengt ist, daß er, im halbseuchten Zustande gepflügt, zusammen hängende Schollen bildet, die durch die Egge nur unvollkommen zerkleinert, und nur mit großer Rühe ganz zertheilt werden können: so nennt man ihn einen Thone boden.
- 3. Der Thonboden verschluckt eine größere Menge von Baffer, wie der Sandboden, bis er sich naß anfühlt: Sind seine Zwischenraume aber mit Baffer angefüllt: so tagt er das nachfolgende nicht mehr ein und durch sich iw die Liefe dringen, sondern halt es auf.

Daher flauet bas Baffer in ben Furchen ber thonigen Ueder oft lange jum Nerberben ber Saaten: mabrent es aus ben Furchen ber Sandader bald verschwindet,

4. Er lagt bas Baffer nur langfamt wieder fahren, und trodnet viel fpater ab, wie der Sandboden.

Das fpatere Abtrocknen der Thonacer muß drei Urfachen fugefdrieben werden: 1) feiner großen wafferhaltenden Gigenfchaft, wornach er mehr Baffer aufnimmt, und es langfamer wieder von

fich lägt; 2) feiner Robafion, bie bas Gindringen der Luft abmehrt, und B) feiner geringeren Rapazität für die Warme.

5. Im naffen Zustande ist er schwer, formbar, und

Rasse Thonader lassen sich nicht pflugen, denn die Zugthiere finken zu tief in den Boden ein, haben keinen sichern Tritt, und die Werkzeuge verkleben sich so sehr, daß die Reibung beim Umwenden des Erdstreifens zu groß, und don der gewöhnlichen Kraft nicht mehr überwältiget wird. Man muß oft lange warten, die solcher Boden den Übersluß des Wassers verdünstet hat, die man ihn zu psügen anfangen kann.

6. 3m trodenen Buftande gieht er fich febr gufammen, und hat einen großen Bufammenhang.

Der Thonboden bekommt in heißen und durren Sommern Spalten, und er verhartet bann fo febr, daß es fo lange unmögslich ift ihn aufzupflugen, bis nicht ein ausgiebiger Regen den Busfammenhang feiner Theile wieder gemindert hat.

- 7. Der Boden außert die Eigenschaften des Thones um fo mehr, ale ihm mehr feine Thonerde bengemengt ift.
- 8. Nach der Menge der Thonerde wird der Thonboden Eingetheilt in Letten=, Lehm und Ziegelthon, oder Klai.
- g. Letten, Moll-Letten heißt jener Thonboben, ber als folcher ben geringsten Grad von Zusammenhang außert, bessen Schollen zwischen ben Fingern leicht zerbrochen werden können, die im Wasser zersließen, und in der Diße ihren Umfang nicht sehr auffallend vermindern. Bei einem gehörigen Grade der Abtrocknung läßt sich solcher Boden durch Pflug und Egge vollkommen pulvern. Er ist zusammengesest aus vielem groben Sande mit einer vershältnismäßig nur geringen Menge von Thonerde.
- 10. Le hm nennt man jenen Thonboden, beffen Schollen fest zusammen hangen; und nur mit Gewalt zerbrochen werden tonnen, die im Regen nur wenig zerflief-

fen, und in der Sige fest zusammenbaden. Rur durch mehrmahliges Pflügen und Eggen im gehörigen Zeitpunkt. läßt sich der Lehm ziemlich vollkommen zertheilen. Er ift zusammengefest aus weniger grobem Sande, wie der Letten, mit einer verhaltnismäßig größeren Menge von Thonzerde.

- 11. Ziegelthon, Klai, heißt endlich jener Thone boden, dessen Bestandtheile unter sich einen so hohen Grad von-Anziehung ausüben, daß sie immer fest zusammen kleben, und dessen Schollen durch die gewöhnlichen Ackerwerfzeuge nur zerstückt, nicht aber gepulvert werden konnen. Er ist zusammengesest aus wenig groben, und viezlem feinen Sande mit vieler Thonerde.
- 12. Der Thonboden ist mehr geeignet, bas Bachsthum der Pflanzen überhaupt zu begünstigen, wie der Sandboden, weil er das empfangene Basser nicht sa leicht verliert, der Luft nicht so viel Zugang zu den Burzeln der Pflanzen gestattet, sich nicht so stark erwarmt, Feuchtigkeit aus der Luft ansaugt, und die zu rasche Zerzehung des Humus hindert.

Wie sehr der Werth des Thonbadens relativ sen, werden wir in solgendem Paragraphe zeigen. Dier ketrachten wir die Bodenarten für sich. So wie der Sandboden einen höheren Werth hat, je mehr er mit Kalk, Thon und humus gemischt ist; um so höher ist auch der Werth des Thonbodens, wenn er mit einer angemessenen Menge von Sand, oder Kalk mit Humus gemengt ist: und so wie bloßer Sand keiner Cultur sähig ist; so ist auch der Ziegelthon, wenn er keinen gröberen Sand oder Kalk bei sich führt, ein Boden, der wenig geeignet ist, den landwirthschaftlichen Gewächsen jum Standorte zu dienen. In einem, dem Alima und den übrigen Umständern angemessenen Thonboden sinden die Pstanzen die Bedingungen, die sie vom Boden fordern, wenn ihr Wachsthum kräftig vor sich gehen soll, mehr erfüllt, als im Sandboden, und darum sind die durch ihre reiche Ernten herühmten Gegenden nur Thonboden.

Bu den angeführten Urfachen, marum die Rultur des Thonfodens überhaupt lobnender fep, gehoren auch noch folgende. 3m Thonboden tritt nie ein völliges Stocken der Negetation ein, weil der Thon sehr lange das Wasser zurüchält, und weil er über Nacht wieder Wasser ansaugt, und dann dauert in ihm die empfangene Düngung auch viel langer, denne es geht da die Zersetzung der organischen Substanzen überhaupt viel langsamer vor sich, wie im Sandboden; auch ist es nicht unwahrscheinlich, daß der ertraktive Theil des Humus, wenn er nicht sagleich von den Pflanzenwurzeln angesaugt wird, sich im Thonboden chemisch mit dem Thone mischt, und nur allgemach wieder auslöslich wird, während er im Sandboden als Kohlensaure sieder ausställen. Das, was Davy über diesen Gegenstand sagt (a. a. D. S. 210.), verdient zur Bestätigung dieser Behauptung vollständig hier angessührt zu werden.

»Die Erden, sogar die kohlensauren, erdigen Berbindungen haben einen gewissen Grad demischer Anziehung für mehrere Besstandtheile der animalischen und vegetabilischen Substanzen. Dies ses wird durch das Berhalten der Alaunerde und des Dehls sehr gut erläutert. Vermischt man eine saure Aussolung der Thonerde mit einer Aussolung der Seife, welche aus Dehl und fenersetzen Laugensalzen besteht; so wird das Dehl sich mit der Thonerde verstinden und ein weißes Pulver darstellen, welches in der Flüssigskit zu Boden sinken wird.«

Der Extrakt aus den fich gersebenden pegetabilifden Gub-Rangen, bildet, mann er mit Pfeifenthon getocht mird, eine che mifche Busammensepung, durch welche die vegetabilische Gubstang fower auffoslich und gerfetbar wird. Reine Riefelerde und Riefelsand haben weuig Wirkung darauf, und derjenige Boden, welcher Die meifte Thon: und Kalkerde enthalt, ift der, welcher die größte Rraft in Erhaltung des Dungers zeigt. Gin foldes Erdreich verdient ein reiches genannt ju merden, benn die vegetabilifche Rabrung wird lange Beit in einem folden erhalten, fo daß fie (nach und nach) von den Organen der Pflangen aufgenommen werden tann. Riefelfand im Gegentheile., verdient den Beinamen eines armen Bodens, ben man ihm gewohnlich zu ertheilen pflegt, benn Die organischen Gubftangen, melde in einem folden Boden ents Balten find, werden von den erdigen Bestandtheilen nicht angezos gen, und find baber mehr geeignet, durch die Birtung der 21tmofphare zerfest, oder durch das Waffer fortgeführt zu merden.a

»In den meisten schwarzen und braupen, reichen Gartenerz den scheinen die Erden fich in einer eigenthumlichen Berbindung mit ertraktiver Substanz, welche während der Zersebung der Begetabilien bergegeben wird, zu befinden; diese wird langsam aufgenommen, oder vom Basser aus den Erden angezogen, und scheint eine der porzüglichsteu Ursachen von der Fruchtbarkeit des Bodens auszumachen.

Das, was Daun hier von der Mifchung der Seife und ber fauren Auflosung der Thonerde fpricht, aus der fic das Oeht mit Thonerde verbunden, als weißes Pulver abscheidet, läßt

noch immer zweiselhaft, ob auch die übrigen näheren Bestandtheile der organischen Körper mit der Thonerde Verbindungen eingehen, und es war daher nothwendig, hierüber Versuche anzustellen. Siener der beweisendsten und bündigsten ist jener, daß man eine dunstel gefärbte, wohl gesättigte Missauche mit Thonerde mischt, und wohl unter einander ruhrt, wobei sich die Flussigkeit entsärbt, indem die dunkeln Theile mit der Erde eine im Wasser unaufslödiche Verbindung eingehen. — Unaussolich ist diese Verbindung aber nur für eine Zeit; denn in Verbindung mit der Einwirdung der Luft wird sie bald wieder aussöslich und geschiecht als Nahrung sur die Psiege zu dienen,

- 13. Nach seiner Verwendbarfeit zur Rustur bestimme ter Gewachse wird er bei und in Gerften = und Beipenboden eingetheilt,
- 14. Gerftenboden nennt man den murben, und Weiß en boden ben fest zusammenhangenden Thonboden.

Es gedeiht nahmlich bei uns, die wir im Ganzen ein mehr trockenes als feuchtes Klima haben, die Gerfte nur in eisnem Boden, der nicht zu lose ift, und Weisen fordert überhaupt einen geschlossenen Boden, und kann selbst im kundigsten bei einer angemessenn Dungung und angestrengter Bearbeitung gebauet werden. Man wurde aber einen zu einseitigen Begriff erhalten, wenn man glaubte, daß im murben Thonboden nur allein die. Gerfte, und nur im zahen Lehm der Weisen kustrivier werden könne; es ist vielmehr nur die erstere Bodenaut Diesenige, in wels der auch der Weisen kustrivier welle der auch der Weisen kustrivier welle der auch der Weisen kustrivier welle der auch der Weisen samt den meisten anderen Ackergemächsen mit der größten Sicherheit gedeiht.

Die Benennungen des Bodens nach seiner Nermendbarkeit sind zu lokal, das heißt zu relativ, als daß sie je einen missenschaftlichen Werth etlangen könnten; denn weil die massenhaltende Rraft und die Erwärfnungsfähigkeit des Bodens nicht bloß von der Menge und Beschaffenheit der Bestandtheile dessehen abhängt so findert der Boden seine Natur, und wird gewissen Pstanzen mehr oder weniger zusagend, je nachdem die übrigen Einstuffe auf seine physische Beschaffenheit verändernde Einwirtungen ausüben.

Daß die mechanische Scheidung der Bestandtheile des Bobens ungenügend sep, um daraus seine Kohasion, seine masserhaltende Kratt, seine Benennung, vorzüglich aber seinen Werth zu bestimmen, haben wir schon früher angegeben. Jum Beweise unserer Behauptung wollen wir die Thaer'sche Tabelle, in sofern sie den Thonboden betrifft, hier anführen, und mit einigen Beginertungen begleiten.

Rummer.	Systematische Benennung.	Gewöhnliche Bonitirungs Benennung.	Gehalt an Thon.	Gehalt an Sand.	Gebalt an Kaff.	Gehalt an Dumus.	Werthever. haltnift."
1		Starter Weit.		•	,		
	boden.	zenboden.	74	10	41/2	111/2	100
2	Dumofer, ftren- ger Boden.	Desgleichen.	81	6	1	83/5	98
3	Desgleichen.	Desgleichen.	79	10	4	61/2	96
الما	Reicher Mer-	~	/9		•	1 7/2	"
ויו	gel Boden.	Desgleichen.	40	33	36	4	90
5	Bumofer lofer	Biefen pber			,	ľ	
1 . 1	Boden.	Aueboden.	14	49	10	27	?
6	Sumofer	Starter Ger-			3		_0
_	Sandboden.	ftenboden.	20	67	9	10	78
7	Reicher Thon- boden.	Starker Weit:	58	36	2	4	77
ا۾ ا	Mergelboden.	Beibenboden.	56	30	13	2	75
او ا	Thonboden.	Beibenboden.	60	38	 	. 3	
10	Lehmboben.	Desgleichen.	48	50	_	9	79 65
11	Desgleichen.	Desgleichen.	68	30		2	60
13	Desgleichen.	Gerftenboben.				_ ′	
	1	erfter Urt.	38	60		2	60

Die ersten 6 Bobenarten sind offenbar Marschooden, das ist; reicher, durch Ausschwemmung entstandener, vielen humus, zum Theil beträchtlich viel Kalk enthaltender Boden. Dies sein Theil beträchtlich viel Kalk enthaltender Boden. Dies sein Beimengungen ist es zuzuschrechen, daß ein solcher Boden noch bearbeitbar, und wenn er sieher vor dem Eindringen des Wassers liegt, so fruchtbar ist. Benn man den großen Gehalt an Ihon, der hier angegeben ist, gegen die geringe Menge von Sand verzgleicht; so sollte man meinen, daß man es mit einem sehr sesten Ziegelthon zu thun habe, was aber der Marschoden keinesweges ist; denn der bei weitem größte Theil des hier sogenannten Ihones ist nichts als sehr zarter Sand, mit einer keinesweges sehr großen Menge Vonerde, aber einer verhältnismäßig großen Menge von Humus. Darum zersließt solcher Boden im Wasser ganz zu Schamm, und bäckt in der Hibe wieder sehr sest aus einander. Wir werden vom Marschoden unter dem Artikel "Ousmus» muss mehr sprechen.

Weitenboden, wie er in den gewöhnlichen Aedern vor. tommt, heißt nach dieser Tabelle solcher, der 0,60 — 68 Thon, 0,30 — 38 Sand, und 0,02 humus enthält. Ift demselben Kalk beigemengt, so bringen schon 0,56 Thon die nothige Bindung

bervor.

Davy (a. a. D. 227.) will aber schon einen solchen Bosden einen Klaiboden (soll heißen Letten) benannt missen, der 3/6 feine unfühltare erdige Substanz, und Lehm sochen, der 3/6 seine, kalkhaltige Erde enthalt. Gin fructbarer Boden von Eves ham in Borcesters hire, den er untersuchte, bestand aus 3/5 seinem Sand, und 3/5 unfühlbarer Substanz. Diese lestere war zusammengesett aus:

9,35 Thonerde,
0,41 Rieselerde,
0,14 Eohlensaurer Kalkerde,
0,05 Eisenoppd,

0,07 organischer Maferie und Salzen.

Rach Thaer gehört dieser Boden jum sandigen Lehm, den er als Gerstenboden zweiter Art bonirirt. Ich bin aber überzeugt, daß er vermög seiner mechanischen und chemischen Bestandsteile eine sehr bündige Eigenschaft habe, und als ein jäher Lehm nur zum Weißenboden gezählt werden musse; denn wenn 0,13 reine Thonerde im feinsten Zustande mit feinem Sande gemengt sind: so ift diese Menge Thonerde mehr als hinsanglich, ihm eine sehr große Bundigseit zu verschaffen.

Ein Lettenboben scheint jener von Tiviot dale zu seyn, ber aus % seinem Sand, und % unfühlbarer Materie zusammengesetzt war! (Davy ebendaselbst.) Thaer heißt solchen Boben nur mehr einen lehmigen Sand, einen haferboden, Wet

aber die feine Materie jusammengefest ift aus:

0,41 Thonerde, 0,42 Kiefelerde, 0,04 Fohlensaurer Kalkerde, 0,05 Eisenorpd,

o,08 organischer Materie und Salze, und demnach 0,07 reine Shonerde in dieser Erdenmengung mit seinem Sande gemengt vorhanden sind: so hat er annoch hinlange liche Biudung, um als ein murber Thon oder Lettenhoben auch bei uns, um so mehr in England, als Gerstenhoden klassist zu werden.

Die wassenhaltende Eigenschaft des Bodens steigt aber überall, so wie die Menge des Thones im Boden zunimmt. Der Letten halt den Schubler a,40, der Lehm a,50, der Klai 0,61 und der ausgesottene Thon 0,70 Basser. Die hof my ler Ackeerde nahm 0,52, und die aus einem Thale des Jura 0,42 Basser an; dafür aber hatte die erstere 0,51, die lestere nuw 0,33 durch Schwemmen erhaltenen Thon. — Ganz dasselbe gibt Erome an, so das ich besnahe fürchte, die Angaben von Schubler stützen sich hierin nur auf seinen Borgänger.

C. Bom fohlenfauren Ralte.

1. Die physischen Eigenschaften des zum feinsten Pul-

baß er mehr Baffer zwischen sich aufnimmt als ber Thon, es aber geschwinder wie dieser fahren laßt. Geine Rohafion ift geringer, so wie seine Fähigfeit Barme aufzunehmen und zu behalten, auch kleiner ist, wie jene des Thons.

- 2. Er ift nicht, wie der Sand und Thon, ein bestanbiger Bestandtheil des Bodens, und häusig ist er nur in so kleiner Menge vorhanden, daß er die physische Beschaffenheit des Sand und Thonbodens nicht merklich verandert.
- 3. Go lange der Kall nicht 2 Prozent der fein pulperigen Theile des Bodens beträgt, bemerkt man von ihm feinen Einfluß auf die Abanderung der physischen Beschaffenheit des Sand - und Thonbodens: ein größerer Gehalt verändert aber seine Eigenschaften merklich, und solcher Boden erhält jest eine andere Benennung.
- 4. Wenn mehr als 0,02, und nicht über 0,10 fohlens sauren Kalfes im Boden vorhanden sind: fo erhält er den Beinamen kalk haltig, z. B. kalkhaltiger Lettens, Lehms, Klais, Sandboden. Sind mehr als 0,10, aber nicht über 0,75 Kalk mit einer angemessenen Menge von Thon, die nicht weniger als 0,10, und nicht mehr als 0,75 betragen darf, im Boden vorhanden: so heißt man ihn Mergel, und je nachdem eine Erdart in demselben vorwaltet, bestommt er von dieser den Beinamen; so hat man Sand-Thons und Kalk Mergel. Sind mehr als 0,75 Kalk im Boden vorhanden: so heißt er Kalkboden, und je nachdem etwas mehr Sand oder Thon ihm beigemengt ist, heißt er sandiger oder thoniger Kalkboden.

Es herricht viele Willtur in der Eintheilung der Mergele arten. Das aber die Benenumgen und Gintheilungen derselben gleichgultig sind, wenn wir nur einen bestimmten Begriff damit perbinden: fo mag diese unsere Eintheilung ihrer Einsachheit wes gen vielleicht jener von Andreannd Erome vorzuziehen senn, (hermbestädts Urchiv, V. B. 396.)

- 5. Die Gegenwart des kohlensauren Kalkes im Boden offenbart fich durch das Aufbraufen beffelben, wenn Gauren darüber gegoffen werden. Geine Menge im pulperformigen Buftande fann aber nur durch Gulfe ber Chemie ausgemittelt werden.

Für den Landwirth ift es hinlanglich, aus dem Aufbraufen die Wegenwart bes Kalkes im Boben ju erkennen: denn die Bittererde, wie fie in den Steinarten porfommt, brauft eben fo mes nig, ale das im Boden vorkommende tohlenfaure Gifen. Aus dem ftarteren oder schwächeren Aufbraufen, aus der Farbe und dem Zusammenhange schließt er dann mit ziemlicher Sicherheit, ob viel oder wenig Kalt im Boden vorhanden seh.

. Wer aber genauer miffen will, wie viel Ralt im Mergel vorhanden fen, übergieße ibn mit Calgfaure, die allen Ralt, bie allenfalls mitverbundene Bittererde , fo wie das Gifen , und auch einen geringen Theil von Thonerde aufloft. Aus der Fluffigkeit wird querft das Gifen durch die Blutlauge, und dann die Erd= 'arten durch kohlenfaures Rali gefällt. Wenn man durch Sieden ben Ueberfchuf der Robienfaure aus der Auflofung des falgfauren Kali verjagt; so fallt die kohlensaure Bittererde zu Boden; und Die Thongrde mird vom Kalke geschieden, wenn man diefe Difdung in abendem Laugenfalz tocht, die wohl die Thonerde, nicht aber den Ralt aufiofet.

6. Die Mischung bes Thons mit dem Kalfe, welche man Mergel nennt, weicht in manchen Studen, in Sinficht ihrer physischen Beschaffenheit, vom Thone ab. Gie hat nicht im naffen, wohl aber im trodnen Buftanbe eine fleinere Robafion, und nimmt noch mehr Baffer an, als fie vermög des Gehaltes an Thonerde thun follte; auch verliert fie im Baffer ihren Bufammenhang.

Im Gangen macht die Beimischung des Kalkes den Thon geringer jusammenhangen , und den Sand mafferhaltiger. Darum zerfallen die Schollen des Mergelbodens über Binter auch im Commer bei anhaltendem Regen; mas im Thonboden nur dann geschieht, wenn der Frost die Erdelumpen auseinanders treibt. Die Sandhigel dorren in regenarmen Sommern fast gang aus, mahrend die Rale: und Rreidehugel noch immer grunende Pflangen auf fich tragen.

7. Kalthaltiger Boden ift bei gleichen übrigen Verg håltnissen fruchtbarer, wie kalkloser.

Diefe Erfahrung tann nicht nur durch die Birtung des Ralstes auf den im Boden befindlichen humus erklart werden, denn der tohlenfaure Ralt außert teine gersetende Wirkung auf ihn; noch tann fie ertlart werden que ber Wechfelwirtung des Raltes auf die Luft , denn mit Roblenfaure gefattigter Ralt abforbirt ben Sauerstoff Der atmospharischen Luft geringer als Thon. Es muß baber die größere Fruchtbarkeit des kalkhaltigen Bodens nur das burch erklart werden, daß er bei feiner großen mafferhaltenden Rraft sich doch weniger fest, wie der Thonboden schließt und der atmofpharifchen Luft grofferen Bugang geftattet, modurch ber Sus mus mehr, wie im Thonboden auflöslich wird, und weil der kohtenfaure Ralt im toblenfauren Baffer aufföllich ift, und von den Pflanzen als ein wesentlicher Bestandtheil derselben eingesaugt mird : so liegt auch hierin eine nicht unbeträchtliche Urfache feiner größeren Fruchtbarkeit. Dies Lettere gilt besonders von einigen Pflanzen, die mehr mie die übrigen vom tohlenfauren Ralte gu ihrer Bildung bedurfen, und daber nur im falthaltigen Boden vortommen, wie g. B. die fcmarge Riegwurgel, Die Esparfette, und die meiften icotentragenden Gemachfe.

8. Die Benennung des Bodens nach seiner Berwends barkeit zur Kultur der Pflanzen überhaupt und insbesondere, gründet sich nur auf seinen geringeren oder stärkeren Zusammenhang, und seine geringere oder stärkere, durch die Mischung oder andere Einstüsse bedingte wasserhaltende Kraft. In wiesern der Kalk eine Veränderung der physischen Beschaffenheit des Sand und Thonbodens bewirkt, erhält dieser im veränderten Zustande auch eine veränderte Benennung.

Man kann daber nicht sagen, ein Boden musse so viele Theile Thonerde in sich enthalten, wenn er ein Rocken-, Gerstenoder Weißenboden soll genannt werden, weil eine kleinere Menge hievon hinreicht, ihn zur Aultur dieser Pflanzen tauglich zu machen, wenn ihm Kalk beigemischt ist; oder es musse ihm so viel Sand beigemischt seyn, wenn er nicht zu bündig seyn soll, weil der Kalk den Jusammenhang des Thons ausnehmend mindert. Kalkhaltiger Letten, das heißt Sandmergel, ist ein besserer Gerstenboden als kalkloser, und kann in einem nicht zu trocknen Klima wohl auch schon ein Weißenboden seyn. Kalkmergel ist der Gerste und dem Weißen besonders zuträglich, und Thonmergel, der sich dem dußern Unsehen nom Thone sast gar nicht unterscheidet, ist ein ungseich bessere Weißenboden, als unter gleichen übrigen Umständen der Lehm, besonders aber der Ziegelthon oder Klai, in dem alle Kultur so sehr gefährdet ist.

Davy unterfucte ein vorzugliches Weißenfeld aus ber Rachbarichaft von Weft Drapton (a. a. D. 200.) und fand, bag es aus 3/, fein gertheilter Materie und 3/, Riefelerdigem Sande gufammengefest fen. Die erftere bestand aus :

kohlenfaurer Kalkerde . 0,28
Riefelerde . 0,32
Thomerde . 0,29
pragnischer Waterie Salzen . 0,11

organischer Materie, Salzen . . . 0,11. In 100 Theilen des ganzen Bodens waren demnach nur 71/4 Prozente Thonerde, aber fast eben so viele kohlensaure Kalkerde vorhanden, die zusammen der verhältnismäßig großen Menge von höchst feinem Sande eine hinlanglich starte Bindung sowohl als wasserhaltende Kraft verschaffen, um als ein vorzäglicher Weißenboden klassiszit werden zu können.

D. Bon ber Bittererbe.

- 1. Welche Wirkungen die pulverförmige Bittererde auf den Sand-, Thon- und Kalkboden hervorbringe, und wie die physische Beschaffenheit dieser Bodenarten durch sie verändert werde, ist noch zu wenig erforscht worden, als daß man bis jest mehr als Vermuthungen hierüber ausstellen kann.
- 2. Aus der Betrachtung der physischen Eigenschaften ber Bittererde (h. IV. A. u. 4.) ist es mehr als wahrescheinlich, daß sie die wasserhaltende Kraft des Bodens überall vermehren und seine Erwärmung verzögern werde.
- 3. Der Werth ber bittererbehaltigen Erde hangt sicher nur von ihren allgemeinen physischen Eigenschaften ab, benn es trägt die Bittererbe birekt weber zur Beforderung noch zur hemmung ber Begetation etwas bei.

Weil man in der Nachdarschaft von Dontafter in Engsand schädliche Wirkungen von der Anwendung einer gewissen Art von Ralktein beobachtete, den man hausig in England zur Befruchtung der Felder aufführt, und Tennant bei der demisschen Zerlegung dieses Kalkes 1/2 Bittererde darin fand: so wurde die Bittererde als eine der Begetation nachtheilige Substanz versichrien, und man bauete mancherlei Theorien, wodurch die Schadblicheit derselben bewiesen werden sollte. Als man spater mehrere Ralf: und Mergelarten untersuchte, die nur gunftige Wirkungen auf das Wachsthum der Pflanzen außerten, und Bittererde darin vorsand; als man in weit ausgedehnten Gegenden, die so fruchts bas waren, als irgend andere, die Bittererde als einen beständie

gen und nicht zu geringen Bestandtheil berfelben entbeckte, verlot sich allgemach die Meinung von som schaftlichen Einstusse dieser Gerdart auf die Pssagen. Das die kohlensaure Bittererde, wenn sie über die Wiesen oder Getreidesaaten gestreut wird; eine gleichzultige, den Pssagen unschädliche Substanz sep, erhellet aus dem Bersuche von Davy, den er (a. a. D. S. 374.) erzählt, und bas sie wohl eher nuslich als schällich sep, aus den Versuchen von Lampadit.

Die Berwitterung des Serpentins, noch mehr aber des weit ausgebreiteten, Chloritschiefers gibt uns in Karnten genug Gelegenheit über die unschädlichen Einfluffe der Bittererde pauf das Bachsthum aller Arten von Pflanzen Beobachtungen auf

suftellen.

15

E. Bom Gifenoryb.

- r. Das Eifen orn b ift gewöhnlich in einem so geringen Verhältnisse mit dem Thone gemischt, daß die physische Beschaffenheit des Bodens durch seine Gegenwart nur in sofern geandert wird, als die dadurch bewirfteverschiedentliche Färbung die schnellere und startere Erwarmung desselben hervorbringt.
- 2. Nur wenn ungewöhnlich viel Sifenoryd im Thone vorhanden ift, wird auch seine Kohasion verandert, denn badurch wird ber Thou bundiger, und hangt im nassen und trocknen Zustande fester aneinander.

Aller Boden wurde ohne die Beimischung von Metallen welß seyn, und sich um vieles weniger erwärmen, weil die weiße Farbe der Korper das Sonnenlicht zurückschlägt, die dunkeln Farben es aber einsaugen. Je mehr der Boden überhaupt geskärdt, und je dunkler gefärdt er ist; um so keichter und schneller erwärmt er sich; und darum sind rothe Recker in kalten Gesgenden häusig als sehr fruchtbar dekannt. Daß man dem Eisen die mehrere Formbakeit und Kohäsion zuschreiben musse, erhellet daraus, daß reine Khonerde weniger bundig als, Topferthon ist, und daß der kermehrte Eisengehalt die Kohäsion des Thones ers höhe, erhellet aus manchen Untersuchungen. Uedrigens ist das Eisenopyd ein im Wasser unauslöslicher Körper, der keinen direkten Einstuß auf das Wachsthum der Pfianzen ausübt.

F. Bom humus.

i. Die phyfifche Eigenschaften des humus find im Befentlichen folgende: daß er einen fehr geringen Grad

von Kohasion hat; daß er mehr als alle übrigen Bestandtheile des Bodens das Wasser aus der Atmosphare und den Sauerstoff der Luft ansaugt, daß er am meisten Basfer zwischen sich angezogen halten kann; daß er es schwerer wie diese fahren läßt, und sich der Sonne ausgesetzt in einem gegebenen Zeitraume am meisten erwarmt.

- 2. Er kann vermög dieser Eigenschaften auf verschiebene Art die physische Beschaffenheit des Bodens umandern. Er mindert den zu großen Zusammenhang des Thonbodens; er macht jeden Boden wasserhältiger; verhütet
 durch seine Ansaugung der, in der Luft befindlichen Wasserdampfe das Ausdorren der Pflanzen, und verursacht
 nebst den Metallen die schnellere und größere Erwärmung
 des Bodens.
- 3. Die Kohasson des Thonbodens wird durch den Sumus auf mechanische Weise, und daher um so mehr gemindert, je größer sein Untheil im Boden ist.

Indem zwischen den Theilen des Thonbodens allenthalben Humustheile eingestreut sind, hindern sie die Wirkung der gegenseitigen Unziehung des Thones, und solcher Boden läßt sich im halbabgetrockneten Zustande leichter und vollkommener zertheilen, als wenn weniger und auf seltenen Vorlommende Humustheile darin vorhanden sind. Auch wird der Zusammenhang des Thone durch den Humus durch die wasseransaugende Eigenschaft bestellten gemindert, wodurch sich die Humustheile vergrößern und die Erdentheile von einander drängen.

Mancher Marschoden ift im ausgetrockneten Zustande vom Biegelthone nicht zu unterschreiden, und läßt sich in einem gehörisgen Zustande von Feuchtigkeit doch ziemlich gut bearbeiten: wahrend der Ziegelthon der Bearbeitung so lange die allergrößten Hindernisse entgegen seht, die er durch oftmahliges starkes Dungen mit einer hinreichenden Menge von humus versehen worden ist.

4. Jeder Boden nimmt verhaltnismasig-um so mehr Wasser zwischen seinen Theilen auf, als die Menge des Humus in ihm größer ist; und wenn er in dieser hinsicht dem thonigen Boden eher nachtheilig als nüglich ist: so if

er bem Sandboden besto vortheilhafter, ber für sich nur eine fehr geringe Menge von Baffer angezogen halten kann.

Eine große Menge trefflicher Berfuche über die wasserhaltende Kraft und das Barmeleitungs. Bermögen der verschiedenen Bodenarten hat und Erome in der schon oft angeführten Abhandlung hinterlassen. Es erhellet aus denselben, daß die wasserhaltende Kraft eines jeden Bodens in demselben Berhaltnisse erhöht wurde, als sie einen größern Gehalt von humus bei sich führte.

Wenn wir den Thonboden jum Theil deswegen dungen mussen, damit seine zu große, und daher schäliche Rohasion gesbrochen werde: so wied dies beim Sandboden zum Theil deswes gen nothwendig, weil wir seine wasserhaltende Kraft dadurch verstärten. Aus einem wohl gedüngten Sandboden verdunstet die mehrere Menge des Wassers, die er beym Regen ausgenommen hat, nicht so geschwinde, wie aus einem mageren, und er kant daher eine langere Durre aushalten, wie dieser.

5. Beil der Sumus die Eigenschaft, die Basserdampfe aus der Luft einzusaugen, in einem hohen Grade besit, fo wird er dadurch dem Bachsthum der Pflanzen zuträglich, daß er ihr Verdorren beim Abgange des Regens verhütet, und seine Menge steht in einem gleichen Verhaltnisse mit der Menge des angesaugten Bassers.

In der Atmosphare ift immer eine betrüchtliche Denge von Baffer in Dunftform vorhanden; eine größere in der Dipe des Sommers, eine kleinere im Winter. Durch frifc bereitete, falgfanre Kalkerde läßt. sich die jedesmahlige Menge dieses Wassers Batftellen. Rach Da vp (a. a. D. v34.) enthalt die Luft bei 80 R. ungefahr 1/50 ihres Bolumens an Dunft, und da das spezifische Gewicht des Dunftes sich zu dem der Luft nahe wie 10 zu 15 verhalt; fo beträgt dieft ungefahr 1/7, ihres Gewichtes. Bei 300 R. Beträgt die Menge des in der Utmofphare enthaltenen Wafferdunftes ungefahr 1/14 dem Bolumen ober 1/21 dem Gewichte nach, porausgefest, daß eine freie Rommunitation mit dem Baffer Statt findet. - Es ift demnach immer eine febt bedeutende Menge von Baffer in der Luft vorhanden, das auf zweien Begen, dem die retten, oder indiretten, in das Innere Der Pflangen gelangt. Cs kommt auf direktem Wege in die Pflangen, wenn es von ben Blättern derfelben eingefaugt wird, und auf indirettem, wenn ber humus erft diese Dampfe absorbirt, und das Baffer derfelben ben Burgeln überläßt. Db auf dem einen oder dem andern Bege mehr Baffer den Pflangen jugeführt wird, ift fcmer, vielleicht. unmöglich auszumitteln, Da mir bas verschiebentliche Bermogen

ber Pflanzen, Wasser einzusaugen, nicht kennen, noch erheben können: so viel scheint wahrscheinlich zu senn, daß die dunnblätterigen Pflanzen das Vermögen, Wasser aus der Luft zu absorbiren, nicht in jenem Grade besitzen, wie die dickblätterigen, oder settblätterigen. Wenn in den warmen Gegenden der Erde die Luft in der Nacht nicht so beträchtlich abgekühlt würde, daß der Thau oft einem täglichen kleinen Strichregen ähnsich wird; so müßte das Pflanzenwachsthum da viel beschränkter senn. Dem Vermögen, das Wasser aus der Luft einzusaugen, das der Humus in einem sehr hohen Grade besitzt, verdankt das Wachsthum der Pflanzen einen sehr großen Vorschub.

Nach Schublers Beobachtungen nimmt der Humus bei einer Temperatur von 12 — 15° R., wenn er unter eine mit Wasser gesperrte Glasglocke gestellt wurde, um so mehr Wasser auf, je langer er darunter gelassen wurde. 1000 Gran, auf einer Flache von 50 Quadratzoll verbreitet, nahmen Wasser auf

in 12/Stunden 80 Gran.

\$ 24 — 97 — \$ 48 — 110 — \$ 72 — 120 —

Die mafferansaugende Rraft des Bodens fleht zwar nicht in einem geraden Berhaltniffe mit der Menge des darin-vorfindigen humus, meil auch die Kalkerde, ja felbst der Thon diese Gigenschaft besitet, und man fann daber aus der Bunahme des Gemichtes der Erde in der feuchten Luft nicht auf ein bestimmtes Bewicht von humus im Boden mit voller Sicherheit ichliegen, wenn auch diese Rraft in ihm vermehrt wird, so wie ihm mehr humus beigemengt ift. Indeffen fcheint es doch, daß man bierin ein fehr leichtes Mittel gur Sand habe, den hoberen oder minderen Werth eines Uder . Bodens auszumitteln; denn da jede Erde, die in einem folden Mifchungeverhaltniffe fich befindet, daß fie das Waffer mit Leichtigkeit eindringen, aber nicht fcnell weder durch-finken noch verdunten lagt, einen hoberen Werth als Ackerboden hat, wie jene, die diese Eigenschaften in einem minderen Grade hat, und da die erstere die mafferabsorbirende Rraft in einem hobern Grade außert, mie die lettere; fen es, dag die nachfle Urface in der größeren Menge von humus liegt, mas wohl meißens der Fall ift, oder daß der dem Thone beigemengte Ralt und Sand mit einer geringern Menge von humus doch einen murben, und nicht ju lofen Boden bildet: fo verdient diefer Gegenstand alle Aufmerkfamteit, und die folgenden Beobachtungen von Davn, Soubler und mir durften bier nicht am unrechten Orte fteben.

»Ich habe das Bernigen, a fagt Davn (a. a. D. 209), wwelches mehrere Arten von Ackererde besiten, die atmosphärische Feuchtigkeit zu absorbiren, verglichen, und stets gefunden, daß es in der fruchtbaren Erde am größten war; so daß dieses ein Kennsteichen von Fruchtbarkeit des Bodens abgibt.«

Die Bothian, Die mehr als die Balfte unfühlbarer Substanz, und im Ganzen 1/5 tohlenfauren Ralt, und 1/6 Sumus enthalt, nahmen, wenn fie bei 80° R. getrodnet, und dann eine Stunds

Burgere Lebrb. d. Sandw. I. Bb.

lang einer mit Feuchtigkeit gesättigten Enft bei einer Temperatur von 13-14° R. ausgesett worden, 18 Theile an Gewichte gu.

»1000 Theile eines fehr fruchtbaren Bodens von den Ufern bes Fluffes Parret in Sommer fetfhire gewannen unter gleischen Umftanden 16 Theile.«

21000 Theile einer Actererde von Merfea in Effer, von welcher das Joch um 28 fl. 53 fr. verpachtet war, gewannen 13 Theile «

»1000 Theile feiner Cand von Gffer, verpachtet um 18ft.

10 fr. , gewannen 11 Theile.«

»1000 Theile grober Sand, verpachtet um 9 fl. 44 fr., gewannen nur 8 Theile.«

>1000 Theile von der Heide von Bagshot gewannen nur

3 Theile.«

Der Marschboden von Bulfegz aus dem Batscher Romitate in Ungarn nahm bei mir in einer Temperatur von 8° R. binnen 48 Stunden 0,046 zu.

Der Aderboben B, beffen Beftandtheile ich oben beim Sandboben angegeben habe, nahm unter gleichen Umftanden nur 0,021

an Gewichte gu.

Die Untersuchungen Soublers stimmen mit den meinigen ganz überein; bei ihm nahm die Gartenerde in 48 Stunden um 0,050 an Gewichte ju, während die fruchtbare Ackererde von Hofewyl um 0,025, und ein anderer armer Boden nur um 0,020 gunahm.

Man wird in trockenen Jahren immer gleichförmig besbacheten, daß die wohl gedüngten und kräftigen Aecker den Mangel des Regens leichter überkommen und minder ausgedorret werden, wie jene, die mager sind: sie mögen übrigens Thon: oder Sandacker feyn; und jene Plate, wo in diesem oder dem vorhergehenden Jahre ein Misthaufen eine Weile am Acker gelegen hatte, zeichnen sich auch in der größten Dürre und im sandigsten Boden durch ihre lebhafte, nie unterbrochene Begetation aus.

6. Jener Boben, der mehr humus gegen einen anbern enthält, erwärmt sich bei gleichen übrigen Bedingungen schneller und mehr, und verliert die empfangene Wärme langfamer.

Die Soubler'schen Bersuche über die Fahigkeit der Besstandtheile des Bodens, so wie der Bodenarten, Warme anzunehmen und zu halten, sind unvollkommen, und mit zu geringent Massen angestellt, wenn sie auch im Ganzen keine widersprechenden Refultate geben.

Der humus für fich nimmt bei gleichen übrigen Umftansen im trodenen Justande in der Sonne früher, und einen hösheren Marmegrad an, wie die übrigen Bestandtheile des Bodens, ser verliert aber die empfangene Marme schneller wie diese. Die erstere Eigenschaft rührt von seiner dunkeln Farbe, die lettere

bon feiner Loderheit Ber. Bir bemerten aber, daß ein mit hus mus mohl verfebener Boden fich mehr ermarmt, und bie ems pfangene Barme langer nicht fahren lagt, langer warm bleibt, wie ein weniger humus enthaltender Boden, mas dem obigen, zweiten Sape zu widersprechen scheint, und daber einer Erklarung bedarf. - Der humus enthaltende Boden ermarmt fich in einem gegebenen Bettraume foneller, und mehr, und die Barme bringt tiefer in ihn ein, weil er feine Banna ben Erdtheilen mittheilt. Wenn dann am Abend die Quelle der Erwarmung untergegangen ift: fo ift ein größeres Quantum Batme überhaupt im Boben, das mehrere Beit bedarf um ju entweichen, und weil jeht der humus, als ein folechter Leiter Der Barme, das Entweichen derfelben aus der Tiefe verzogert: fo wird es einleuchtend, marum folder Boden die empfangene Barme langer anbalt. Darum ift die Temperatur des Gartenbodens in der Tiefe der Pflanzenwurgeln hober; wie die Temperatur der gewöhnlichen Meder, und wenn wir den Boden mit Roblenpulver dicht überftreuen, fo bringen mit eine ungewöhnliche Barme in die unterliegende Erdschichte, Die megen ber bichten Rohllage, als eines ichlechten Barmeleiters, nur' fehr langfam zu entweichen vermag, und wir konnen in einem folchen Boden jest Fruchte ziehen, Die fonft nur in marmeren Ges genden fortkommen.

Der Professor Lampadius, ju Freiberg in Satefen, einer rauben, unwirthlichen Gegend, zog in einem freien,
unbedeckten Raften, im kublen Sommer 1813, mit dem besten Ersolge Melonen, weil er die Erde, worin diese Pflanzen standen, mit einer zwei Joll hohen Roblenschichte bedeckt hatte. Jur Beit der Mittagssonne erhielt dadurch diese Schickte eine Temperatur von 30 — 38° R., während das Thermometer im Shate ten nur 12 — 16, und in der Sonne 20 — 30° zeigte. (Erfahrungen im Gebiete der Chemie und Hittenkunde. Weimar,

1816. G. 173.)

7. Nach der Menge und Beschaffenheit bes im Boden vorfindigen humus erhalt dieser verschiedene Eigenschaften, die dem Wachsthum der Pflanzen bald mehr, bald weniger zusagen.

8. Der Werth bes Bobens steigt mit ber Menge bes humus so lange, bis desselben so viel wird, daß er durch ihn die nothige Bindung verlieret, und dann fällt er int demselben Verhältnisse, als die Menge des humus noch immer zunimmt.

In gewöhnlichen, gut kultivirten Aedern findet man a, 9 bis 6 Prozent humus. 6 bis 10 Prozent humus, nicht aber ungerfeste Begetabilien, find nur im Gartenboden, oder in folden

Aedern, die eben so, wie die Garten gepflegt werden. Mehr als diese Menge findet man nur in ausgeschwemmten, oder torsigen Boden-

9. Erheißt reicher Beigenboden, wenner, ohne Dunger nothig zu haben, seine Rultur lohnt; starfer Beigenboden, wenn zu mit der gewöhnlichen Dungung reichere Ernten, wie der gemeine Lehm- oder Thonboden abwirft; torfiger Boden, wenn das Uebermaß des humus anfängt schädlich zu merden, und Torf, wenn er ganz and Vegetabilien besteht.

Der Boden, als Standort der Pflanzen betrachtet, trägt nur in sofern zum Wachsthum derselben ben, als ihre Wurzeln sich leicht in ihm verbreiten, Feuchtigkeit und Nahrung erlangen, und von Bertrocknung und Verrückung geschütt sind. Die Bekandtheile des Bodens sind daher nicht im Stande für sich allein diesen Forderungen zu entsprechen, weil sie entweder zu lose over zu vielnen sinden sind und außer dem Humus den Pflanzen entweder zu bindend sind, und außer dem Humus den Pflanzen entweder zu wicht, oder nur zu einem sehr geringen Theile zur Nahrung dienen körpern besteht, hätte frenlich nährende Substanzen genügslich in sich; allein es sehlt ihm die Rohäsion, und daher die Stätigkeit; denn ohne Bindung ist solcher Boden durch den Wind beweglich: er zerstiest benm Regen in Schlamm, und trocknet in der Oberstäde schnell wieder ab, ohne doch das Wasser aus der Tiese zu entlassen. Die oberstächlichen Wurzeln sind der Einwirzung der Lussen. Die oberstächlichen Wurzeln sind der Einwirzung der Lussen zu sehlassen, und wegen der beständigen Verdunftung des Wassers aus der Unterlage erwärmt sich solcher Boden nie gehörig, und ist daher zum Ackerbau sehr ungeschieft.

Wenn aber mit dem Humus eine hinlängliche Menge Thon im Boben vorhanden ift, die ihm die nöthige Bindung gewährt : so bekommt er um so mehr Werth, je größer die Menge von humis ist; denn um so reichlicher vermag er die in ihm befindlichen Pstanzen zu ernähren. Man hat in den durch ihre Frucht-barkeit berühmten, entwässerten Niederungen großer Flüsse oft wehr als 1/4 des ganzen Gewichtes der Erde mit seinem Sande und Thonerde zu einem sehr selsen Boden verbunden angetrossen, der lange Jahre als Ackerboden genutt werden konnte, ohne das en nöthig war, ihn zu dungen, indem er die Pstanzennahrung genüglich selbst ben sich sührte. Pur dann, wenn der größe Ueberssuss an humus mittlerweile sich zersett hatte, ward es Noth, ihn

zu dungen.
In der oben angeführten Tafel von Thaer find die ersten G Bodenarten von diefer Urt. Crome gibt in der oft erwähnten Abhandlung mehrere Beispiele von Marschboden. Davy lies fert zwar (S. 228) 4 Unalpsen von aufgeschwemmten, fruchtba-

ren Bobenarten, wovon aber keine ein Marschboben ift; benn nirgendwo ift darin die große Menge zarten Sandes mir Thon und vielem humus, die den Marschoden eigentlich harakterisirt, vorhanden.

Ich habe den Boden von Bultes; im Batider Romitate in Ungarn untersucht, der zweifelsohne ein Produkt ist der Aufschwemmung der großen, in seiner Nachbarschaft vorbeisließenden Ströme, der Donau und der Sau. Durch hulfe des Wassers konnte er geschieden werden

in schwarzgrauen Sand, so fein wie er an bem Ufer bes

3/3 der Erde sind demnach Sand, und nur 1/3 Thon, und wenn wir annehmen, daß dieser Thon aus 1/4 Thonerde, und 3/3 Kiesseletede und Eisen bestand, was im bündigen Thone gewöhnlich der Fall ist: so ersehen wir; daß 0,10 Thonerde mit 0,20 Kiesseletede, wenn sie mit sast laufer feinem Sande gemengt sind, einen sehr bündigen Boden hervorbringen; denn die trockenen Stücke dieses Bodens, wenn sie im nassen Justande zusammengedrückt worden waren, konnten nur mit großer Gewalt aus einauder gebrochen werden.

Die mafferhaltende Kraft dieses Bodens ift doch nicht höher als 55, weil so viel Sand im Boden ift.

Beim Brennen der von der beigemengten Kalkerde und den Conchpfien, die zusammen 0,05 betragen, befreiten Erde gingen 0,102 verloren.

Dieser Boden hat alle Merkmale des Marschbodens. Er ist dunkelbraun von Farbe im trocknen, schwarz im nassen Bustande; sehr fest' zusammenhängend im trocknen, zerstießend im ganz durchweichten Justande, und enthält ungewöhnlich viel humus, und Reste von Schalthieren. Die Schichte der Dammerde ist 2 Fuß mächtig, und obwohl dieser Boden schon seit 34 Jahren nach den Regeln der Dreiselder: Withschaft ununterbrochen bernüft wird, und noch niemals gedüngt worden ist: so lohnt er doch noch immer die auf ihn verwendete Mühe.

Durch die anhaltende Benüßung derlei Bodens zum Ackers bau wird der Humus allgemach verzehrt, und wenn auch in demsfelben Werhältnisse, als die oberste Shichte vom humus mehr ents leert wird, der tiefer greisende, Psing eine neue Schichte krischer Dammerde heraufbringt: so sieht man doch ein, daß mittlerweile eine Zeit kommt, wo die von humus größtentheils ausgezogene Erde in der Obersläche eine sa, habe Schichte bildet, daß der Psing jest keine neue, frische Erde herauszubringen vermag, und nun muß man entweder die tiesere Erde ausgraben, und auf die Obersstäche sühren, oder man muß dungen. So lang der Boden von selbst, und ohne Düngung Früchte trägt, seine Lage vor Überschwemmung gesichert ist, und seine Furchen einen Seiger haben: ist er von dem höchsten Werthe. Er heißt in diesem Justande ein reich er Weißt en boden ift ein Thons

poden, in dem der Weißen die ficherste Frucht ift. hat er entwesder ursprünglich weniger humus, oder ift ihm sein Uebersuß durch die Aultur entzogen worden, so daß er ohne eine regelmäßig wieders Tehrende Düngung nicht mehr die Aulturekosten erseht: so heißt man ihn einen ft ar ten Weißen bo den, weil dieselbe Düngung, die auf gemeinem Lehm: oder Alaiboden einen nur mittelsmäßigen Ertrag hervorgebracht haben wurde, in diesem Boden einen selp reichen hervorbringt; denn der Dünger wirft hier doppelt: direkt als Rahrung, und indirekt, indem er die Austösung des als ten im Boden vorsindigen Humus befördert.

Ist aller alte humus, der durch die Wirkungen des Baffers in den Boden gebracht worden ist, wieder verzehrt und verflüchtigt, so verliert er seine Eigenthumlichkeiten als humoser Boden, und ist jest gemeiniglich ein sehr bundiger, hart zu bearbei-

tender Rlaiboden.

Ist der Gehalt an humus im Boden aber so groß, daß er dadurch zu lose wird: so heißt man ihn einen torfigen Boben; und wenn der Boden bloß aus vegetabilischen, zum Theile nur halbzerseten Substanzen besteht, so heißt er: Torf.

Der torfige Boden verliert allgemach durch die Kultur das schädliche Uebermaß der organischen Substanzen; denn das Bershältniß der Erdarten mächst in demselben Maße, als sich die hus mustheile verstüchtigen. Reiner Torf aber hat für sich keinen Werth als Ackerboden, und erlangt erft einen durch Kultur; wos von wir an seinem Orte handeln werden.

10. Die Beschaffenheit des humus hat ebenfalls Ginfluß auf den Werth des Bodens. Er ift größer, wenn der humus im Wasser mehr auflöslich, und kleiner, wenn er es weniger ift,

Das die Beschassenheit des humus im Boden nicht immer, und überall dieselbe sen, erhellet schon aus dem, mas wir früher hierüber vorgetragen haben; denn die Ausschlichkeit des humus, und seine pflanzennährende Araft nimmt in demselben Berhältnissend, als er sich mindert, weil er immer einsacher wird, und mittelerweile bloß in gesäuerter Kohle besteht, die der Zersehung sehr hartnäckig widersteht. Es hat der Humus aber auch manchmaf freie Sauren, meistens Essig, seltener Phosphorsäure ben sich, die nur sehr schwer sich von ihm trennen, und seine Ausschlichkeit verhindern. Man sindet solchen sauren Humus nur allein in jenem Boden, der lange unter Wasser gelegen ift, oder der sich unter dem Wasser gebildet hat; also nur im Marschboden oder im Torse. An der Luft und bei der Einwirkung der Sonne zersest sich aber die Saure allgemach von selbst.

Won dem Einflusse des Bodens auf das Wachsthum der Pflanzen, und der Beränderung seines Werthes unter veränderten Verhältnissen.

- 1. Der Boden trägt nur in sofern zum Wachsthum der Pflanzen bei, als diese in ihm die Bedingungen erfüllt finden, von denen ihr Leben überhaupt abhängt, und sein Werth hängt davon ab, in wiesern er diesen Bedingungen mehr oder weniger entspricht.
- 2. Die Pflanzen bedürfen nach der Verschiedenheit ihrer eigenthümlichen Natur einen gewissen Grad von Wärme und Feuchtigkeit, das Licht und die Luft muß zu ihren, außer der Erde besindlichen Theilen einen freien, und die lettere selbst in die Oberstäche des Bodens einen mäßigen Zutritt haben, und endlich verlangen sie eine genügende Menge für sie schicklicher Nahrung.
- 3. Je mehr den Pflanzen alle diese Bedingungen gewährt sind: je schneller und größer ist ihr Wachsthum.
- 4. Die Erdenmischungen tragen nur in sofern zum Wachsthum bei, als sie das empfangene Wasser und die empfangene Warme in einem schicklichen Maße zurückhalten; weil aber die zum Wachsthum erforderliche Menge von Rässe und Wärme nur von außen gegeben wird, und veränderlich ist: so ist auch der Werth einer gegebenen Erdenmischung in hinsicht ihres Einslusses auf das Wachsthum der Pflanzen nach diesen äußeren Einslussen veränderlich.
- 5. Der Werth einer gegebenen Erbenmischung wird bestimmt durch das Klima, burch die Unterlage der Dammerde, durch die ebene oder geneigte Lage

des Bodens, und burch die Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Ginfluß haben.

A. Bom Alima.

- 1. Unter Klima versteht man die der Gegend eigenthumliche Witterung, den Grad und die Dauer der Warme und Kälte in den mancherlei Jahrszeiten, die Menge des Regens, die Gewitter u. f. w.
- 2. Das Klima wird hauptsächlich bestimmt burch ben verschiedenen Breitengrad des Ortes, nachst diesem durch seine Erhöhung über dem Meere, seine ebene oder gebirgige Lage, und seine Entfernung vom Meere.

Je füdlicher ein Ort liegt, um so warmer ist er bei gleischen übrigen Berhaltnissen. Je mehr sich der Boden über den Spiegel des Meeres erhebt, je kalter wird die Temperatur der Luft. Große Sbenen sind windig, und leiden häusig an Regens mangel. Gebirgsländer haben mehr Regen, weniger Mind, und ihre Thaler sind warmer, als bei gleicher Höhe die Ebenen Eander, die am Meere liegen, sind im nördlichen Europa bei gleischen übrigen Berhaltnissen marmer, wie jene, die weit davon ents fernet sind.

3. Je mehr die klimatischen Verhältnisse dem Gedeihen der landwirthschaftlichen Gewächse überhaupt zusagen:
je mehr steigt der Werth des Bodens überhaupt, und umgekehrt, je mehr die klimatischen Verhältnisse das Gedeihen
der landwirthschaftlichen Gewächse gefährden, je tiefer fällt
der Werth desselben.

Der beste Boden in Karnthen hat einen absolut geringern Werth wie der beste Boden in Friant, alle Berhaltnisse, außer ben klimatischen, gleichgestellt. Unser langer und heftiger Winter gefährdet sehr die Wintersaaten, unsere hohen Alpen bringen und oft noch Froste im Mai, und dann wohl auch schon im September, und zerstoren häusig die Hossinungen des Landwirthes. Die Kultur des Mais und des Buchweißens, als zweiter Frucht, mistrath bei und des rauben und unstäten Klima wegen nicht selten, und der Weinstock im Freien bringt bei uns nur in einigen wenigen Gegenden suße Früchte: während unsere Nachbarn jenseits der karnischen Allpen einen außerst milden Winter haben, wo der Boden nie verfriert, der Schnee kaum einige Tage liegen bleibt, wo man ohne Nache

theil bis in den Rovember hinein noch Weißen saet, und im Hornung schon wieder anfängt die Sommersaat zu bestellen; wo die Spässchein nach dem März nicht mehr erscheinen, wo man den kleinen Mais als Nachfrucht nach Weißen bauen kann, und wo der Weinstock nicht bloß in den sonnig gelegenen Hügeln, sondern auch in den Ebenen alfjährlich süße Früchte beimgt. Bei uns hört alle Feldarbeitzim November auf, und beginnt erst wieder nach der Mitte des März; dort kann man das ganze Jahr pstügen, und mit demselben Paar Zugthiere eine doppelt so große Fläche Land kultwiren, wie bei uns, wo die Bestellung der Wintersaat auf einen so engen Zeitraum begränzt ist; und endlich ernähret man bort die Thiere leichter, wie bey uns, denn bei der längern Vegestationsperiode geben Wiesen und Alesselder einen größern Ertrag, und die Weidezeit dauert auch länger, wie bei uns.

4. So wie das Klima warmer und trockner wird, steigt der Werth des Thonbodens, und so wie es kalter und naffer wird, fallt er.

Je marmer bas Klima ift, je geschwinder verdunftet bei gleichen übrigen Berhaltniffen das Baffer aus bem Boden, je geschwinder und mehr erwarmt er fich, und um so bundiger muß ber Boben sepn, wenn die Feldfruchte in ihm nicht verdorren follen. Er darf weniger bundig seyn, wenn das Klima bei gleicher Warme weniger trocken ift. Je mehr die Barme aber abnimmt, oder die Feuchtigkeit zunimmt; je weniger bundig darf der Boden seyn, wenn er dieselben Fruchte noch zur Keife und Bollkommen. beit bringen foll. In marmen und trocenen gandern wird nur der Thonboden fur fruchtbar geachtet, den man in falten und naffen für unfruchtbar halt, mo der murbe, mehr fandige, und fich leiche ter ermarmende gehm den erften Rang einnimmt. In England ift der Roden eine Geltenheit, und man bauet da fast in allen Aledern Beigen, weil der mehrere Regen, oder die großere Feuchtigfeit der Luft , der ftartere Thau , die mindere Sibe ,. den Boden entweder mit mehr Feuchtigleit verforgt, oder fein Austrochnen nicht fo fehr befordert, oder die Pflanzen felbst öfters und mehr befeuchtet, wie in Deutschland, wo man in leichteren Aeckern, in benen der Englander noch Weißen faet, nur Rocken bauen tann. Um Rlagenfurt wird der Mais in einem fehr lofen Sandboden mit gutem Erfolge kultivirt, der in Friaul fur diefe Pflangen foon viel zu troden ift, und worin man nur mehr birfe faen Die Benennung des Bodens nach feiner Bermendungsfähigkeit, ale Rocken=, Gerften= und Weißenboden, kann daber nur einen lotalen Berth haben; denn jene Erdenmifchung, Die in England ein Beibenboden genannt wird., heißt bei uns ein Gerftenboden, und in Friaul ein Rockenboden.

5. Alle Umftande, die in einem warmen und trodnen Klima die wasserhaltende Gigenschaft des Bodens befor-

bern, tragen zur Erhöhung seines Werthes bei, und jene, welche das rasche Absließen oder zu schnelle Verdunsten des Wassers begünstigen, vermindern seinen Werth, und umgekehrt findet das entgegengesete Verhaltniß in einem kuhlen und feuchten Klima Statt.

Das langsame ober schnelle Berdunften bes Baffers aus bem Boden und seine langsamere ober schnellere Erwarmung hangt auch von andern Umftanden ab, die wir sogleich naber betrachten werden, und die daher den Werth des Bodens in einem gegebernen Rlima wieder modifiziren.

B. Bon der Unterlage der Dammerde

- 1. Unterlage ber Dammerde, oder auch wohl geradezu Unterlage, nennt man jene Erdschichte, die zunächst unter der Dammerde liegt.
- 2. Gie hat großen Einfluß auf die wasserhaltende Eigenschaft der Dammerde und ihre Erwarmung, und trägt daher zur Erhöhung oder Verminderung des Boden-werthes bei.
- 3. Die Unterlage ist entweber bunbig, und last das Wasser gar nicht, oder nur sehr langsam eindringen; oder sie ist lose, und last es in die Tiefe ohne hinderniß entweischen; oder sie halt das Mittel zwischen beiden.
- 4. Im ersteren Falle verweilet das Wasser auf der Oberfläche des Untergrundes, der Boden trocknet nur langfam und dünstet immersort Wasser aus, und erwärmt sich daher nur spat. Solcher Boden versumpft leicht, wenn er nicht eine geneigte Lage hat.
- 5. Im zweiten Falle geht die Wirfung des Regens zu schnell vorüber, wenn das Entweichen des Wassers aus der Dammerde nicht etwas durch den Untergrund angehalten wird, und derlei Boden ist dem Ausdorren besonders ausgesett.

- 6. Im letteren Falle tragt sie nie gur Verschlechterung des Bodenwerthes bei, haufiger nur zu seiner Berbesserung.
- 7. Je angemessener durch die Unterlage die masserhaltende Kraft der Dammerde, den übrigen Umftanden gemäß, modifizirt wird; je hober ist der Werth des Bodens.
- 8. Der relative Werth des Sandbodens wird erhöht durch eine bundige Unterlage; jener des Thonbodens durch eine unterliegende Sandschichte.

Biegelthon und Steingerolle find aber überall gleich folechte Unterlagen, und verschlechtern den Werth des Bodens auffallend, außer es ware die Schichte ber Dammerde ungewöhnlich machtig, fo daß im erften Falle der Ueberfluß des Baffere tief genug einfinten konnte, daß er den Burgeln nicht nachtheilig murde, und im anderen fo viel Baffer durch den humus und die Erdarten in der Tiefe angezogen bliebe, daß dadurch dem Berdorren vorgebeugt murde. Wenn der thonige Boden nur eine dunne Schichte von Dammerde hat, und horizontal liegt: fo versumpft er in eis nem naffen und ruflen Klima, und hat felbft im trockenen Klima nur einen geringen Berth, weil die Fruchte in ihm zu fehr gefahr-det find, und in naffen Jahren ganz zu Grunde gehen. Liegt bald unter der feichten Schichte der Dammerde grobforniger Gand, oder gar ein Steingerolle, fo doret folder Boden nur in fehr regneris fchen Jahrgangen nicht aus, fonft aber immer, und um fo mehr, je trockener und warmer bas Rlima, und je lofer die Dammerde felbit ift. Die Brand. oder Schrindftellen auf den Medern rühren immer von folder Unterlage ber.

- C. Bon der ebenen oder geneigten Lage des Bodens.
- 1. Die Oberflache bes Bodens liegt eben, wenn bas Baffer nirgendwohin ein Gefalle hat; wenn es abfließt, fo ift der Boden geneigt. Wohin es abfließt, dahin neigt fich der Boden.
- 2. Der eben liegende Boden verliert das Waffer, das er durch den Regen empfangen, nur durch das Einsinfen desselben in die Liefe, und durch das Verdünsten in die Luft; der geneigte Boden verliert es noch außerdem durch das Absließen.

- 3. Der eben liegende Boben wird durch die Sonnen-ftrahlen weniger ftart erwarmt, als wenn er geneigt der Sonne entgegen liegt, und seine Erwarmung steht immer in einem gleichen Verhaltnisse mit seiner Lage gegen die Sonne.
- 4. Hieraus erhellet, daß die ebene oder geneigte Lage bes Bodens auf feinen Werth, in wiefern nämlich daburch bei gleichen übrigen Verhaltnissen das Wachsthum der Pflanzen begunstiget oder verhindert wird, einen machtigen Einfluß habe.
- 5. Der Werth des Thonbodens steigt, je leichter derfelbe den Ueberfluß des Wassers durch die Neigung und stärfere Erwärmung verliert, und er fällt in demfelben Berhältnisse, als das Wasser weniger Gefäll hat, oder die
 Sonne weniger in ihn einwirft.
- 6. Der Werth des lofen Bodens fleigt, je ebener er liegt, und er fallt, je mehr der Boden überhaupt, und je mehr er gegen die Sonne geneigt ift.
- 7. Je leichter ber Boden burch die Neigung das Waffer verliert, um so mehr muß er an Bundigkeit zunehmen, oder um so minder darf die Warme in ihn einwirken, wenn er dieselben Früchte im gleichen Klima hervorbringen soll: und umgekehrt muß er der Sonne in einer sehr geneigten Lage entgegen gerichtet, und loser Natur senn, wenn er in einem kühleren Klima Früchte hervorbringen soll, die in den Ebenen der warmeren Klimate heimisch sind.

Sonnig gelegene Sugel, ober Bergflachen, wenn fie fandligen Boben haben, find in einem warmen Klima als Adergrunde von fehr geringem Werthe, und haufig völlig unfruchtbar. Go wie aber der Boben bundiger, ober das Klima tuhler und feuchter wird, erhöht fich ihr Werth.

In den Gebirgelandern des nordlichen Europa werden nur jene Bergflachen gu Medern benütt, die der Sonne entgegen liegen, und ihr Werth fleigt in demfelben Berhaltniffe, als fie mehr oder weniger gegen Süden.abhängen, und er fällt, je länger sie den Einstuß der Sonne überhaupt, und insbesondere, je länger sie die Morgensonne entbehren mussen. Jene Thäler, die vom D. nach W. oder von N. O. gegen S. W. streichen, werden in die Sonne und Schattenseite eingetheilt. Sonnseite wird die der Sonne ausgesetzte, oder der Morgensonne gegenüber liegende Bergssäche genannt, die nur allein zu Ackerland verwendet wird; Schattsseite helft die andere Fläche, wo nur Wälder und Weiden, höchstens Wiesen sind.

Wo man in Deutschland Wein bauet, ift man mehr als irgendwo ausmerksam, daß die Fläche des hügels oder Berges, der mit Reben bepflanzt werden soll, gegen Wittag, oder wenigstens gegen Morgen abhänge; denn in jeder andern Lage ist der Wein um vieles schlechter, und in allen Ländern hängt seine Gute nur von der Dauer und Intensität der Wärme und der Bessonung ab.

- D. Bon den Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Ginfluß haben.
- 1. Die Um gebungen, welche auf die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Einfluß haben, sind nabe und entfernte Berge, Balber, graße Fluffe, Gumpfe, Gen und das Meer.
- 2. hohe Berge, die den größten Theil des Jahres mit Schnee bedeckt find, erfalten ungemein die benachbarte Gegend, und weil sie im Sommer und herbst leicht beschneiet werden, so gefährden sie durch Nachtfroste die Kultur ber garteren Pflanzen.
 - 3. Sind die hohen Berge nicht zu nahe, und fo gelagert, daß sie fur die gegebene Gegend die falten Binde abhalten, so tragen sie zur Erhaltung der empfangenen Sonnenwarme bei.

Das nordwestliche Italien hat barum ein so besonders warmes Rlima, weil es durch die in Norden liegenden hopen Schweizerberge vor den kalten Winden geschützt ist, und gegen Suden offenes Land hat. Wir wurden in Rarnthen ein viel freunds licheres Rlima haben, wenn uns die karnischen Alpen den Einfluß der Gud- und Westwinde nicht hinderten.

4. In der Nahe großer Balder ift die Luft falter, und man beobachtet einen ftarferen Thau.

Die ftartere Ausdunftung der Baume erkaltet die Tempes ratur, und die in der Luft vorfindigen Wasserdampse schlagen sich nieder, wenn die Warme der Luft am Abend noch tiefer sinkt.

So wie die Wälder gelichtet werden, erwarmt fich die Luft mehr, und das Klima der Gegend oder des Landes wird dadurch auffallend verändert; wovon uns die Kulturgeschichte aller Lander die überzeugendsten Beweise liefert.

5. Baumlofe Gegenden find bei gleichen übrigen Berhaltniffen trodner.

Wenn die Balber in weiten Gbenen zu fehr, oder mohl gang niedergeschlagen werden: so werden die Binde durch tein hinderniß aufgehalten, in allen Richtungen über biefe Flache zu ftreichen, wodurch sie um vieles trockener, ja leicht zu durre wird, wenn der Boden sandig, oder das Alima sehr warm ift.

6. Große Fluffe, Sumpfe, Seen, vor allen aber das Meer, erfüllen die Luft mit Wasserdampfen, und versurfachen in den benachbarten Gegenden mehrere Kühlung, Nebel und starfen Thau.

g. VII.

Von der Veränderung des Bodenwerthes durch die tiefere oder seichtere Schichte der Dammerde und die derselben beigemengten Steine.

- 1. Die Schichte der Dammer de heißt feicht, wenn sie nur 4 bis 6 Boll mächtig ist; sie heißt mittelmäßig tief, wenn sie 6 bis 12 Boll, und tief, wenn sie über 12 Boll hinabreicht.
- 2. Der Werth des Bodens steigt in demfelben Berhaltniffe, als die Schichte der Dammerde machtiger, und fallt, so wie sie feichter ift.

Je tiefer die Dammerde ift, je größer ift die Menge der pflanzennahrenden Materie im Boden; je mehr konnen die Wurzeln der Pflanzen fich in die Tiefe fenten, wo fie nicht blog Fenchtigkeit, sondern auch noch Rahrung sinden, indessen sie im seichten Boden genöthiget sind, hart unter der Oberstäche sich zu verbreiten, und daher dem Berdorren, oder bei einer thonigen Unterlage in regnerischen Jahren, dem Ertränken ausgesetzt sind. Im tiesen Boden können mehrere Pflanzen neben einander stehen, ohne sich in ihrer Bewurzesung zu irren, und die Menge der Wurzeln ist sier immer und bei jeder Pflanze größer, als im seichten Boden. Weil aber die Größe des Wachsthumes der Stengel, Blätter und Früchte immer nur von der Größe und Ausdehnung der nahrungeinsaugenden Organe, der Wurzeln, diese aber von der kubsischen Größe der. Dammerde und ihrem Gehalte an aussossichem Humus abhängt: so müssen die Pflanzen einen größern Wachstum, einen dichteren Stand, und einen reicheren Ertrag in einer tieseren, wie in einer seichteren Schicke der Dammerde, bei gleichen übrigen Verhältnissen, abwerfen.

3. Die Liefe der Dammerde ist veränderlich. Sie ist machtig im aufgeschwemmten Boden, in trocken gelegten Sumpfen, Leichen, und wird allgemach seichter, so wie durch die Kultur der Humus ausgezogen oder verflüchtiget wird. Eine seichte Schichte kann aber auch wieder durch anhaltend fleißiges Dungen, und durch die Kultur solcher Pflanzen, die den Boden minder erschöpfen, machtiger werden.

Wir werben auf diesen Gegenstand in dem zweiten Sauptftude wieder zurudkommen, wenn wir vom tiefen und feichten Pflügen handeln.

4. Steine findet man nur in der Dammerde des Sandbodens, und nur in der Rabe von Bergen.

Wenn man ein wenig über die Bildung der Erdoberfiche nachdenket; so wird es klar, daß man Steine nur in der Ikmgebung von Bergen sinden könne, woher sie durch die Gewalt der Bäche gebracht wurden. So wie in den Ebenen die Gewalt ber Stroms durch den verminderten Seiger gebrochen wird: kant die Wasser die Steine nicht mehr weiter bewegen, und sie bleiben am Grunde liegen; der seine Sand und Schlamm wird aber weit histe sie liegen; der seine Band und Schlamm wird aber weit histe sie in ben Neckern. Daß die Steine sinmer Begleiter des Sandsbodens sepen, erhellet aus derseiben Ursache, warum die Steine als die schwersten Körper zuerft liegen bleiben, denn der Sand ist spezissisch schwerer wie der Thon.

5. Der Werth des Bodens wird in demfelben Verhaltniffe minder, als die Menge ber Steine in ihm größer wird.

Je mehr ber Boden mit lofen Steinen erfüllt ift; 'je menie ger hangt er gusammen, je geringer ift fein Bermogen, das Bafe fer angezogen zu halten, und weil fich die Steine mehr wie ber Sand erhiben, die Barme auch langer anhalten, und tiefer in den Boden hinab verbreiten : fo wird der Regen fchleuniger wieder verdunftet, und ein folder Boden dorrt fruber und ftarter aus, als ber , worin teine Steine fich befinden. Bas man ben Steinen gu Gunften angibt, daß fie den Boden gufammenbruden, bag die Feuchtigfeit unter ihnen mehr im Boden gurudgehalten merbe, und Daf er Dadurch weniger austorre, beruht auf falfchen Borausfetuns gen, und zeigt fich nicht in der Erfahrung. Die Steine murben mohl einen humofen Boden , auch einen Flugfand gufammendrucken, wenn fie in einem folden je vortamen, aber nicht den grobfandigen, worin fie nur allein vorfommen. Ropfgroße Steine halten die Feuchtigfeit allerdings im Boden mehr gurud, ober vielmehr uns ter fic, weil fie fich nicht durch und durch erwarmen; aber ffeine Steine, von der Große eines Apfels bis ju einer Ruß, wie fie gewöhnlich im Boden vortommen, erhiten fich durch und burd, und es ift unter ihnen feine mehrere Feuchtigkeit bemerklich als andersmo; auch zeigt eine taufenbfaltige Erfahrung, Die wir in Rarnthen vorzüglich haufig anzustellen Gelegenheit haben, baß der Werth der Meder durch das Ablefen und Wegführen der Steine überall nur erhöhet, und nirgendwo verringert wird.

Die Steine tragen aber nebftbem, daß fie ben Boden durrer machen, auch noch auf andere Art zur Berminderung feines Berthes bei. Jeder Boden ift nur in fofern als ein fchicklicher Standort für die Pflangen gu betrachten, als er in allen feinen Theilen von den Burgeln durchdrungen werden fann. Wenn aber in einem gegebenen fubifden Raume ber Dammerde ein beträchtlis der Theil deffelben aus Steinen, d. h. folden Körpern, die für Die Burgeln undurchdringlich find, besteht: fo muß er nothwendig in demfelben Berhaltniffe einen mindern Berth fur die Pflangeners zeugung haben, ale der Raum groß ift, den die Steine einnehmen. Dann hat der fteinige Boden auch deftwegen um fo viel weniger Werth, weil er fich nur fehr feicht pflugen läßt, weil man ben Dunger nicht rein unteradern fann, weil die Ackerwerkzeuge viel Schneller abgenütt werden, weil man behäufte Früchte entweder gar nicht oder nur unvollkommen darauf bauen, und weil man endlich bei der Ernte alles Getreide nur mit der Sichel und nicht

mit der Gense abbringen kann.

Das ein mit Untraut erfüllter Boden einen mindern Werth für den Augenblick habe, als ein gleicher anderer, der frei davon ift unterliegt feinem Zweifel. Wir konnen aber bier keine Rudficht darauf nehmen, wo wir von den ftatigen Berhaltniffen bandeln, die auf das Wachsthum der Pflanzen Ginfluß haben; auch kann das Untraut getilgt werden, ohne daß wir eine besondere Auslage ju machen genothiget find, oder einen Entgang des Bo-

bennupens erleiden.

Bom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens.

- 1. Der objektive Werth des Bobens ist jener, ben er als Objekt, als Werkzeug zur Pflanzenproduktion an und für sich durch seine Mischung in einer gegebenen physischen Lage für Jedermann hat.
- 2. Der subjektive Werth des Bodens ist jener, den berselbe Boden als Subjekt der Kultur durch seine Lage insbesondere erhalt.
- 3. Der objektive Werth des Bodens ift um so großer, je mehr die Mischung desselben den übrigen Ber-haltnissen angemessen ift, je gunstiger die klimatischen Einflusse dem Pflanzenwachsthum überhaupt sind, und je größer die Menge der pflanzennahrenden Substanz in ihm ist. Er wird ferner in demselben Berhaltnisse erzhöht, als die Kosten geringer sind, die seine gewöhnliche Kultur erheischt.
- 4. Der Boden hat in objektiver hinsicht einen so gestingeren Werth, je weniger die klimatischen Verhältnisse bem Gedeihen der vorzüglichsten Getreidearten zusagen; je weniger die Bodenmischung überhaupt den meisten Pflanzen angemessen ist, oder durch die anderweitigen Verhältnisse verschlechtert wird; je seichter die Dammerde und je armer der Boden an pflanzennährenden Substanzen ist. Endlich verliert jeder Boden noch dadurch an Werth, wenn seine gewöhnliche Kultur mit größern als gewöhnlichen Kosten verbunden ist.

Die Rustur des Bodens in den Bergen erfordert größere Auslagen, als die Rustur in den Ebenen; denn alle Arbeiten sind da beschwerlicher und tangsamer, und verschlingen nothwendig einen größeren Theil der Einnahme, als die Rustur der Ebenen.

Burgers Lehrb. b. Landm. I. 200.

5. Der subjektive Werth des Bodens ist um so größer, je näher derselbe dem Mittelpunkt der Birthschaft liegt, je leichter und theurer man die Produkte desselben verkaufen, oder um so viel wohlfeiler man sich Arbeiter oder Dunger-Materialien verschaffen kann.

Der subjektive Werth wird nicht nur allein durch die größeren oder kleineren Rulturskoften bestimmt, die der Acker erfordert, sondern auch noch durch alle Umstände, wodurch die Fruchtbarkeit des Bodens durch wohlseile Düngungsmittel erhöht, die Austurdkoften durch wohlseile Arbeiten verringert, und der Verkauf der Produkte durch die Rabe von Städten, Fabriken, Straßen, Kasnäle erleichtert und erhöht wird. Je näher bei dem Birthschaftsbofe der Acker liegt, je geringer sind die Rosten, welche das hinssifen des Düngers und das Heimspapen der Ernte verursachen, und um so kleiner ist die Zeit, welche die Arbeiter bloß mit Hinzund Hergehen zubringen, und es steigen die Kosten in demselben Berhältnisse, als der Acker von diesem Mittelpunkte entfernt liegt.

Daher kann berselbe Acker in den gewöhnlich zerstreuten Dorfssturen dem Eigenthumer A von einem sehr geringen subjektiven Werthe seyn, weil er ganz abgesondert, und weit von seinem Sause entfernt liegt, mahrend er dem B von einem sehr geroßen subjektiven Werthe mare, weil er nahe bei seiner Bohnung und gerade zwischen zweien seiner Felder liegt, wodurch er ganz arrondirt wurde. Daß der Boden bei gleichen übrigen Berhältniffen in der Nähe einer Residenz, oder in einer volkreichen, mit Manufakturen erfüllsten Provinz mehr werth ift, als weit entfernt von Städten; daß er mehr werth ift, wenn man seine Produkte wohlseil versühren kann, als wenn die Fracht lang und kosstelig ift, u. s. w., bedarf keiner weitern Ausseinandersehung, weil dieß ohnehin Jedermann eins leuchtend ist.

Gine richtige Werthschung des Bodens gehört zu den verzwickeltsten Gegenständen der Agronomie, und erfordert die grund-lichften Kenntniffe von dem Ginflusse des Bodens unter gegebenen Berhaltniffen auf das Wachsthum der Pflanzen, als auch die größte Umsicht, um nichts außer Acht zu laffen, was seinen Werth außer

Diefem noch erhöht oder erniedrigt.

Zweites Hauptstück. Agrifultur.

J. I.

Begriff, Zweck und Eintheilung der Agrikultur.

- 1. Unter Agrifult ur wird jener Theil der Landwirthschaft verstanden, welcher die verschiedene Zubereitung des Bodens lehrt, welche nothwendig ist, wenn die in ihm befindlichen, oder in denselben zu versependen Pflanzen alles da sinden sollen, wovon ihr lebhaftes Wachsthum abhängt.
- 2. Das Wachsthum ber Pflanzen wird in einem gegebenen Boben um so lebhafter vor sich geben, als sie in demselben eine größere Menge von Nahrung antreffen, und Wasser, Wärme und Luft in einem schicklichen Verhältnisse auf sie einwirken.

Siebe hieruber den §. II. ber Einleitung.

- 3. Die Nahrung der Pflanzen besteht größtentheils nus organischen Körpern, die entweder schon an und für sich im Wasser auflöslich und sogleich nahrend sind, oder durch die Faulniß in diesen Zustand versest werden.
- 4. Wir mussen aber außer diesen noch alle sene Stoffe hieher zählen, die wir in der Zusammensegung der organischen Körper antreffen, und die dieser nicht

immer und überall bloß aus ber Berfegung ber organiichen Körper hernimmt.

Sieher gehören: der Schwefel, und die Verbindungen ber Schwefelfaure mit Laugenfalzen, Ralf oder Eifen; die Verbindungen der Salpeterfaure mit Laugenfalzen oder Erden; die Verbindungen der Rochfalzfaure mit Laugenfalzen oder Erden; endlich Ralf und Laugenfalze felbst, in wiefern sie entweder mit den vegetabilischen Sauren oder mit den Bestandtheilen des Humus Verbindungen eingehen, und auf diese Urt von den Pflanzen aufgenommen werden.

Die Beweise, daß diese Körper nicht als Reise den Wachsthum der Pflanzen befördern, was ohnehin kaum bewiesen werden darf, da es aller Analogie und allen Ersahrungen entgegen ist; ferner daß sie uicht bloß dadurch wirken, daß sie den im Boben befindlichen Junius in einen im Wasser auföslichen Justand verses in schnen daß sie zum Theil ganz als nährend, und nur zum Theil als Nahrung vermittelnd angesehen werden mussen, werden wir hater, wenn in der Aufzählung der Düngermaterialien die Rede von ihnen seyn wird, liefern.

5. Die Pflanzen erhalten genügende und jährlich sich mehrende Nahrung, wenn die absterbenden Theile der Pflanze im Boden bleiben, und auf feinerlei Weise weg-geführt werden: geschieht dieß lettere, so muß ihnen der Entgang durch dungende Materien, die man in den Boden führt, ersett werden. Endlich erhalten die Pflanzen auch noch dungende Substanzen durch Ueberschwemmungen.

Der Waldboden, dem man alle abfallenden Blätter sammt den Burzelstäden läßt, ist reich genug, besonders in ebener Lage, wo er nicht abgeschwemmt wird, den mächtigsten holzwuchs zu zengen. Wird ihm aber nicht sowohl das absallende Laub, als auch das im Schatten der Bäume wachsende Moos entzogen, und zur Streu in der Birthschaft verwendet; werden seine Wurzelsstöcke ausgegraben: so fängt der Holzwuchs an zu verkümmern, weil die Bäutle Mangel an Nahrung leiden. Wiesen, die nicht mit trübem Wasser aus Bächen oder Flüssen überschwemmt werden können, werden beim jährlichen Mähen, ohne daß man sie dungt, immer weniger ergiebig: nur solche Wiesen, die alljährlich überschwemmt werden, oder nach Gefallen mit Bach und Fluswasser bewässert werden können, oder solche Ueder, die auf gleiche Art gedüngt werden, wie z. B. die Felder von Nieder 2 deg ppten

durch den Ril beschlammt werden, bedürfen keiner Dungung; alle andern Wiesen, besonders aber Aecker, in denen die Konsumtion des humus noch größer ist, bedürfen in demselben Verhältnisse einer Zufuhr von Dunger, als jener durch die darauf kultivirten Pflanzen aufgezehrt, oder durch die Einwirkungen der Luft, des Lichtes und des Waffers verstüchtiget worden ist.

Wenn man eine Weide oder einen Waldboden aufbricht, und in einen Acker verwandelt; so trägt er so lange reichliche Früchte, als hinlänglicher humus in der Dammerde vorhanden, ift, die Pflanzen zu nähren. Ift dieser endlich erschöpft; so muß ihm entweder neue Nahrung zugeführt werden, wenn man denselben Boden noch ferner als Acker mit Bortheil benüßen will, oder man läßt ihn ruhig liegen, und überläßt es der Natur, im Betaufe einer Reihe von Jahren wieder so viel humus im Boden zwerzeusgen, als hinlänglich ift, um eine neue Getreidernte hervorzubringen.

Um Abhange von Bugein und Bergen, besonbers aber'in der Nabe großer Fluffe, trifft man oft eine febr machtige Schichte des reichsten Bodens aufgeschwemmt, die oft durch ein Paar Menschenalter hindurch immerfort als Ackerland benüßt wird, ohne je gedungt ju merden, und ohne daß es Roth thut fie ju bungen. Manche haben geglaubt , daß man diefe außerordentliche Fruchtbarkeit der Wechselwirkung des Bodens auf die Luft und das Waffer jufchreiben muffe, mober folder Boden die erforderlichen Stoffe beziehe; denn im humus, als einer gerfetbaren und berganglichen Substang, konne fie unmöglich liegen; der muffe in diefem langen Zeitraume durch das oftmalige Pfligen und Früchtetragen aus dem Boden langft verschwunden fenn. 'Indeffen liegt dennoch fo hier wie allenthalben die Urfache der Fruchtbarkeit nur im Sumus, der in einem folden Boden in viel größerer Menge, gu einer mehr als gewöhnlichen Tiefe und mit vielem Thone umhullt, vorhanden ift, der feine Berflüchtigung hindert. Die Schichte der Dammerde von Bulteg; im Baticher Romitate, von der ich oben (Agrono: mie f. V. F. 9) Meldung that, ift 2 Coup machtig. Jener Uder, beffen Erde ich untersuchte, tragt, wie ich bereits melbete, feit 34 Jahren Mais, Beigen, Mengfrucht, Gerfte und Hafer; boch wird er alle dritte Jahre gebracht. Die Fruchtbarkeit folder Meder ift feineswegs unerschöpflich; nach einer Reibe von Sahren, Die nach Berhaltnig der Fruchte, die man dem Boden abnimmt, und nach dem ofteren oder feltneren Pflugen verschieden ift, wird end= lich der auflösliche Theil des Humus fo gering, bag er die auf ihn verwendete Muhe nicht mehr lobnt, und nun muß entweder Die untere, vom Pfluge nicht erreichbare Schichte der Dammerde durch Graben auf die Oberfidche geworfen, und die obere Lage das für hinabgeworfen werden, oder man muß den Acker dungen. Beweise dafür liefern die alten Marfchlander des nördlichen Deutschlandes, die alle mehr oder meniger icon gedangt werden: so werden auch im Batider Komitate nur wenige Gegenden mehr angetroffen, wo man gar nicht dungte, und wo der Stallmift zu Brennmateriale vermendet wird.

Daß manche Meder, die nie gedüngt werden, ohne Marfche

boden zu fenn, doch noch die auf sie verwendete Mühe lohnen, liegt oft in der Lage derselben, vermög welcher sie Rahrung zus geschwemmt erhalten, oder muß in det oft wiederhohlten Brache gesucht werden, die man jedesmal nur dann fturzt, wenn sie sich start begrünt hat, und wodurch sie die Stelle einer grünen Duns gung versieht. Daß solche Aecker nur aus Thons oder Mergels i Boden bestehen konnen, versteht sich wohl von selbst.

- 6. Baffer, Barme und Luft werden von außen gegeben, und es liegt nicht in der Matht des Menschen, sie zu mehren oder zu mindern. Beil aber von der Mischung, und der Lockerheit oder Festigkeit des Bodens das langere oder fürzere Verweilen des Baffers im Boden, und seine schnellere und größere, oder langsamere und geringere Erwärmungsfähigkeit, so wie auch der größere oder geringere Zutritt der Luft abhängt: so liegt hierin die Möglichkeit, durch die Umanderung der physischen Beschaffenheit des Bodens, die auf die Pflanzen einwirkende Menge des Baffers, der Barme und der Luft zu verändern.
- 7. Es gibt baher zweierlei Mittel, Die physische Beichaffenheit des Bodens umzuandern: chemische und
 mechanische.
- 8. Chemische Mittel sind die Bestandtheile des Bodens selbst: Sand, Thon, Kalf und Humus, oder halh zersette organische Substanzen. Sie verändern die Kohasion des Bodens, seine wasserhaltende Kraft und seine Erwärmungsfähigkeit.
- 9. Mechanische Mittel sind die Wendung, Cocerung und verschiedentliche Bildung der Oberstäche des Bodens, wodurch der dem Bachsthum der Pflanzen nachtheilige Zasammenhang der Bestandtheile desselben aufgehoben, und das Absließen und Verdünsten des Waffers, sein schnelleres oder langsameres Erwärmen befördert get verhindert wird.

- 10. Die Pflanzen sind verschiedener Natur; die einen fordern mehrere Feuchtigkeit, die anderen können Trockenheit vertragen; die einen fordern mehr, die anderen weniger Barme; die einen sordern vielen und leicht auslöslichen Humus, die andern gedeihen auch in einem minder reichen Boden; die einen kommen nur im Sand-, die andern nur
 im Thon-, und wieder andere nur im Kalkboden fort. Bollen wir daher bestimmte Pflanzen in einem bestimmten Boden kultiviren: so muß die chemische Mischung und die physische Beschaffenheit des Bodens der Natur der Pflanzen
 gleich angemessen sen.
- 11. Nicht immer entspricht die Mischung unter den gegebenen Berhältnissen der Natur der vorzüglicheren landwirthschaftlichen Gewächse, die wir von unserem Boden zu erhalten wünschen, und wir suchen diesen Fehler dadurch zu verbessern, daß wir ihm jene Bestandtheile beimengen, die ihm mangeln.
- 12. Häufiger aber ist die Mischung des Bodens in Rucksicht der erdigen Theile den Pflanzen angemessen, und es mangelt diesen zum lebhaften Wachsthum nur eine angemessene Menge von Nahrung, oder ein Mittel, die im Boden besindliche Menge von altem Humus in eine schnelzlere Aussösung zu bringen.
- 13. Oft ift der Boden mit unnugen Pflanzen, mit Steinen, Baffer u. f. w. erfüllt, die erst weggeschafft werben muffen, wenn die von uns zu fultivirenden Gewächse einen gehörigen Standort finden sollen.
- 14. Endlich wird der Boden bloß deswegen zur Kultur der Ackerpflanzen sehlerhaft, weil seine Theile zu fest auf einander liegen, und seine physische Beschaffenheit wird durch die Wendung und Lockerung so sehr verändert, daß

er ohne alle underen Mittel jum trefflichften Standorte für biefe Pflangen gestaltet wird.

- 15. Nach den Mitteln, deren fich der Candwirth gur Berbefferung feiner Felder bebient, zerfallt daber die Agrifultur in die che mifche und mechanische.
- 16. Die che mifche Agrifultur lehrt, wie der Boben mit pflanzennahrenden Substanzen bereichert, und wie seine, für die gegebenen Berhaltnisse fehlerhafte Mischung verbessert wird.
- 17. Die mechanische Agrifultur zeigt, wie durch verschiedene Arbeiten der Boden gewendet, gelockert, gereiniget und in einen urbaren Zustand versetzt wird.
- 18. Die erstere hat zwei Untertheilungen: bie Lehre, ber Düngung und die Lehre ber Berbefferung bes Bodens durch chemische Mittel.
- 19. Die lettere gerfallt ebenfalls in zwei Untertheilungen: in die Beaderung und die Beurbarung.

G. II.

I. Chemische Agrifultur.

A. Bon der Dungung.

- 1. Unter Dunger versteht man im Allgemeinen jeben Körper, der zur Ernährung der Pflanzen unmittelbar beiträgt,
- 2. Die Pflanzen werden pur dadurch ernährt, daß sie die nährende Substanz in flussiger oder dampfförmiger Form aus der Erde oder der Utmosphäre mittelst der Burzeln oder Blätter ansaugen. Der nährende Körper muß daher im Waser auslöslich senn, und wenn es eine für sich im Wafer unauslösliche Substanz ist, so muß diese erst durch die

Einwirfung einer anderen Substanz gerset und in einer neuen Mischungsform im Baffer auflöslich geworden fenn, ebe sie als Nahrung aber als Dunger zu betrachten ift.

- 3. Die todte organische Materie enthält alle die Bestandtheile, aus denen die lebende derselben Art zusammengeset ist. Sie ist daher die vorzüglichste Nahrung der Thiere und Pflanzen.
- 4. Die organischen Substanzen enthalten nicht alle dieselben Urstoffe, und ihr Mischungsverhaltniß ist sehr verschieden.
- 5. Jene organischen Substanzen zerseten sich am schnellsten, die aus der größten Menge von Urstoffen zufammengesett sind, und geben eine vollkommen befriedigende und reichliche Nahrung, weil alle Bestandtheile der
 Materie vorhanden sind, aus denen der lebende Körper sich
 ergänzt und neu gestaltet.
- 6. Organische Substanzen, die nur aus 3 bis 4 Urftoffen zusammengesett find, zerseben sich nur schwer, besonders wenn ihr Zusammenhang febr fest ift.

Hieraus erklart sich die große Rahrungsfähigkeit des Fleissches und der thierischen Substanzen überhaupt für Thiere und Pflanzen; denn sie sind zusammengesett aus Wasserstoff, Kohlensstoff, Sauerstoff, Sticktoff, Schwefel, Phosphor, Kalk und Kali 2 und die geringere Nahrungsfähigkeit des Holzes, das nur aus Wassers, Kohlens und Sauerskoff, aus kalichen Körpern und Ersben zusammengesett, und überdieß noch von sehr fester Kohäsion ist.

7. Da wir aber auch Schwefel, Phosphor, Kalf, langensalze und manche andere Salze bei der Analyse der organischen Substanzen antressen: so mussen wir mit allem Rechte im voraus schließen, daß auch diese Körper, da sie wesentliche Bestandtheile der organischen Substanz sind, als unmittelbar nährend angesehen werden mussen.

- 8. Durch die Erfahrung wird biefe Vermuthung beflatiget, denn alle biefe Korper befordern das Bachsthum der Pflanzen.
- 9. Ihre Wirfung als Dunger muß aber viel geringer fenn, wie jene der organischen Substanzen, ba sie nur einen oder zwei Stoffe in sich enthalten, die in die Pflanzen eingeben.

Sie ift auch defimegen geringer, weil diese Stoffe nur in kleinerem Dage in den Pfiangen erforderlich find.

- 10. Die organischen Korper werden in zwei hauptklaffen abgetheilt, in Thiere und Pflanzen.
- 11. Die Thiere sind im Verhältnisse gegen die Pflangen nur sparsam über die Erde verbreitet, auch werden sie größtentheils nach ihrem Tode von anderen Thieren aufgezehrt, und nur ein geringer Theil derselben kommt den Pflanzen als Nahrung unmittelbar zu gute.
- 12. Die Pflanzen bedecken die Oberfläche der Erde, und gewähren nicht sowohl dem größten Theile der Thiere die erforderliche Nahrung, als auch sich felbst, indem das folgende Geschlecht die Ueberreste des erstern aufnimmt.
- 13. Die pflanzennährende Materie, die man im humus des Bodens antrifft, oder die man den Aeckern zuführt, besteht daher größtentheils nur aus vegetabilischen, und nur aus einem kleinen Antheile animalischer Stoffe.
- 14. Welche Mittel uns zu Gebote stehen, die Masse der pflanzennahrenden Materie im Boden zu vermehren, und welchen Werth diese verschiedenen Substanzen gegenseitig für die Ernährung der Pflanzen haben; dann welche Versänderung die todte organische Materie zuvor erleiden musse, ehe sie als Nahrung für die Pflanzen betrachtet werden fann, sind die wichtigsten Untersuchungen nicht sowohl dies

fes Abschnittes, als ber Landwirthschaft überhaupt: benn da das Erträgniß der Felder bei übrigens gleichen Umständen immer nur in dem Berhältnisse größer ist, als dieselben reicher an natürlichem Humus, oder stärker gedüngt worden sind; so erhellet hieraus, daß jene Lehre, welche die düngenden Substanzen nach ihrem verschiedentlichen Werthe kennen lehrt, und uns mit ihrer zweckgemäßesten Behandlung und Verwendung befannt macht, den allergrößten Einfluß auf den Vortheil der Wirthschaft haben musse, und die angestrengteste Ausmerksamkeit des Landwirthes verdiene. Wir werden demnach die Lehre der Düngung in folgenden Absägen vortragen.

- a. Bon ben Düngermaterialien.
- d. Bon der Zubereitung der düngenden Substanzen, ehe man sie dem Boden einver-Leibt.
- c. Bon ber vortheilhaftesten Art' threr Verwendung.
- d. Von ihrem verhältnismäßigen Werthe, und der verschiedenen Menge, die erforderlich ist, um von ihnen bestimmte Wirfungen zu erhalten.

A. Bon den Dünger = Materialien.

- 1. Die düngenden Körper werden eingetheilt in organische und mineralische.
- 2. Alles, was organischer Abkunft und im Baffer auflöslich ist, oder es in Berührung mit demselben und der Luft allmählich wird, muß als Düngermaterial betrachtet werden.

Die von organischen Körpern herrührenden Substanzen durfen nur in sofern als Dungermaterialien betrachtet werden, als sie noch aus einem Gemische mehrerer Elemente bestehen, oder in einem solchen quantitativen Berhaltnisse sich befinden, daß ihre Bersekung im Boben nicht gar zu unmerklich ift. Holz Rohlen und reine Steinkohlen durfen daher, obgleich sie organischer Abkunft sind, nicht hieber gezählt werden, weil die ersteren sast bloß aus Rohlenstoff bestehen, die andern aber eine Berbindung des Rahlens, Wasser zund Sticksoffes sind, die nur sehr langsam durch Luft und Wasser zerfest wird. Strenge genommen müssen aber auch diese Rohlenarten als Düngermaterialien gelten, weil sie eis ner endlichen Zersehung und Verslüchtigung dennoch fähig sind. Da diese aber so langsam, und nur im Berlause einer sahr langen Zeit ersolgt: so können die Pfanzen von ihnen keine genügende Rahrung sit aneignen, und wir schließen sie daher mehr in praktisscher als wissenschaftlicher hinsicht aus der Zahl der düngenden Substanzen.

3. Von den mineralischen Substanzen muffen alle jene hieher gezählt werden, die als zusammengesette Körper die Bestandtheile der organischen Materie enthalten, und mit den Bestandtheilen des Bodens unter der Mitwirfung von Wasser, Wärme und Luft Verbindungen einzugehen fähig sind, oder auch wohl in Wasser aufgelöst, geradezu in die Pslanzen aufgenommen werden. Solche Substanzen sind nach unsern gegenwärtigen Kenntnissen: der Kalk, die Laugensalze, der Schwefel, die Verbindungen der Schwefelsäure mit Erden, Laugensalzen und Eisen; und die Verbindungen der Erden und Laugensalze mit Salpeter und Kochsalzsäure.

J. III.

Organische Düngermaterialien.

A. Thierische Korper und Musmurfe.

1. Jeder an im a lifch e oder veget a bilifch e Körper, oder nähere Bestandtheil desselben, ist im Stande, den Pflanzen zur Nahrung zu dienen, und muß als Düngermaterial betrachtet werden. Indessen können in der Praxisder Landwirthschaft nur jene thierischen oder Pflanzenkörper zu den Düngermaterialien gezählt werden, die keiner anderen besseren Berwendung fähig sind.

Obgleich die Rorper unferer Sausthiere die Fraftigfte Rahrung für die Pflanzen fenn murden : fo kann doch hievon entweder gar kein, oder ein sehr beschränkter Gehrauch gemacht werden; denn gesunde Thiere zu tödten, um sie zu verscharren, wäre zu kostspielig, und durch Krankheiten zu Grunde gegangene, die von den Menschen nicht verspeiset werden, kommen zu selten vor, als daß es sich versohnte, hierauf Rücksicht zu nehmen, abgesehen von den hindernissen, die bieser Berwendung das Borurtheil und die Beschwerlichkeit, sie mit der Erde in Mengung zu bringen, entgegen sehn; denn, sie verscharren, heißt nicht immer, sie auf eine solche Art dem Boden einverleiben, daß die Pflanzen Bortheil davon haben. — In den Usern des Weeres, in den Mündungen großer Flüsse werden manchmal Fische in so großer Anzahl mit Leichtigkeit gefangen oder aufgelesen, daß man sie nicht besser zu verwenden weiß, als sie unterzuackern.

2 Alle thierischen Substanzen haben für den Menschen einen so großen Werth, daß er sie sorgfältig zu Rathe halt, und auf jede andere Weise hoher benugt, als zu Dünger.

Die haare, haute, das Fleisch, Fett, die horner, Klauen, Gedarme, Knochen; kurz alle Theile der Thiere werden bis auf unbedeutende Ubfalle benutt.

- 3. Nur allein die thierischen Auswurfe haben keinen andern Werth, außer dem, zu Dünger verwendet zu werzben; und da sie zugleich in sehr großer Menge zu haben sind: so eignen sie sich dadurch zum vorzüglichsten Dungermateriale.
- 4. Die Auswurfe der Thiere find ein Gemenge, das aus den Ueberbleibseln der genoffenen Nahrung und Getrante, und den zur Auflösung derselben beigemischten thierischen Saften besteht.

Um die durch das Kauen im Munde verkleinerten Speisen im Magen und dem ersten Darme vollends aufzulösen, daß die einsaugenden Gefäße des Gekröses, dieser große Wurzelstod der Thiere, der sich in die Gedärme mündet, ohne daß wir seine Mündungen, so wesnig wie sene der Pflanzenwurzeln, nachzuzeigen im Stande sind, sie ausnehmenklönnen, wird denselben im Magen der Magenfast, im ersten Darme der Sast der Pankreaddrüse, und die Galle beigenmischt, welche, besonders der erstere, eine ausnehmend starke auflösende Krast auf die, der Natur des Thieres angemessennen Sweisen ausübet. Der Trutsahn löst ganze Kusse im Magen auf; der Dund und Wolf Beine, u. s. w. Das, was aus dem Speisebrei von den thierischen Wurzeln nicht angesaugt worden, wird ausgeworsen, und besteht aus den unaussosiehen oder auch wohl

ausgelösten, aber im Ueberstuffe gewommenen Rahrungstheilen, mit den thierischen Austösungsfäften gemischt. Der Antheil von thierisschen Stoffen in den Auswürsen der pflanzenfressenden Thiere ist immer sehr gering, wie und die chemische Zerlegung dieser Subtansen, ja selbst das bloße Ansehen derselben überzeugt. Bei stelsschen Thieren sind die Extremente gang thierisch. Bei jenen, die, wie der Mensch, Fleisch und Pflanzen essen, sind die Auswürse in demselben Berhältnisse thierischer, als sie mehr Fleisch zu sich genommen haben. Immer geht dieser Speisebrei schon in den Gedärmen in die ersten Grade der saulen Gährung übet, denn er sindet alle Bedingungen hiezu in dem Körper. Die Fäulniß wird um so mehr fortschreiten, je mehr die Nahrung thierisch war, und je dünner die Extremente sind.

5. Die thierischen Auswurfe ber pflanzenfressenden Thiere find unter sich nach der Natur der Thiere, und bann bei denselben Thieren nach der Natur der genommenen Nahrung verschieden.

Sie sind fester ober fluffiger, je nachdem die Thiere viel oder wenig Baffer oder mafferige Rahrung ju fich nehmen, und mehr oder weniger verdunften. Go befteht der Auswurf des Schafe und Ziegengefchlechtes aus trodenen Rugelchen, und ber Muswurf Des auf ber gleichen Beide fich ernahrenden hornviehes ift aufge-loft und breiartig, mahricheinlich begwegen, meil bas Schaf nur menig trinkt, und viel verdunftet, mabrend das hornvieh viel trinkt, und weniger verdunftet. Es bleibt demnach im letteren Falle mehr Baffer den feften Erfrementen beigemengt, als im erfteren. Daß aber der auf das trodene Gewicht reduzirte Unswurf der einen Thiere bei gleichem Futter mehr oder weniger thierische Materie in fich enthalte gegen andere Thiere, wie Ginige meinen, ift einer vernünftigen Unficht der Sache entgegen, und die größere Birt. famteit der einen gegen die anderen, ale Dunger, lagt fich viel richtiger dadurch erklaren, daß die genoffene Nahrung bei den einen Thieren mehr germalmt, bei den andern nur grob gerftuct, und daber nicht fo gefdwind im Boden auffoslich wird.

Die Auswurfe derfelben Thierart muffen aber chemifc verfchieden fenn, und als Dungermateriale einen abweichenden Werth
haben, je nachdem diefelben Thiere verschiedentlich ernahrt werden-

Rährend sind zwar alle näheren Bestandtheile der organisschen Körper, nur sind sie es nicht im gleichen Grade. Thierische Substanzen enthalten alle zur Bildung eines neuen Körpers ersorderlichen Bestandtheile in sich; und da sie bis auf die Anochen und
hörner nur einen sehr geringen Jusaumenhang haben: so werden
fie in den Körpern jener Thiere, denen diese Nahrung von der Natis angewiesen ist, sehr leicht verdauet, und eine verhältnismäßig
geringe Quantität hievon nährt sie hinlängsich, weil sie fast ganz
ausgesaugt werden kann, während dieselben Thiere ein viel größes
res Bolumen an Pflanzennahrung zu sich nehmen mussen, um die

gleiche Sattigung und Rraft zu erlangen, wie wir bei der Ernagrung der arbeitenden Menschen mit Fleisch und Fett gegen Mehl und Jugemuse erfahren, und wie wir bei der Ernahrung der Pflanzen mit Kloatendunger gegen abgefaulte Sagfpane oder Garberlohe bemerken.

Nach den thierischen Substanzen sind die Körner der Pstanzen am meisten nährend. Sie enthalten fast alle dieselben Bestandtheile, wie die thierischen Substanzen, nur in einem anderen quantitativen Verhältnisse, indem nämlich jene Stosse, welche allen thierischen Körpern eigen sind: Sticksoff, Phosphor, Schwesel, in einem viel kleineren Verhältnisse gegen den Kohlens, Wassers und Sauerstoss vorhanden sind, wie in den thierischen Substanzen. Da ihr Besüge immer ziemlich sest ist, werden flein dem Magen und den Gedärmen, wenn man sie nicht worher durch Kunst zerkleinert oder aufweicht, nicht immer völlig ausgeköst, und man braucht ein größeres Gewicht hievon, um sich zu ernähren, wie von thierischen Substanzen.

Die BMtter, Stangel, Fruchtgehäuse und Wurzeln der Pffanzen sind immer aus einer kleineren Anzahl von Urstoffen zussammengesebt, und um so minder nährend, je weniger sie zusammengesebt sind, und je fester ihr Zusammenhang ift. Wenn die Thiere hievon gehörig sollen ernährt werden; so mussen sie in der leicht werden; als sie weniger leicht ausschlich sind, und außer dem Wasser, Sauer und Roseleicht meniger von den übrigen Stossen in sich enthalten.

Da die Ernährung der Pflanzen von denfelben Bedingungen, wie die Ernährung der Thiere abhangt, so wird es einleuchtend, baß die thierischen Auswurfe sich um so nahrender fur die Pflangen erweifen werden, je mehr sie thierische Bestandtheile in sich has ben, und daß man mit einer verhaltnifmäßig kleinen Menge derfelben febr auffallende Wirkungen bervorbringen wird, fo wie, daß die Auswurfe jener Thiere, die reichlich mit Rornern gefuttert merden, als Dunger ungleich mirkfamer fenn muffen, als wenn diefels ben Thiere nur mit Pflangenblattern oder durren Stangeln ernahrt worden find. Beweis hiefur ift die ungemeine Birkfamteit der menschlichen Auswurfe , und die Vergleichung der pflanzennahrenden Gigenschaft der Auswurfe der Frachtpferde, Die fast gang mit Rornern , gegen jene , Die blog mit ichlechtem Deu und Strohe et-nahrt werden. Die ersteren bampfen einen ftart ammoniatalifchen Geruch aus, die zweiten riechen taum; die erfteren geben im haus fen, oder auf der Diftftatte fonell in Faulnig uber, und ermarmen fich febr beftig; Die zweiten thun dieß in einem gar viel minberen Grade, und wenn die ersteren auf den Uder gebracht werden, fo außern fie eine auffallend große Wirtung, die nur von den menfchs licen Auswürfen übertroffen wird.

6. Die Auswurfe des Hornviehes machen in den meisten Wirthschaften den größten Bestandtheil des Dungers aus; der Menge nach folgen hierauf die Auswurfe ber Schafe, ber Pferde, ber Schweine, ber Menschen und endlich jene des Geslügels.

a. Quewürfe des hornviehes.

1. Die Auswurfe bes Hornviehes find immer breisartig, mit vielem Waffer erfüllt, und defwegen vor allen geschickt, mit einer großen Menge von Streu sich zu mischen, wodurch ihre eigene Zersehung aufgehalten, jene der Streu aber befördert wird.

Nach der Anglyse der Erkremente des hornviehes von den herren Thaer und Einhof (hermbst. Archiv II. heft) sind dieselben spezifisch schwerer wie Basser; = 104,5, und bestehen aus 71% Basser, und 281% fester Substanz. 3840 Gran frischer Erkremente waren zusammengesett aus

2. Die Auswurfe des Hornviehes, sowohl die festen als fluffigen, dunften felbst bei den Mastthieren keinen ammoniakalischen Geruch aus, und gehen für sich allein, den Bedingungen der Gahrung überlassen, nicht fehr rasch in Kaulniß über, weswegen nur eine geringe Erwarmung hiebei bemerkt wird.

Diese größere Menge von Wasser, die in diesen Auswurfen enthalten ift, ist die Ursache, daß die durch die anfangende Gährung entstehende hise größtentheils dadurch unmerklich wird, weil sie zur Verdunftung des Wassers verwendet wird.

3. Wenn das Hornvieh im Winter größtentheils mit Stroh genahrt wird; so ift sein Dunger auch von ungleich geringerem Werthe, als wenn dieselben Thiere mit Heu, oder gar mit Körnern gefüttert werden. Die Auswürfe der mit Getreide gefütterten Mastochsen sind mehrzusammenhaltend, und am Acker von der größten Birk-samkeit.

- 4. Der Hornviehdunger erzeigt sich am Uder minder wirksam, wie jeder andere Dunger, der im Sommer von den Schweinen gewonnene ausgenommen; weil die Auswürfe dieser Thiere fast immer mit Streu überladen sind, während im Pferdemist weniger hievon, und im Schafmiste häufig gar keine Streu enthalten ist.
- 5. Daß sich der Hornviehdunger durch langere Jahre wirksam erweift, wie der Pferd und Schafdunger, muß einzig nur den beigemengten, minder leicht auflöslichen und zersehbaren vegetabilischen Substanzen zugeschrieben werden; die erst allgemach verfaulen, und im zweiten und dritten Jahre den Pflanzen Nahrung geben, während das Thierische im Dunger fast immer im ersten Jahre verzehrt wird.

b. Auswurfe der Schafe.

- i. Die Auswurfe der Schafe und der Ziegen bestehen aus runden, kleinen; ziemlich trockenen Augeln; und sehr wenigem Urin.
- 2. Der Schafmist geht in keine mit großer Erwarmung verbundene Gabrung über, denn es fehlen ihm sowoht die Pflanzentheile, die unter den Bedingungen der Gabrung sich erwarmen, als auch die nothige Feuchtigkeit und Lockerheit.

Gewöhnlich wird der Schafdunger unmittelbar aus den Stalllen auf die Aeder geführt, was in jenen Fällen, wo nur sehr wes nig eingestreuet wird, wohl auch das Zweckmäßigste ist. In Stalle kann aber kein Dunger sich erwärmen, well ihm die Bedingungen mangeln, die zur raschen Jaulniß ersoverlich sind, bet welcher nur allein eine starte Erwärmung der saulenden Masse wahrnehmbar wird. Bringt man aber den Schafmist aus den Ställen früher auf hausen, so wird sich da die Masse allerdings erwärmen, aber geringer noch wie die des hornviehdungers.

3. Die Auswurfe dieser Thiere laffen sich nur fehr schwer und unvolltommen mit Streu mischen, und weik hausig gar feine, in jedem Falle aber nur eine geringe Burgers Lebeb. b. Landw. 1. 200.

Menge von beigemengten groberen Pflanzentheilen fich im Schafmifte vorfindet, und derfelbe bloß aus den fein zertheilten Ueberresten der genoffenen Pflanzen mit den zur Auflösung derselben bestimmten thierischen Gaften bestehet; so zeigt er am Acker eine fehr große Wirksamkeit, und wird daher mit Recht von allen in der Wirthschaft selbst hervorzgebrachten Dungergattungen als der vorzüglichste betrachtet.

4. Die Wirkung bes Schafmistes als Pflanzennahrung ist groß, aber fehr vorübergehend; benn die thierischen, und der größte Theil der vegetabilischen Bestandtheile desselben ist in einem auslöslichen Zustande, und kann von den Pflanzenwurzeln sogleich angesaugt werden, und der geringe Rest zersetzt sich entweder noch im Verlaufe desselben Jahres, oder ist so geringe, daß er einer zweiten Saat kaum mehr hinlangliche Kraft zu geben vermözgend ist.

Wenn man vom gewöhnlichen Stalldünger, der aus den Abfällen des Hornviehes mit vieler Etreu zusammengesett ift, bes merkt, daß 30 Fuder, jedes zu 1200 Pfund einem Joce Acker wiele Kraft geben, daß er dei günstigen übrigen Berhältniffen 24 Meten Weißen hervordringt: so werden dieselbe Wirkung 10 Juder Schasmisk à 1200 Pf., oder der dritte Theil der ersteren Wenge leisten: allein es sind bei näherer Untersuchung in diesen 10 Judern eben so viel, vielleicht noch mehr thierische Erkremente, auf ihr trockenes Gewicht reduzirt, vorhanden, als in den erstern 30 Judern; wenn wir nämlich vom ausgeführten Stallmiske die beigemengten noch unaussöslichen Wegetabilien und das Wasser abschlagen. Es ist daher ganz überstässiss, ja aller Analogie entgegen, anzunehmen, daß im Schasmiste mehr pstanzennährende Materie vorhanden sey, wie im Dünger des Hornviehes, oder der Pferde. Wenn wir nur auf das trockene Gewicht der Abfälle allein Rückssicht nehmen; so zeigt sich zwischen denselben kein anderer Unterzborgehet.

- c. Bon den Auswürfen des Pferdegeschleche tes: Pferde, Efel und Maulthiere.
- 1. Die Auswürfe des Pferdegeschlechtes: Pferde, Esel und Maulthiere, bestehen ebenfalls



aus Rugeln, die aber einen minder festen Zusammenhang haben, wie jene der Schafe, mehr Feuchtigkeit in sich ent-halten, und specifisch leichter sind. Der harn dieser Thiere unterscheidet sich aber von jenem der übrigen Thiere sowohl durch seine trübe, rothliche Farbe, als seinen eigenkhumslichen Geruch.

Der Sarn der Chiere enthalt von 0,03 bis 0,06 fester Substangen, Die nach Berschiedenheit der Thiere aus mancherlet Salzen nebst Sarnstoff jusammengesett find.

der Kuhharn	enthält (nach	Bro	ın d e	e) '	
Salffaures Ra		nmo	nium į	• ,	• .	0,015
Schmefelfaures	Rali	•	•	• .	•	0,006
Rohlensaures	<u></u> -	•	•	•	÷	0,004
Parnftoff .	. •	• '	•	• .		0,004
Phosphorsaure	Ralterbe		•	•	٠.	0,003
				•		0,032

Der Pferbeharn besteht (nach Fourcrop und Bauguelin) aus:

Benjoefauren	n Natrum	. •.	•	•, `	. 0,034
Rohlenfauren		• .	•	•	0,009
Calgfaurem !	Rali -		÷	•	0,000
Harnftoff			•	• •	. 0,007
Kohlensaurer	Ralkerde	•	•	•	. 0,011
•			•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0,000

Nebst diefen war noch eine unbestummte Menge von Schleim vorbanden.

Es icheint, daß der eigenthumliche Geruch bes Pferdeharns dem bengoefauren Natrum jugeschrieben werden muffe, welches bem Ruhharne, so wie jenem des Menschen völlig mangelt.

2. Die Auswurfe der Pferde laffen sich ihres mehreren Zusammenhanges wegen nicht so leicht mit Streu mischen, wie die Auswurfe des Hornviehes.

In einer gegebenen Menge Stallmift von Pferden ift daber immer eine ungleich größere Quantitat von thierifchen festen und fluffigen Auswurfen enthalten, wie in einer gleichen Menge Stalls mift vom hornvieb.

3. Wird der Pferdemist, d.h. ein Gemenge von Auswürfen der Pferde, mit einer mäßigen Menge von Streu den Bedingungen der Gahrung ausgesetzt; so geht diefe sehrrasch und mit der Entwicklung sehr nieler Wärme vor sich. Warum sich der Pferdemist mehr, wie der des hornviehes und der Schafe erhibt, rührt von seiner Loderheit, seiner anpassenden Feuchtigkeit und der angemessenn Menge von Stroh ber, die ihm beigemengt ist, und die sich eigentlich am meisten erwarmt, während sie sich berieht. Legt man die Auswürfe der Pferde zus gangleich geringer; und wenn der beste frische Pferdemist start zussammengebrückt wird: so erhibt sich Wasse nicht, und geht nur gar langsam in Fäulnis über.

4. Der Pferdemift erzengt fich jur Ernahrung ber Pflanzen fehr wirtfam.

Streulofer Schafmist ist der wirksamste von allen; diesem folgt der Pserdemist, weil in demselben nur wenig Streu enthalten ift, und der größte Bestandtheil in thierischen Auswürsen besteht. Da diese Auswürse selbst loser zusammenhangen, und etwas mehr Feuchtigkeit haben, wie jene der Schafe, so gehen die darin enthaltenen Ueberreste der Begetabilien sehr schleunig in Faulnist über, und liesen viele und kraftige Nahrung.

5. Der Pferdemist ift um fo wirffamer beim Acerbaue, je mehr er von Pferden herrührt, die start mit Körnern genahrt werden.

Der Pferdemist aus den Stallen der Wirthehauser, wo die schweren Frachtpferde fast ausschließlich mit Kornern genahrt werden, ist der kräftigste von allen; diefem folgt der Dunger von den Rutsch und Reitpferden. Wirthschaftspferde erhalten nicht überall und allemahl Korner, und werden mehr mit Klee, Den und Wurzelwerk genahrt.

6. Die Birksamkeit des Pferdedungers ift langer anhaltend, wie jene des Schafmistes, aber fürzer dauernd, wie die des hornviehdungers.

Der Unterschied beruhet , , wie wir bereits erklart haben, auf ber Quantitat und Qualitat ber' beigemengten Strey.

- d. Bon ben Auswurfen ber Ochweine.
- 1. Die Auswurfe der Schweine find, wie beim Sornviebe, aufgeloft und breiartig, und mit vielem und febr mafferigem harne gemengt.

Das Somein ift ein Sumpfibier, und nimmt als ein fol-

hes nur mafferige, ober mit vielem Wasser gemischte Nahrung zu sich. In den Ställen wird es ebenfalls nur mit wasseriger Nahrung gefüttert: im Sommer mit grünen Blattern von Klee, Krant, Nüben u. f. w., mit Spülich von Branntweinbrennereien, Brauereien, oder ber Küche: im Winter entweder blog mit Spülich, oder verdünnten Abkochungen von hinterkorn, mit Wurzeln u. f. w.

a. Der Schweinmist aus den Ställen gersetzt sich nur fehr langfam, und außert baber geringere Wirkungen am Uder, wir die vorhergehenden Dungerarten.

Barum der Schweinmist ein kalter, träger Dunger genannt werde, oder mit andern Worten, den Wachsthum der Pstanzen nicht sehr auffallend befördere, liegt theils in der Wässerigkeit des Rothes; im vielen, und substanzleeren harne; in der übergroßen Menge von Streu, welche diese Thiere in den Ställen nöthig haben, und in der gehaltlosen Nahrung, welche sie bis zur Zeit der Raftung erhalten.

- 3. Bur Beit ber Mastung ist ber Koth ber Schweine bicker, und da er um diese Beit bloß aus den Ueberresten von gehaltvoller Nahrung besteht; so muß er auch um vieles wirksamer zur Ernahrung der Pflauzen sich erweisen.
 - e. Bon ben Muswurfen ber Menfchen.
- 1. Die menschlichen Erfremente find für ben Betrieb unsers Acerbanes im Allgemeinen von geringer Bedeutung, weif die Menge dessen, was in jedem Haus-halte gesammelt wird, zu unerheblich und kleinfügig ist, als daß sie verdiente beim Acerbau in Anschlag gebracht zu werden.

Die menschlichen Erkremente fangen in jedem Lande erft dann an, besonders gewürdiget zu werden, wenn durch die übermäßige Bevölkerung sich der Ackerbau mehr in Gartenkultur verwandelt, und die Anzahl der Thiere in einem geringeren Verhältniß vorshanden ist, wie z. B. in den Niederlanden und in Italien. Der Mensch verdünstet, nach den Bevbachtungen des Ganctorius, mehr als den dritten Theil dessen, was er an Speise und Trank zu sich nimmt. Nach diesem Bevbachter entsleerte ein Mensch, der 6 Pfund Speise und Getranke zu sich

nahm, in 24 Stunden nur 10 loth fefte, und 3 Pfund füffige Erkremente, mas zusammen in 365 Tagen 1219 Pfund beträgt. Der menschliche harn enthält aber nach Bergelius;

Sarnstoff
Calssaures Ummonium, freie Milchsaure,
milchaures Ummonium, und thierische
Cubstanz
Blasensteinsaure

0,017 0,001 0,048

3 Pfund tirin enthalten alfo 0,144 Pfund fefte Substang; und da im Rothe auch noch 0,733 Wasser, und nur 0,267 feste Cubftang enthalten find : von 10 loth nur 21/5 loth übrig blieben = 0,067 Pfund; fo geben diefe mit den erfteren nur 0,211 Pfund bes Tags, und im Berlaufe des Jahres = 77 Pfund feste mafe serlose düngende Substanz; wohei;aber porausgesett ist, daß nichts verloren ginge. Da dieß aber nicht möglich ift, und man jum allermindeften 1/3 dieser Maffe als Berluft in Anschlag bringen muß; so bleiben nur mehr 51,4 Pfund übrig. Wollte man diese außerft Eraftige Substang mit vielem Baffer verdunnt über die machienden Pflangen ausgießen, wie dieg in Tostana gefdieht, oder fie, mit Mergel gemischt, über die Pflanzen ausstreuen, wie in China, oder fie im trockenen und gepulverten Buftande anmenden, wie in den Garten von Paris geschiebt, fo murde man mehr damit ausrichten ; fo aber, wie wir diese Gubftang in Un= wendung bringen, wenn es ja irgendmo geschieht : beschrankt fic ihre Birkfamkeit auf einen: ju kleinen Raum, und wenn fie auch alle Aufmerksamkeit von Seite des Landwirthes verdient, und in jedem Saushafte forgfältig gesammelt werden soll: so wird sie für den Ackerbau doch nur erst bann wichtig, wenn man in der Lage ift, sich dieselbe aus Städten in größerer Menge zu verschaffen.

2. Bon allen thierischen Auswurfen find fie fur bie Ernahrung der Pflanzen die wirksamften.

Es leben die Menschen größtentheils von Körnern und Fleisch ; ihre Auswurse muffen daher am meisten animalisch und in einem folden Zuffande von Aussöslichkeit senn, daß sie sogleich fast ganz zu Nahrung verwendet zu werden fähig sind. Man kann diesen Dunger deswegen nur für solche Pflanzen mit dem größten Vorstheile verwenden, die dicke Stängel, oder niedere breite Blärter treiben. Alles Salmgetreide wächst davon zu hoch und zu murbe auf, und lagert sich sicher allemal vor dem Einkörnen.

3. Die Wirksamkeit Dieses Dungers ift eben fo schnell vorübergebend, wie fie groß ift.

Die Wirksamkeit eines jeden Dungermaterials ist um fo größer, je auflöslicher diefelbe an und für sich im Wasser ift, oder je schneller sie durch die faule Gabrung, oder die Orydation in die sen Justand gelangt. So wie aber die organische Materie im Boden sich in einem aussölichen Zustande befindet, wird sie auch von den Pslanzen angesaugt, und nehstbei verstücktiget, indem durch den Anhaltenden Gabrungsprozeß sich die organische Materie beständig bestrebt, ihren Zusammenhang auszulösen, und in luftsörmige Körper überzugehen. Die menschlichen Erkremente, als die aussölichssten von allen, mussen daher in einer gegebenen Zeit den Wackethum der Pslanzen am meisten begünstigen, aber auch am schnellsten aus dem Boden verschwinden, weil ihre gänzliche Jersehung am leichtesten ersolgt. — Run wenn diese Substanz in größerer Masse dem Boden durch das Unterpsügen einverleibt, und nicht bloß in stüssiger oder gepülverter Form über die wachsenden Pslanzen auf die Oberstäche desselchen gebreitet worden wäre, würde ihre Bersehung zwei, vielleicht drei Jahre ersordern, weil ein Theil davon vergraben bliebe; die wässerige Aussölung derselben, oder ihr geringer Antheil in anderen düngenden mit ihr gemischten Substanzen vergehrt.

Die Mengung des Urins mit dem Gipfe', die in Paris unter dem Namen: Urate, jum Ueberdungen der wachsenden Pflanzen in Anwendung gebracht wurde, und jest auch in Wien bezreitet wird, verdient bei weitem nicht das Aufheben, was davon gemacht wird. Wenn man 100 Pfund Urin mit 95 Pfund Gips mischt, und diese Masse wollkommen trocknet; so erhält man 100 Pfund Urat. Was demnach 5 Pfund trocknet therische Extremente und 95 Pfund Gips zur Beförderung des Pflanzenwandsthums beizutragen vermögend sind, das ist der innere Werth dieses wuftanz, und was diese beiden Bestandtheile für sich kosten, ihr Geldwerth bei der eigenen Bereitung.

f. Bon ben Musmurfen bes Geflugels.

ga. Das Geflügel lebt größtentheils von Infeften und Körnern, jum Theil auch von grünen Pflanzen. Ihre Auswurfe sind baher leicht zerfesbar, und befördern den Wachsthum der Pflanzen auf eine fehr kräftige Weise; nur sind sie in der Wirthschaft von noch geringerer Bedeutung, wie jene der Menschen.

Jede Wirthschaft halt zwar eine angemessene Menge von Huhnern, Tauben, Gansen u. s. w. Da diese Thiere aber unter Tags immer frei im Hofraume, und auf Weiden herumgehen, denn durch die Stallfütterung wurden sie zu koffpielig, und da man nur eine sehr beschränkte Anzahl dieser Thiere portheilhaft sindet: so wird man in jeder Wirthschaft kaum mehr Dunger von ihnen gewinnen, als die Samenbeete für Kopfkraut, Krgutrüben, Tatak u. s. erheischen.

B. Begetabilische Körper.

- 1, Alle Pflangen und naheren Beftande theile berfelben fonnen gu Dunger verwendet werden.
- 2. Bei der geringen Menge thierischer Materien, Die zu Dunger mit Bortheil verwendet werden konnen, und dem großen Bedarfe deffelben, muffen die Pflanzen den größten Theil des Dunger Materials liefern.
- 3. Mit Vortheil werden aber nur jene Pflangen, ober Theile derfelben zu Dunger verwendet, die keiner andern mehr Vortheil oder Nugen bringenden Verwendung fähig sind. Hieher gehören nicht sowohl alle todten Pflanzen felbst. zentheile, als auch die lebenden Pflanzen selbst.
- 4. Die verschiedenen Pflanzen und Pflanzentheile has ben nach der Verschiedenheit ihrer Natur, und nach dem verschiedenen Zustande ihrer Ausbisdung eine verschiedene Mischung und mannigfaltig abweichende Kohasson.

Die einen Pflanzen enthalten mahrend ihrer Begetation mehr Schleim, wie die Stangel und Blatter des Eibisch, der Pappeln u. s. w., die andern mehr Zucker, wie die meisten Grabarten, insbesondere der Mais; die einen haben leicht gerfaulende Blatter und Stangel, wie Rocken, Beigen u. s. w. Die anderen widerstehen ihrer Zersehung sehr hartnäckig, wie die Radeln der Fichten, Föhren, das heidekraut, n. f. w.

- 5. Je einfacher die Pflanzentheile find, und um fo fester ihr Zusammenhang ift; je weniger sind sie geneigt, sich ju gersegen, und um fo langere Zeit erfordern fie hiezu.
 - 6. Je zusammengesetter die vegetabilischen Körper find, und je lofer ihr physischer Jusammenhang ist; je leichter zersehen sie sich unter den Bedingungen der Gahrung; je mehr und je ausgiebigere Nahrung liefern sie dem Acter zur Ernährung der Pflanzen.
 - 7. Die erfteren muffen nothwendig fruber, ebe fie

bem Ader einverleibt werden, in eine Lage verfest werden, in der sie alle Bedingungen finden, die ihre Zersesung bestünstigen, wenn sie in den Ader gebracht fogleich als Pflanzennahrung brauchbar seyn sollen; die lettern zersehen sich von selbst schnell genug im Boden, und bedürfen keiner Borbereitung.

- 8. Solche vegetabiliche, oder von Begetabilien herrührende Körper, die zur Düngung verwendet werden, sind: Stroh, Laub, Schilf, Heidefraut, Heibeboden, Farrenfraut, Torf, Gärberlohe, Modererde, Teichschlamm, Tang, Dehlkuchen, Malzstaub und Ruß.
- 9. Außer diesen abgestorbenen, trodenen, und zum Theil zersetten Pflanzen und Pflanzentheilen werden aber auch oft grunende Pflanzen zur Düngung verwendet.
- 10. Besteht die dungende Materie bloß aus todten Pflanzentheilen: so nennt man sie einen vegetabilischen Dunger; ist sie aus Pflanzentheilen und thierischen Auswurfen gemengt, so heißt sie Stallmist, Stalldunger; und hat man grunende Pflanzen hiezu verwendet, so erhält sie den Nahmen: grune Dungung.
- 11. Die so eben benannten vegetabilischen Körper wollen wir nun etwas naher beschreiben, und untersuchen, in wiesern sie geeignet sind, den Pflanzen zur Nahrung zu dienen, und welche Wirfungen wir uns von denselben versprechen durfen, wenn wir sie zur Bedungung der Felber verwenden.

a. Stroh.

1. Das Strop ber Getreibegrten, beren Korner

bie vorzüglichste Nahrung ber Menschen sind, wird allenthalben in großer Menge erzeugt, und größtentheils zur Vermehrung des Stalldungers verwendet, weil es einer vortheilhafteren Benügung nicht fähig ist.

In den Gebirgeländern, wo Biehzucht die Hauptabsicht des Betriebes der Landwirthschaft ift, so wie in mageren, sandigen Ebenen, wo es nicht Wiesen gibt, und die Futterpflanzen-Rultur vernachläßiget wird, auch wohl mehr gefährdet und minder einträglich ift, dient das Stroh ganz und gar zu Futter, und kein halm davon wird dem Biehe untergestreuet; in diesem Falle besteht die Streu aus Laub von Blatter- und Nadelbaumen, heisderaut, u. s. w. Bon dem Werthe des Stwohes als Futter wers den wir später bei der Viehzucht reden.

2. Im Strohe sind noch Schleim und Zuder als Bestandtheile vorhanden, und weil der Zusammenhang der Holzsafer nur gering ist: fo geht es unter den erforder- Iichen Bedingungen schnell in Gahrung über.

Biel tragt hiezu die hohle oder mit Mart erfüllte gylindrische Form bes Strobes bei, welche die zur Gabrung nothige Feuchtige feit mehr zuruchhalt, und der Luft mehr Zutritt in das Innere der Maffe gestattet.

3. Je mehr sich bas Stroh irgend einer Getreideart nahrend für die Thiere erweiset; je mehr wird es auch am Acker den Wachsthum der Pflanzen befördern.

Richt alle Getreibegattungen haben einen vollfommen todten Stängel und vordorrte Blatter, wenn ihre Körner reif find, wie der Weißen, Roden, die Gerste und der Hafer; einige sind noch mehr oder weniger saftig, und das Stroh solcher Pflanzen wird daher dem heu nur wenig nachgeset, wie z. B. des Pfennichs, der hirse, des Mais. hieber mussen auch Linsen, Widen, und Erbsen gezichlt werden, denn sie werden früher geschnitten, ehe die ganze Pflanze todt geworden ift.

b. Laub.

- 1. Das laub der Baume ift nachst dem Strohe bie ergiebigste Quelle, Die Meder mit pflanzennahrender Materie zu bereichern.
 - a. Es ist in hinsicht ber Form, bes Geschmackes

und feiner Bestandtheile unter sich fehr verschieben; als Dunger-Materiale aber zeigt es feine merfliche Abweis chung, ob man bas Laub von Radel - oder Blatterbaumen verwendet.

3. Es gerfetet sich nicht fo geschwind, wie bas Strob, und es ift eine größere Menge folchen Dungers gur hervorbringung einer bestimmten Erzeugnig nothwendig; dafür aber balt er langer an, und erfest badurch wieder diefen anscheinenden Machtheil.

Die Radeln der Fichten, Fohren und Tannen enthalten nebst Schleim und holgfafer noch har; die Blatter ber Ruffe und Eichen viele Gallussaure; aber man kann nicht bemerken, daß sie mit den Erkrementen der Thiere gemengt, einen minder wirksamen Dunger lieferten, wie die Blatter der Obsibaume, der Erlen, Pappeln oder Buchen.

Man muß aber mohl unterscheiden, ob man als Dunger-Materiale ploß allein die Blatter, oder duch die Zefte der Bay-3m erftern Falle me, an denen die Blatter hangen, verwendet. merden plog die todten, von den Baumen gefallenen Blatter gufammengerecht, und in die Stalle geftreut; im zweiten Falle beraubt man die Baume ihrer Alefte, und zerhadt die feineren Stangel sammt den daran hangenden Blattern. Die Blatter der einen oder der andern Art Streu gerfeten fic bald, nicht aber bie holzigen Stängel und Aefte, und je dicker dieselben find, und je fester ihr Jufammenhang ift; je langer muffen sie mit den thierischen Ertrementen gemengt, den Bedingungen der faulen Gabrung ausgeseht feon, wenn die Pflanzen im Acker von dem holzigen Dunger Bortheil gieben follen. In wiefern es Ruben bringt, Die Balbftreu als Dunger

für die Teger zu benüßen, und dem Balde feinen natürlichen Dunger dadurch zu entziehen, muß mohl erwogen" werden. Die Große ber Balber, Das-Berhaltnig des Preifes Des Dolges gegen das Getreide muffen uns bestimmen, den Bachsthum der Baume ju beschleunigen oder ju vergagern, denn immer bleiben bieselben jurud, menn ihnen der eigene Abfall entzogen wird. Die jum Berkohlen, oder jur Pottasch , Siederei bestimmten Baume murben dem Acerban eine fehr große Menge Dunger : Materiale liefern, wenn die entferute Lage folder Balder das Bus führen der belaubten Aefte nicht meifiens ju tonifpielig machte. Die jum Sausbedarf niedergeichlagenen Baume liefern mobil Streu, aber im Berhaltnif Des gangen Bedarfes nur menig. Bo man die Balber nicht zu fconen braucht, weil fie gu groß find, und das holy und seine Produtte teinen Bertaufs. Werth haben, ba beraubt man die jungeren Baume bes Radelholges ihrer Mefte, ohne die Stamme umjubquen : ein Berfahren, Das

in Gebirgen, die Ueberfluß an Mald haben, allenthalben üblich ift. In den Weingebirgen von Unter-Steiermark werden die Erlen, Pappeln, Weiden, Buchen u. f. w., wenn fie am besten grünen, Anfangs August ihrer Aeste beraubt, aus denen man Bundel macht, die man in jene Gruben als Dunger einlegt, in die ein neuer Stock eingelegt, oder ein Zweig eingebogen wird. Der Mangel eines andern Dungers und die Wirkung dieser Bundel erhöht ihren Werth, und man bemütt die Baume sehr hoch auf diese Beise.

e. Ochilf.

- 1. Der Schilf ist in sumpfigen Segenden in großer Menge vorhanden; und da er keiner besseren Verwendung fähig ist, und seine Blätter sich alljährlich wieder erzeugen: so gewährt er in solchen Lagen dem Ackerbau einen beträchtlichen Vorschub.
- 2. Er zerfest fich leicht, benn fein Gefüge ift von großer specifischer Leichtigkeit, außerst lofe, und schwammig: beswegen wird aber auch von einer febr großen Masse Schilf nur eine geringe Menge Dunger.
- 3. Es ift mehr als mahrscheinlich, daß die Wirkung bes Schilfes febr vorübergebend fenn muffe.

d. Seibefraut.

1. Das Seide fraut ift ein fleiner, niedriger Strauch, der in fandigen Ebenen dem Ackerbaue die größte Ueherhulfe leiftet.

In solchen Lagen hat man entweder gar teine, oder nur Meine Flachen von Wiesen; die Rultur der Futterpfienzen findet die größten hindernisse in der Trockenheit und Magerteit des Bodens, und das am Acker erzeugte Stroh muß zu Futter verwendet werden. Die mit heidetraut überdeckten Weiden werden gemaht, und dieser niedere Strauch in den Ställen den Thieren untergestreut.

2. Es ist ein schwer zersetbarer Körper, ber sich in hinficht feines Zusammenhanges und feiner Zersetbarkeit wenig verschieben von ben Zweigen bes Nabelholzes zeigt.

e. Heideboben.

1. Der Seideboden, oder wie man dies Dungermateriale im nördlichen Deutschlande nennt,
die Seideplaggen sind Rasenziegel, die man dem
Seideboden abschält, um nicht bloß die Stängel, sondern
auch die Wurzeln, und den alten, in der Erde vorfindigen Humus als Dunger dem Acker zuzuwenden.

Rur bei einer febr großen Ausdehnung des Beidebodens, wie auf der Luneburger Deide, kann eine folche Wirthifdaft Statt haben.

2. Für sich in Saufen gelegt, brauchen sie lange Beit, um so weit zu zergehen, daß sie am Acker verkleinert untergepflügt werden können. Werden sie mit thierischen Exfrementen gemengt, so zergeben sie sowohl des Fermentes, als der mehreren Loderheit des Haufens wegen früher. Die Wirkung eines bestimmten Volumens derlei Düngers muß aber der beigemengten Erde, der kleinen Quantität von thierischen Auswürfen, und der schwer zersesdaren Heideskängel wegen nur gering seyn.

f. Farrenfraut.

- 1. Farrenkraut wird in schattigen Beideplasten und gelichteten Balbern oft so häusig angetroffen, daß es sich verlohnt, diese sonft zu nichts dienenden Pflanzen zu mahen und zu trodinen, um sie dann in den Ställen zur Vermehrung des Dungers, als Streu zu verwenden.
- 2. Diese Pflanze zersest sich leicht, und der Dunger, den sie mit den Extrementen liefert, durfte bochft wahrscheinlich selbst vor dem Strohmiste Vorzüge haben.

g. Torf.

1. Der Lorf wird zwar im Allgemeinen mit größen

tem Vortheile zum Brennen verwendet: indessen gibt es bennoch Falle, wo man ihn auch als Düngermateriale mit vielem Nupen gebraucht.

Wer selbst Torfgrunde hat, wird die Mube des Gewinnens besselben durch seine Benütung ju Dunger hinlanglich belohnt erhalten. Sonft erhält man bei Torfgrabereien den Abfall, der als Brennmaterial nicht zu verwenden ist, wohl umsonft, oder um einen sehr mäßigen Preis.

2. Führt man zerfallenen Torf in die Neder, so kann er durch die Verminderung der Rohasson des Thons und durch seine wasseranziehende Eigenschaft, abgesehen von seiner Wiefung als Dunger, sehr oft nugen. Für sich als Dunger außert er nur geringe Wirkung; außer man befördert seine Zersehung, indem man ihn mit thierischen Auswurfen vermengt, oder mit Kalf in Hausen seht, die man dann befeuchtet.

Rach den Bersuchen der herren Thaar und Einhof (hermbstädts Archiv für die Agrik. Chemie II. heft) gibt der nasse Tors' 18 — 25 Theile trockenen Tors, und hat freie Phosphorsaure in sich. Im Wasser war er für sich sast gang unsaussissisch: so wie man aber Natrum oder äpenden Kalk beiletzt löste sich die ganze Substanz die auf wenige Fasen' im Wasser auf. 100 Theile der trockenen Torsmasse gaben 41 — 48 Theile Rohle. 100 Theile Rohlen 30 — 35 Theile Asche. Die Usche zweier Torsarten bestand:

٠.					I.		II.
aus	Kalkerde .		•	• ′	0,305		0,20
7.1	Thonerde	•	•	•	0,41	<u> </u>	0,47
٠.	Gifen .	å			0,11		0,075
	Riefelerde		•		0,82		0,135
	Phosphorfan	rem	Ralte		0,30		0,095
	Gips .			•		-	0,026

h. Garberlohe.

1. Die Garb'erlobe besteht in fleinen Studen ausgeläugter Rinde verschiedener Baume.

Die Garber übergießen bie Rinde von jenen Baumen, bie eine betrachtliche Menge von Garbestoff — Gallusfaure, in sich enthalten, mehrmals mit heißem Wasser, und legen hierein bie vorbereiteten haute, damit sich in dieser Ausschlung die Gallerte ber haut zu Leder verwandle. Die Linden, die bei uns von

Fichten, Fohren, und Tannen, andereme von Gichen genommert werden, haben mahrend der langbauernden Einweichung allen Schleim, Garbestoff, und mas immer in Waffer auflöslich ift, verloren.

- 2. Sie wird verwendet, indem man fie den Thieren unterstreuet, was felten geschieht, oder indem man fie mit Seifensiederasche in Saufen schlägt, in denen fie fo lange stehen bleibt, bis fie hinlanglich sich zerset hat.
- 3. Ihre Birfung als Dungung ift fehr gering, benn die von allen anderweitigen nahern Pflanzenbestandtheilen befreite Golzfaser, die in der Garberlohe nur mehr vorhanden ist, zeigt sich so hier, wie allenthalben gleich schwach als Nahrung der Pflanzen.

i. Mobererbe.

- 1. Mober heißt man den Pflanzenhumus, der fich unter Waffer gebildet hat, oder von demfelben zusammengeschwemmt, lange unter ihm gelegen ift.
- 2. Im Boden von troden gelegten Teichen, Pfüßen, überhaupt in Niederungen, Die entweder periodisch überschwemmt worden, oder sehr lange Zeit unter Wasser gestanden hatten, sindet man ihn in mehr oder weniger machtigen Schichten, mit viel oder wenig Erde gemengt.
- 3. Der Moder unterscheidet sich vom Torfe barin, daß sich dieser über dem Wasser bildet, keine Erde, oder nur eine zufällige in sich enthält, und daß man, wenigstens in seinen oberen Schichten, noch die Pflanzentheile unterscheidet, aus denen er zusammengesett ist; während jener seine ganze Bildung der Bewegung des Wassers verdankt, sich nur unter ihm, und mittelst desselben anhäuft, und immer mit Erde gemengt ist.

Es ift hochft mahricheinlich, bag ber Moder erft Torf mar, ber fpater gang unter Baffer gefest murde, meldes fein Bachien hinderte, und feine Abschwemmung und neue Aufschwemmung mit Erde bewerkftelligte.

- 4. Er ist eine starf verfohlte Substanz, die Saure in sich enthält, und für sich in Wasser unauslöslich ift, die aber in Berührung mit Wärme und Luft, und vom Ueberflusse tes Wassers befreit, bald auflöslich, und in diesem Zustande als Dunger mit Vortheil verwendet wird.
- 5. Die Wirfung des Moders als Dungung ist immer nur gering, selbst wenn eine verhaltnismäßig große Menge hiervon angewendet wurde.

Die Ursache ift in der Jusammensehung und daher ruhrenden geringen Ausschlichkeit dieser Substanz zu suchen, die stark verskohlt ist, d. h. wenig Wasser und Sauerstoff gegen viel Roblens stoff enthält. Gine solche Mischung zersest sich nur sehr langsam, und liefert überhaupt wenig Rahrung, und ist hierin dem Torfe, der Garberlohe und dem Polze abulich, die keine anderen naheren Pflanzenbestandtheile in sich enthalten, als die vertohlte, ober rohe Polzsafer.

k. Teich fchlamm.

- 1. Der Teichschlamm hat mit dem Moder viele Aehnlichkeit; nur unterscheidet er sich dadurch von ihm, daß er in seinen Bestandtheilen nochviele unzersete Pflangenförper enthält.
- 2. Wenn man diefen Schlamm am Rande der Teiche, wenn das Wasser abgelaufen ist, in Saufen bringt, die man erst dann, wenn sie trocken geworden, auf die Aecker fährt: so wird man im Allgemeinen größere Wirkungen von einer gleichen Menge desselben gegen den Moder bewirken, was dem schleimigen, und halbzersetzen Zustande der im Schlamme besindlichen Pflanzenthelle, vielleicht auch den Resten thierischer Körper, die zweiselsohne darin vor-handen sind, zugeschrieben werden muß.

1. Lang.

- 1. Der Lang ift an ben Ufern des Meeres ein fehr gewöhnliches Dungungsmittel. Er besteht in einigen Seepstanzen aus den Geschlechtern: Fucus, Ceramium, Alga u. a. m., die durch die Fluth an das Ufer geworfen werden.
- 2. Er ist eine febr leicht verwesende Substang, weßwegen man sie nicht in Saufen liegen lassen darf, weil man sonst einen zu großen Substang-Berlust erleiden wurde.
- 3. Die Wirfung dieses Dungers ist überhaupt nur gering, und sehr vorübergehend. Weil diese Substant aber so leicht und in so großer Menge erhalten werden kann: so ist sie ein machtiges Mittel, die Wirthschaften am Meere zu bereichern.

Sinclair meint (a. a. D. 43.), daß eine Wirthschaft, welche den Vortheil hat, aus der Rabe sich Tang in Menge versschaffen zu können, um 20 bis 25 % niehr Pachtzins geben könne, als ohne dieses hulfsmittel.

m. Dehlfuchen.

- 1. De hlfu chen werden in jenen Gegenden, wo man viel Pflanzenöhl oder Flachs erzeugt, nicht selten als Dunger verwendet.
- 2. Sie bestehen aus den ausgepresten Samenkörnern der Rübsen, des Raps, des Leins, Mohns oder Leindotters, in denen eine große Menge Schleim, etwas eineißartige Substanz und eine geringe Menge Ochl vorhanden ist.
- 3. Meistens verwendet man sie mit größerem Nugen zum Futter der Thiere: indessen ist ihre Wirfung als Dunger, wenn sie gepulvert über die wachsenden Pflanzen gewurgers Lebeb. d. Landw. 1. 20.

fireuet werden, so groß, daß man es oft gerathener findet, Die lettere Verwendung ber ersteren vorzugiehen.

200 Dehlkuchen koften in Lille 22 Franken, und die Wirthschaft, die im III. B. von Sowerz Riederl. Landw. 116. S. beschrieben wird, verwendet 14800 Stude. Die Niederlandet behaupten, daß auf leichtem Boden kein anderes Dungmittel so wirksam sey. Ich möchte hinzusehen: vin einem seuchten, und doch nicht kalten Klima.

n. Malgstaub.

- 1. Der Maliftaub bestehet aus den beim Reimen der Korner hervorgetriebenen Burgelchen, die beim Dorren und Umschaufeln sich abstoßen.
- 2. Das, was man hievon in der eigenen Wirthschaft erzeugt, oder von den Brauern in Städten erlangen fann, wird so, wie die Dehlkuchen, über die wachsenden Pflanzen ausgestreut, denen sie durch die Schleim = und Zuckertheile, die in ihm enthalten sind, die schnelle Nahrung gewähren.

o. Rus.

1. Der Ruß aus den Rauchfängen besteht aus den halbverbrannten Theilen des Holzes und dem empyrevmatischen Deble.

Grift kein näherer Bestandtheil der organischen Körper, sondern ein Produkt des Berbrennens derselben, ein Sublimat der organischen Materie, in dem alle die festen und flussigen Substanzen enthalten sind, die man beim Berbrennungsprozes der organischen Körper erhält: Robte, brenzlichtes Debl, und Essig- saue.

2. Wird er über bie Oberflache des Uders gestreuet, fo zerfest er sich febr bald, und feine Wirkung als Dunger ift von Bedeutung.

Er foll nebenbei noch den Bortheil gemähren, daß die damit überftreuten jungen Pflanzen von dem Erdflohe und den Berheerungen der Raupen geschütt bleiben, die so vielfallis

die Saaten des Krautes; der Krautrüben und weißen Rüben gerftoren:

p. Grunende Pflangen.

- i. Wenn man die am Acker wachsenden gangen Pflangen oder vegetirenden Pflangentheile unterpflügt, um daburch einer unmittelbar hierauf in den Boden gebrachten Saat Nahrung zu verschaffen; so heißt man diese Art den Acker zu dungen: eine grune Dungung.
- 2. Die Pflanzen, welche die fünftige Ernte zu ernähren bestimmt find, find entweder von felbst im Boden hervorges wachsen, oder gestiffentlich hinein gesäet worden. Sie find ferner entweder bestimmt, gang untergepflügt zu werben, oder nur zum Theil.
- 3. Da die organischen Körper überhaupt und insbesondere die Pflanzen sich nicht bloß von der zersetzen und aufgelösten, im Boden befindlichen organischen Materie ernähren, sondern die Elemente ihrer Bildung auch aus Luft und Wasser, und andern unorganischen Körpern sich aneignen (siehe die Einleitung J. II.): so erhellet hieraus, daß, wenn man dem kubischen Raume der Erde, in der die Wurzeln sich verbreiten, die ganzen ausgebildeten Pflanzen durch Unterpflügen einverleibt, die Masse des Humus nach der erfolgten Zersepung derfelben darin größer sepn werde, als sie vorher war.

Bon helmont's bekannter Versuch mit einem Weidensstode, den er in gewogener Erde machen ließ, mar der erste, der die Raturforscher auf die Bikklamkeit des Wassers und der, Luft bei dem Wachsthume der Pflanzen ausmerksam machte. Später haben mehrere deutsche und französische Ratursorscher: Bonnet, Saussuch Rrell und Schraden ber Die grahrung der Pflanzen und die Quelle, wohl wie lebenden Pflanzen die Stoffe ziehen, aus denen sie die organische Raterie bereiten, zum besondern Gegenstande ihrer Untersstuchungen gemacht. Alle die, kunstlichen Vorrichtungen, die serdachten, um den Vegetationsprozes nur unter bestimmten Bedingungen vor sich gehen zu lassen, und den Unterschied des

Resultates zu vergleichen, gewähren uns aber nur sehr geringe und zweiselhafte Ausschlüsse über die Wege, woher die Pflanzen Rahrung beziehen, und über ihr individuelles Vermögen, aus der Zerseung der atmosphärischen Luft und des Wassers iene Stosse auszuscheiden, die sie zur Bildung der organischen Materie bes dursen. Daß der Buchweisen, vor allen aber die Lupinen, in einem Boden sich in großer Vollkommenheit entwickeln, in dem jede andere Saat kummern wurde, werden wir in der speziellen Pflanzenkulturslehre näher angeben, und daß solche Pflanzen daher mehr das Vermögen besiten, von Luft und Wasser sich ihre nothwendigen Bestandtheile anzueignen, ist die nothwendige Schlüßfolge. Da in der atmosphärischen Luft und im Wasser sich alle die Bestandtheile vorsinden, aus denen die Pflanzen besstehen: Wasser, Sauer:, Stick: und Rohlenstoss; so hindert und nichts anzunehmen, daß die Pflanzen, einige mehr, die anderen weniger, von der eingeathmeten Luft und dem eingesaugten Wasser einen sehr gervoßen Theil dessen, mas sie gerade bedürfen, und daß oft ein sehr geringer Theil von Humus nur nöthig ist, um sie wachsen zu maschen. Die am wenigsten Humus zum wachsen bedürfen, eignen sich daher vorzüglich zur grünen Düngung.

- 4. Je schwerer das Volumen der Pflanzen, ober Pflanzentheile ift, die man dem Uder einverleibt; je größer wird bei gleichen übrigen Verhältnissen die Wirkung einer solchen Dungung seyn.
- 5. Je zusammengesetzter diese Pflanzen oder Pflanzentheile find, je leichter zerseten sie sich, und je größer ift ihre Wirksamkeit.
- 6. Wenn man einen Acker liegen läßt; fo wird er sich mit Pflanzen aller Art um so mehr bewachsen, je weniger die Besamung und Bewurzelung derselben durch die vorshergehende Kultur des Boden's zerstört worden ist: je mehr die Kühle und Feuchtigkeit des Klima den Wachsthum der Pflanzen überhaupt begünstiget, und je mehr noch Humus in einem solchen Boden enthalten ist. Stürzt man dann diesen Acker zur Zeit, wenn er sich über und über bewachsen hat; so gewährt das Produkt der Fäulniß dieser Pflanzen andern in den nämlichen Acker gesäcten Pflanzen

in demfelben Berhaltniffe Rahrung, als ihre Menge groß war, und fie leichter oder schwerer auflöslich find.

Hierauf gründet sich die alleste Wirtsschaftsweise, wo man die Weide aufbricht, und so lange mit Getreide bestellt, als der Ertrag der Ernte die Mühe lohnt; worauf man den Acker wieder zur Weide liegen läßt, so lange, bis er sich wieder hinslänglich bewachsen und eine ansehnliche Schickte won Dammerde gebildet hat, worauf er wieder aufgebrochen und besädet wird. Sollen sich solche Weiden bloß durch den Weidedunger und das Vermodern der Weidenstanzen wieder in den vorigen Justand berzstellen, so wird eine lange Reihe von Jahren erfordert, und diese Wirthschaft konnte daher nur in den frühern Perioden der Aultur, bei geringer Bevölkerung Statt sinden. Die Koppels, oder wie wir sie nennen, Egarten wirthschaft ist zwar im Grunde noch dieselbe; allein sie kann ohne zugeführten Dünger nicht bestehen, weil die Weide früher wieder aufgebrochen werden muß, ehe sie den versornen Humus auf dem oben angezeigten Wege wieder erlangt hat.

- 7. Beil aber das Bewachsen eines solchen Ackers nur zufällig ist, und die größere Anzahl der darin vorkommenden Pflanzen nicht immer der Natur des Bodens, oder unsern Absichten entspricht; so wird der Acker, den man durch eine grüne Düngung bereichern will, mit solchen Pflanzen gestissentlich besäet, welche dem Boden und Klima angemessen, in einem gegebenen Zeitraume das größte organische Volumen hervorbringen, das sich unter den Bedingungen der Fäulniß leicht zerset, und dadurch viele und ausgiebige Nahrung gewährt.
- 8. Die Forderungen, welche man an eine Pflanze macht, die zum Behufe der grünen Düngung verwendet werden soll, sind daher folgende. Sie muß mehr von den Bestandtheilen der Luft und des Wassers, als vom Humus im Boden sich ernähren, also in einem mageren Boden dennoch, und zwar nicht kummerlich wachsen: sie muß in einem Sommer, oder wo möglich noch schneller, zur volzlen Ausbildung gelangen: sie muß das verhältnismäßig größte Volumen an Wurzeln, Blättern und Stängeln herzvorbringen; ferner soll dieser organische Korper so sehr

als möglich zusammengesett, b. h. aus mehreren naheren Pflanzenbestandtheilen bestehend, und endlich muß er der Natur des Bodens und dem Klima angemessen sepn.

9. Für ein Klima, in dem der Bein gedeihet, ift die Lupine - Lupinus albus - die wichtigste Pflanze; diefer folgen für kaltere Gegenden und bundigen Boden: Biden, graue Erbfen, Rubfen; für leichten Boben: Oporgel, Buchweißen.

Die Lupinen wuchen mir hier alliabrlich in dem schlechteften Sandboden mit einer bewundernswurdigen Ueppigkeit; nur wurden sie nie zeitig, selbst wenn ich sie im Anfang Aprils gestät hatte. Dieß verhindert ihre Anwendung zu Dünger für Karnthen, weil der jährliche Ankauf der Saat aus Italien zu hoch zu stehen kommen wurde. Welche Anwendungen man aber von dieser Pfianze in Italien und Frankreich macht, kann in Simonde's Tobkan Landwund und in Thaers weuen Annalen, I. B., wo der herr v. Bulffen die Berwendung der Lupinen im öftlichen Frankreich beschreibt, hachgelesen werden.

Bon der grünen Düngung durch Widen, Erbsen, Rübsen, Spörgel oder Buchweißen wird in Deutschland ein viel zu besschräden Gebraud gemacht, obgleich es gewiß ift, daß kein Dünger so wohlseil ift, wie dieser. Man erspart noch überdieß die wichtige und beschwerliche Arbeit des Düngeraufführens, und 2 Meten Widen wieden bder 1 Meten Spörgel bereichern ein Joch Acker hinlanglich, um nach Abschlag der Saat 8 — 20 Meten Korn in einem nicht gar zu lasen Boden hervorzubringen. Eine sehr interessante Beschreibung ber Benütung des Buchweißens in der durren Sbene zwischen Neunkirch en und Neuskadt in De sterreich zur grünen Düngung sowohl als zur Fütterung, verdanken wir dem Freiherrn v. Ehre nfels, in Undre's ökon. Berhandl. Okt. und

Sehr großes Auffehen machte die kleine Schrift des Professons G. A. Giobert in Jurin; Del Sovescio e nuovo sistema di cultura fertslizzante senza dispendio di concio. Torino. 1819; worin der Binterrocken als die vorzüglichfte Pflanze zur grünen Düngung angerühmt, und die Bereicherung des Bobens mittelft des Unterackerns der zu Ende April blühenden Rockenspsanzen so hoch angeschlagen wird, daß man allen Stallmist erspsaren könne, und eben so viel ernten werde, als wenn das Joch Acker frisch mit 163/4 Wagen voll Wist gedüngt würde. Da alle Behauptungen des Verfassers auf eine einzige, sehr mangelhafte Beobachtung gegründet waren, und allen Grundsäsen und Ersahrungen über die Ernährung der Pflanzen schnurstracks entgegen liessen; so wurden sie von mehreren Seiten sogleich lebhaft bestritten,

und ich glaube in meiner Kritik dieser Schrift in den Dekonsmischen Reuigkeiten von André 1820. S. 193 die vielen falschen Bordersche und unrichtigen Folgerungen, auf welchen das neue Spstem ruhet, klar und überzeugend dargestellt, und bewiesen zu haben, daß es unmöglich sen, mittelft des Rockens, der, gleich allen Grabarten, das Vermögen, sich von atmosphärischen Stoffen zu ernähren, nur in einem sehr beschränkten, und viel minderen Grade besit, wie die schotentragenden Gewächse, und der in magern und ausgetragenen Aeckern ein höcht unbedeutendes Produkt liesert, eine so große Masse von organischer Materie zu erzeugen, die ihre Entstehung nicht dem Humus verdankt, und genügend seyn soll, mehrere Ernten von Halmfrüchten mit lohnendem Ersolge hervorzubringen.

Der Graf Berri in Mailand, Der gleich Anfange Die Richtigkeit des Erfolges Diefer Dungung bestritten hatte, machteim laufenden Jahre feine Berfuche über die Rockendungung in fole gender kleinen Schrift bekannt: Il Gelso, la Vite ed il Sovescio. Almanacco per l'anno 1822, compilato per istruzione do giovani, da Carlo Verri. Milano, 1821. 2108 feinen, durch zwei Jahre fortgesehten Bersuchen geht hervor, daß die eine Salfte eines gedungten und mit Roden im Berbste befaeten Ackers, der am 21. April des folgenden Jahres abgeschnitten und mit der Schaufel untergebracht, und hierauf mit Mais befaet murbe, an Mais: kornern und Fisolen den Werth von 45 Lire, 17 Goldi; Die andere Balfte aber, an der er den Rocken reif werden ließ, 29 Lire, 17 Soldi abwarf. Beil aber die Rulturtoften des Dals größer find, und der Strohwerth des Rockens in Mailand fehr boch ift: so gab die erfte Salfte des Aders gegen die lettere einen um 7 Bire, 1 Goldi geringeren Ertrag. Im zweiten Jahre, als beide Theile des Aders mit Beiben hefact waren, war der Ertrag an Kornern in der erften Salfte 136, in der andern 147 Pfund; an Strob gab die erftere 1751/2, die andere 161 Pfund. 3m erften Jahre mar die Produktion offenbar größer; die dunch den Rocken in den Boden getommene Dungermaffe murde aber auch in demfelben Jahre wieder verzehrt, und im zweiten Jahre war die organische Produktion , Korner und Strop, in beiden Balften wieder gleich

Wenn ein ausgesogenes Feld im Sommer mit Buchweißen besat, und diese Pflanze nach dem Verblühen untergeackert, und das Feld unter einem mit Winterrübsen besate wied, die im fosegenden Frühling beim Blühen auch untergepflügt werden: so ergendlich der schlechteite Acker mit geringen Kosten so vielen Dinger, daß man Gerfte oder hafer, und wenn Boden und Klima zussagen, selbst Klee in denjelben mit gutem Ersolge saen kann-

vo. Gine grune Dungung erhalt ber Ader zufällig, wenn wir Futterpflanzen bauen, die große und faftige Burgeln bilden, welche, wenn fie burch den Pflug gewen-

bet werden, und in Faulniß gerathen, die folgende Saat reichlich nahren. hieher gehoren ber Klee, die Lugerne und Efparzette.

Die Birkung der Burzeln dieser Pflanzen ift gleich der organischen Masse, die sie ausmachen. Alte Luzernfelder haben so dicke Burzeln, und geben beim Bersaulen so viele Rahrung, daß häusig Lagergetreide davon entsteht. Nach Klee gerath das in seine Stoppeln gesaete Getreide um so viel reichlicher, als das Kleeseld dichter bewachsen war. Die Masse der Burzeln eines gut bestandenen Kleeseldes ist so groß, daß sie einer halben gewöhns lichen Düngung mit Stallmist gleichgeseht werden muß.

11. Endlich muß auch noch jene Art der grunen Dungung erwähnt werden, wo man grune vegetabilische Korper, die anderswo gewachsen sind, auf den Acfer bringt, um sie da unterzupflügen.

Das Kraut der Ruben mird in einigen Gegenden des Elfasses, nach Schwerzs Bericht (Alassische Wirthschaft S. 205) nicht, wie bei und und überall versuttert, sondern auf Die Neder geführt, und da untergepfügt, wodurch es als unmittelbarer Dunger für den darauf folgenden Winterrocken größeren Ruben verschaffen soll, als wenn es erft verfüttert worden ware.

12. Die Ausgiebigfeit und Dauer der Wirkung einer grünen Dungung hangt von der Masse, und der Zerseybarkeit derselben ab. Wicken, Spörgel, Buchweißen, überhaupt alle Blätter und Stängel grünender Pflanzen verfaulen und zersehen sich im Verlaufe eines Jahres, und nach demfelben wird keine Spur mehr von ihnen wahrgenommen: wogegen die Wurzeln der Klee-, vorzüglich aber der Luzernfelder zwei und drei Jahre bedürfen, um völlig aufgelöst zu werden.

J. IV.

Mineralische Dünger = Materialien.

1. Alle mineralischen Körper, die Schwefel, Kalk, Laugenfalze, Salpeter - und Kochsalzsäure in sich enthalten, und in Wasser, oder in den Bestandtheilen des zersetten Wassers auslöslich sind, ober es balb werden, mussen als Dungermaterialien hetrachtet werden. (Agrif. §. II. 7. 8. 9.)

- 2. Ihre Wirksamkeit, als pflanzennahrende Substanzen, muß in doppelter Rucksicht betrachtet werden; einmal, in wiefern sie an und für sich als wesentliche Bestandtheile der organischen Substanz in die Natur der Pflanze eingeschen, und dann, in wiefern sie durch ihre Wechselwirkung die Auslöslichkeit des im Boden besindlichen humus befordern, und dadurch die Menge der wirklichen Nahrung vermehren.
- 3. In wiefern ein Körper an und für sich zur Ernährung der Pflanzen beiträgt, heißt er positiv düngend:
 in sofern aber seine Wirfung größtentheils nur darin besteht, den im Boden besindlichen Humus in einen auflöslichen Zustand zu versegen, heißt er Dünger- oder Mahrung vermittlend.

Es ist schwer, ja vielleicht unmöglich, die Düngermaterialien in diese zwei Rlassen einzutheilen, weil fast alle auf doppelte Art zur Ernährung der Pflanzen beitragen. Selbst der Dünger wirkt auf die lestere Art auf den alten Humus im Boden, und wenn das Langensalz den Humus auflöslich macht, so geht es in dieser Auslösung auch mit in die Pflanzen ein.

A. Schwefel.

- 1. Der Sch we fel ist ein einfacher, bis jest unzers legter Körper, der häufig im Mineralreiche, seltener in den organischen Körpern, und bei den Pflanzen nur im Kleber und der Eiweismaterie angetroffen wird.
- 2. Im Waffer ift er unauflöslich; wird biefes aber burch einen andern Körper zerfest, fo loft fich der Schwefel im Wafferstoffe auf. Auch wird er durch Vermengung mit agendem Kalfe und Laugenfalzen im Waffer auflöslich.

- 3. Streuet man gepulverten Schwefel über grunende Pflanzen aus; fo wird man in bem Verhaltniffe größere dungende Wirfungen von ihm wahrnehmen, als seine Auflösung begunftiget wirb.
- 4. Daß sich ber Schwefel wirffam erweise, wird erfordert, daß entweder Kalien, oder kohlige Materie vorshanden sepen, welche ersteren den Schwefel im Basser auslöslich machen, während lettere das Basser zerset, und dadurch zur Auslöslichkeit des Schwefels im Basser mitwirkt.
- 5. Soll der Schwefel bloß auf die lettere Art in Baffer auflöblich gemacht werden: so darf der Boden keinesweges von humus ganz erschöpft fenn, auch muß Wasser und Barme in einem schicklichen Verhältnisse auf den Bosben einwirken, weil sich sonst der Schwefel gar nicht oder zu langsam auflöst.

Daß Mineralien, die Schwefelsäure in sich enthalten, den Wachsthum der schotentragenden, und bhlfamenliesernden Geswächse, gleich dem Stalldunger befördern, wußte man lange schon, und die Wirkung des Gipses, der vitriolhaltigen Steinkohlen und Torfarten wurde der Schwefelsäure zugeschrieben. Da aber diese Säure, außer im verdünntesten Justande, nur nachtheilig auf die grünenden Pflanzen einwirkt, wenn sie nicht einen Körper sinder, mit dem sie sich neutralisiet; so war man genöthiget anzunehmen, daß sie sich nur dann vortheilhaft zeiget, wenn sie im Boden Kalk oder Talk antvifft, mit dem sie sich zu Gips oder Bittersalz vereiniget, die beide im Wasser einstelstlich sind, und von den Pflanzenmurzeln eingesaugt werden können. Ob die Zersehung des Gipses und der schwefelsauren Mittelsalz ein der Pflanze selbst vor sich gehes oder ob unter der Mitwirkung der Warme und des Wassers diese Körper sich vorser im Boden mit den Bestandtheilen des Humus zersehen, mussen wir noch dahin gestellt seyn lassen.

Die ersten mir bekannten Beobachtungen über die Aehnlichkeit der Wirkung des Schmesels und Gipses sind von Berard. (Cause de fertilité contenue dans le platre. Annales des arts et métiers. 1809. T. 53.) Ich selbst habe am 17. April des Jahrs 1813 hierüber einen vergleichenden Bersuch angestelt, ind habe 5 gleich große Vierecke in einem Kleeselbe so bestreuet, haß auf Rro. 1, 1000 Psund Gips, Rro. 2, 500 Pf. Schwesel und Nro. 5, 100 Pf. Schwefel auf das Joch zu liegen gekommen wären. Am 25. Mai war der Klee im Blühen, und da zeigte sich Kro. 1 mit 1000 Pfund Gips pr. Ich als das auffallend schönfte Stud, diesem folgte Kro. 4 mit 200 Pf. Schwefel; die übrigen Stude waren sich fast alle gleich im Ansehen, alle schöner, wie der daneben stehende, gestissentlich nicht gegipste Klee.

Daß zur leichteren Aussölichkeit des Schwefels ein schick-

Daß jur leichteren Auffoslichteit des Schwefels ein Schicklicher Grad von Warme und Feuchtigkeit Statt haben muffe, schliefe fen wir nur durch Induktion, weil wir diese Bedingungen beim Gipfe wahrnehmen, und wir die Wirksamkeit des Gipfes dem Schwes-

fel zuschreiben.

6. Den Schwefel selbst als Düngemittel anzuwenden dürfte in Deutschland wohl nirgendwo vortheilhaft senn, da uns seine Erzeugung aus Schwefelkies zu theuer zu stehen kommt, als daß sie seine Verwendung als Düngermittel zu bezahlen im Stande ware.

B. Schwefelhaltige Mineralien.

1. Wenn man fchwefelhaltige Mineralien im fein gepulvertem Zustande über schotentragende und ohlzeiche Samen gebende Pflanzen ausstreuet, so bemerkt man, wenn das Klima oder die Jahreswitterung hinlanglich warm und feucht ist, eine Wirkung hievon, die der einer Dungung mit organischen Substanzen gleich fommt.

Ich habe mehr als einmal versucht, Gips auf Biefen s Grasfer, und Getreide, und auf verschiedene andere Pflanzen zu streuen, habe aber nie eine Wirkung davon wahrgenommen. — Es daucht mir sehr schwer, diese Erscheinung zu erklaren.

2. Schwefelhaltige Mineralien, die man bis jest zum Behufe des Ackerbaues verwendet, find Gips, und vitriolhaltige Steinkohlen, und Torf.

Ich zweiste keinen Augenblick, daß Schwefelkies (Markasit), Glaubersalz (schwefelsaures Natrum) und alle Berbindungen der Schwefelsaure mit Laugensalzen und Erden, dungende Wirkungen außern wurden; nur konnen sie beswegen nicht verwendet werden, weil sie zu koftspielig find.

- 1. Der Gips ift eine Berbindung der Schwefelfaure mit Kalf. (Agronomie J. IV. 3. 23.)
- 2. Wenn man Gips über die oben genannten Gewachse ausstreuet: so bemerkt man unter Umstanden, die seiner Auflösung und Zersetzung gunstig sind, daß er, gleich einer Dungung, ihren Wachsthum befördert.

Die vorzüglichste Berwendung des Gipfes ift zur Ueberstreuung der Riee: Lugern:, und Esparzettfelder; weniger bekannt ift fein Gebrauch bei Erbsen, Widen, Bohnen, so wie beim Ropftraute und dem Leine. Am Rhein macht man von ihm einen sehr ausgebreiteten Gebrauch, sowohl zu den Futterpflanzen als den übrigen schotentragenden Gewächsen; aber bei uns wendet man

ton außer ju Rlee, nur ju Rraut und lein an.

Unter welchen Umftanden fic ber Gips mirffam ermeifet, ift noch teineswegs vollig erhoben. Er wird durch den größten Theil von Deutschland, durch einen Theil von Stalien und Frantreich mit entschiedenem Rugen angewendet, mabrend er in England, außer in der Graffchaft Rent, nach vielfaltis gen Bersuchen nuplos fenn foll, und doch rubmt man in diefer Infel die dungenden Wirkungen der Torfasche, die oft mehr als 1/3 Bips, nebitabiefem aber nur indifferente Erdarten enthalt. Meinung Davn's (a. a. D. 383.), daß der Gips defimegen nicht allgemein wirkfam fen, weil der meifte angebauete Boden ihn ohnehin in hinreichender Menge fur den Bedarf der fultivirten Bemachfe enthalte, und daß er ihm mit dem Stallmifte genugend mitgetheilt werde, ftreitet wider alle unfere Erfahrungen, nach melden ber Bips im mohl gedungten Boden großere Birkungen bervorbringt, wie im magern. Die Urfache muß in England nur im Klima liegen, oder daß man ibn zu einer unschicklichen Beit ausstreuet.

Jufolge meiner eigenen Erfahrungen und Nachforschungen zeigt sich der Gips am wirklamsten im bundigen, und kalkhaltigen, am unwirklamsten im Sandboden. Wenn der April und Mai mäßig feucht und warm sind: so bringt er selbst im Sandboden große, im Thon, und Mergelboden aber außerordentsliche Wirkungen hervor. In trockenen und heißen, in trockenen und kalten, so wie in nassen und kalten Frühlingen ist seine Wirkung gering,

befonders im Sandboden.

Bon dem Zeitpunkte, in welchem er ausgestreuet wird, hangt ganz gewiß auch zum Theil seine größere oder geringere Wirklamskeit ab. Ich habe vielen Grund zu vermuthen, daß man ihn in trockenen und kalten Gegenden, so wie in sandigen Feldern schon im Spatherbste; im Thouboden aber, und in warmern und feuchten Gegenden im Frühlinge ausstreuen musse.

- b. Bitriolhaltige Steinfohlen, und Torf.
- n Biele Steinkohlen und Torfarten ente halten eine große Menge von Schwefeleisen, das fich an der Luft, beim Einflusse des Wassers sauert, und schwefelfaures Eisen bildet.
- 2. Wenn man derlei zu Pulver zerfallene Steinkohlen und Torfarten auf dieselbe Urt wie den Gips anwendet, fo bemerkt man ahnliche Witkungen.

Won den Wirkungen der Oppelsdorfer Steinkobs Ien, die aus 0,47 Kohlen und 0,55 Gisenvitriol bestehen; so wie über die Wirkungen eines vitrivlhaltigen Torfes kann man nähere Nachrichten sinden in Thaers Annalen X. Band, und in Andre's ökonomischen Neuigkeiten, 1818. S. 86.

C. Ralf.

- 1. Der Kalf, als Düngungsmittel, wird entweder in feinem reinen, d.h. ähenden, oder im fohlen fauren Zustande angewendet.
- 2. Da die Wirkung verschieden ist, je nachdem man ihn in diesem oder dem anderen Zustande verwendet, so muß hier die eine sowohl als die andere Kalkart untersucht werden.

a. Reiner Ralf.

1. Wenn man agenden Kalf mit so vielem Wasser verbindet, oder so lang in der freien Luft liegen läßt, bis er zerfällt, und dann dieses Pulver so gleichförmig als möglich über die Aecker streuet, und mit der Oberstäche des Bodens in Verbindung bringt; so bemerkt man in den meisten Fällen, daß die Fruchtbarkeit des Bodens dadurch vermehrt worden sey, und daß der Kalk eine Wirkung außere, die jener einer Düngung mit Stallmiste ziemlich ähnlich ist.

2, Der apende Kalk außert eine machtige Wirkung auf den im Boden befindlichen, ftark verkohlten, oder fauren humus, macht ihn im Wasser auflöslich, was er bisher nicht in diesem Grade war, und verschafft auf diese Weise den Pflanzen Nahrung, die sie ohne ihn nicht gehabt haben wurden. (Siehe Agronomie & IV. A. a. 3. 4.)

Da diese neu gebildete, pflanzennährende Substanz aus humus und Kalt besteht, so muß daher der Kalt nicht sowohl als düngervermittlend; sondern auch als nährend betrachtet werden.

3. Der agende Ralf kann daher als Dungemittel nur in einem folden Boden mit Vortheil angewendet werden, in welchem Humus vorhanden ist: fehlt dieser ganz, so hat der Kalf nichts aufzulösen, und was von ihm selbst nach seiner Verwandlung in kohlensauren Kalk aufgelöset und in die Pflanzen eingesaugt wird, ist zu gering, als daß es den Abgang der übrigen nahrenden Elemente ersehen könnte.

Daß man den Rall nicht mit thierischem Dunger mischen burfe, noch auf frisch gedungte Meder aufführen, erhellet aus dem, was hierüber in der Agronomie gesagt worden ift.

4. Die größten Birkungen vom äßenden Kalke bemerkt man im ausgetrockneten Torf- und Moorboden, der
mit saurem Humus überladen ist; hierauf im schweren Thonboden, in dem sich der Humus minder leicht zersett, wie im Sandboden, und wo er häusig in einem nicht sauren, aber fast völlig kohligen, und nur gering auslöslichen Zustande, oder auch wohl in einer chemischen Verbindung mit der Thonerde angetrossen wird.

b. Roblenfaurer Ralf.

1. Wenn man fohlen fauren Ralf, Kreide, Mergel, Baufchutt auf die Aeder bringt, und diefe Substanzen im möglichst fein zertheilten Zustande mit der oberen Schichte der Erde verbindet: fo wird man in einem

jeben Boden, ber feinen Ralf enthalt, bemerken, bag un= mittelbar hierauf entweder der Pflanzenwachsthum im Allgemeinen, oder im Befonderen dadurch erhöht wors den fen.

2. Da der kohlenfaure Ralk auf den im Boden befindlichen humus nicht zersetend wirfet (fiebe Agronomie 16. IV. A. 3.); fo muß biefe Erfcheinung, Die einer Dungung oft febr abnlich ift, größtentheils nur ber durch ibn bewirften Beranderung der chemischen und physischen Beschaffenheit des Bodens zugeschrieben werden.

In allen Fallen , wo Saure im Boden vorhanden ift , bringt ber kohlenfaure Kalk durch feine Entfaurung des humus Bortheil hervor, weil diefer jest fogleich auflöslich wird; und überall, wo bisher der Ralf im Boden ju fehlen fcbien, denn ganglich abwesend ift er wohl nirgendwo, da wird durch fein hinzukommen die Daffe der gur Bildung der Pflangen erforderlichen Stoffe vermehrt, und Diesem Umftande muffen wir es jufcpreiben , daß einige Pflangen, Die den Kall mehr als andere ju ihrer Bildung bedurfen , nach aufgeführtem toblenfauren Ralte bei gleichen übrigen Berhaltniffen einen lebhafteren Bachsthum außern, wie andere. hierher gehören vor allen die schotentragenden Gewächse, und von diesen insbesondere Esparzette, Erbsen und Klee. Im ersteren Falle wirkt der kohlensaure Kalk dungervermittlend, im sesteren muß er als Danger felbst angesehen werden. Die gunftigen Birtungen des tohlensauren Raltes oder Mergels muffen aber mehr, und in den meisten Fällen gang der durch ihn bewirften Beranderung der phyfifchen Beschaffenheit des Bodens zugeschrieben werden, wovon wir an feis nem Orte bas Erforderliche anzeigen werden.

Im erften Stude des neunten Banbes der Doglin'ichen Annalen, S. 359, hat der Dr- Prof. Ror e gu Moglin ver-fucht, die dungerahnliche Wirkung des Mergele dadurch zu erklaren, daß diefer die Berbindung des Stickfosses aus dem sich gersehenden Dunger mit dem Sauerstoffe der Luft aufnehme, und mit derfelben falpeterfauren Ralt bilde, der im Baffer aufgeloft von den Pflamzenwurzeln eingesaugt werde, und in geringer Menge angewandt ben Wachsthum ausnehmend begünftige.

Er murde zu diefer Behauptung durch die Unficht geleitet, daß fich Galpeter bei der funftlichen Bereitung nur dann in den Paufen bildet, wenn derfelben falthaltige Erde beigemenget murde, und obgleich er felbft eingesteht, bag bei ber freien Ginwirkung bee Lichtes, und wie er hingufeben hatte follen, bes Regens, fich nicht Salpeter bilbet, ober gleich wieder aufgeloft und entfuhrt wird; so hat er doch gemeint, daß in der Wechselmirkung, welche der Mergel auf die atmosphärische Luft und auf die aus dem Dunger

fich entwickelnden Gabarten außert, ein wefentliches Moment feiner Birtfamteit liege. Da er aber diefe Bechfelmirtungen nicht erweift; ba wir ben ber Berlegung ber kalkhaltigen Ackererde nirgendmo Gals peter antreffen; da mir feben, daß fich Galpeter nur in einer von Der Conne gang abgeschiedenen lage, im Boden der mit Bretern bebedten Bohnungen, in Biehftallen, Solzbutten, Remifen u. f. m., ferner, nur bei außerordentlichem Buffuß von organischer Materie bildet, und der Salpeter in den funftlichen Saufen nicht etma eine Berbindung des Stide und Cauerftoffes der atmofpharifden Luft ift, die durch den Mergel zerfest worden, und fich hierauf in ans beren Quantitaten mit dem Ralle verbunden batten; fondern daß er Die Berbindung des Stidftoffes ber organischen Materie mit dem Sauerftoffe der atmosphärischen Luft ift, die fich zum Theil mit ihm zu Salpeterfaure, und gum Theil mit dem Rohlenftoffe zu Kohlenfaure verbindet, und weil endlich alle Salpeterbildung, in den Saufen nur fo lange vor fich gebet, als Sticffoff in der vrganis fcben Materie vorhanden ift : fo ift es mehr als mahricheinlich , daß Der Fohlensaure Rale bei der Salpeterbildung eine fehr untergeordnete Rolle fpielt, und faum zu etwas mehr als zu einem Mittel Dient, die Galpeterfaure festzuhalten, nachdem fie fich durch die Ginwirtung ber atmospharischen Luft auf die todten organischen Rorper gehildet hat; fo wie, daß der Mergel im Uder, da er meder auf die organische Materie noch auf die atmosphärische Luft reagirt, bochftens auch nur mit dem falpeterfauren Gas eine Berbindung eingeben wurde, wenn fich eine folche unter bem Ginfluffe ber Sonne bilden, und bei jenem bes Regens fich in ber oberen Schichte Des Bodens erhalten konnte. Da wir aber feben, daß fich die or= ganifde Materie beim Ginfluffe der Barme, Des Lichts und Der Feuchtigkeit mit ben Bestandtheilen des Waffers und der Luft in folche Berbindungen gusammenfett, die nicht salpetersauer find : fo fallt diese ganze Erklarungsweise des Nupens des Mergels weg.

D. Laugensalze.

- 1. Jene Körper werden Laugenfalze genannt, die im Baffer auflödlich find, einen laugenartigen Geschmack haben, die blauen Pflanzenfarben grun, und die gelbe Farbe des Kurkume braun farben.
- 2. Sie werden eingetheilt in feuerbeständige, und flüchtige. Bu den ersteren gebort das Rali und Matrum, zu den lettern das Ummonium: Die beiden ersteren sind einfache (nach Davy metallische Oxyde), das lettere, ein aus Wasser = und Stickstoff zusammengesetzer Körper.

- 3. Das Kali findet man in der Afche der meisten Pflanzen, so wie auch in seltenen Fällen als Bestandtheil von Mineralien. Das Natrum wird zwar auch als Bestandtheil der Pflanzen in ihrer Asche angetroffen: allein nur dann, wenn sie in der Nähe des Meeres leben.
- 4. Wenn man die Langensalze von den übrigen Bestandtheilen der Usche reinigt; so nennt man dann das Kalt Pottasche, und das Natrum Soda. Beide sind im kohlensauren Zustande. Sie werden äßend, wenn man sie durch Brennen, wie den Kalk, von der Kohlensaure befreiet.

Ralt und Laugensalze findet man nicht bei der Zerlegung ber organischen Substanzen auf nassem Wege, sondern immer nur in der Alche derselben, mabricheinlich weil sie im organischen Körper nur immer mit verschiedenen Sauren verbunden, vorbanden sind.

5. Die Laugenfalze außern eine ungleich größere auflösende Wirfung auf den Gunnus, wie der Ralf, weil fie nicht nur allein im äßenden, sondern auch im kohlensauren Zustande denselben zerseßen, und im Wasser auflöslich machen.

Weßwegen man fic auch des kohlensauren Rasi zur Unterssuchung der im Boden vorbandenen Quantität humus mit größes rer Sicherheit, als dest Brennens der Erde bedienet, wobei nicht sowohl der Humus, d. h. die durch Gabrung gersette organische Masterie, sondern auch robe, todte, organische Substanzen, Burgelde noch nicht als humus, als pflanzennahrende Substanz betrachtet werden den können.

6. Bur Bedüngung ber Felber bedient man fich nicht der gereinigten Laugenfalze, sondern entweder der Solzasche im unausgelaugten, oder im ausgelaugten Bustande, bann ber Steinkohlen und

;,, Burgers Lebrk, d. Landm. I. 188.

a. Bolzafche.

- 1. Wenn man Holza fche über Wiesen, Kleefelber ober grünende Saaten ausstreuet, und hinlänglicher Regen fällt, der das Laugenfalz auflöst; so bemerkt man Wirfungen an den Pflanzen, die man sonst nur von dem Ueberstreuen dungender Substanzen gewahrte.
- 2. Die Laugenfalze sind humusaustösend, bungervermittlend, und weil sie in dieser Aussosiung in die Pflanze selbst mit eingehen, und immer als Bestandtheil derselben gefunden werden: so sind sie auch nährend, und gehören zur Klasse der Dungungsmaterialien.
- 3. Die Asche der Pflanzen enthält außer dem Laugenfalze noch schwefel-, phosphor- und kohlensauren Kalk und Bittererde, Eisenoryd, selbst etwas Thon- und Rieselerde. Da die erdigen Verbindungen mit Sauren ebenfalls Dungungsmittel sind: so wird die Asche, wenn man sie als Dunger verwendet, nirgendwo geschieden, sondern ganz verwendet.

In hermbstadte Archiv VI. B. I. heft, ist S. 63 eine Uebersicht, welche Quantitäten Asche und Laugensalz die holzarten gewähren, vom Freiherrn von Wernet, die sehr unterrichtend ist. Die Ulmen, Weiden, Eschen, Ahorne geben am meisten Pottasche, hierauf die Föhren, Fichten, Tannen; am wenigsten die Aspen und Erlen. 1000 Pfund Umenholz mit belaubten Zweigen gab 22 Pf. 30 koth 2 df. 3 pf. 120 rpfthl. Asche, ünd in dieser Aseh war 3 Pf. 7 koth 3 pf. 120 rpfthl. Pottasche enthalten; indessen 1000 Pf. Erlenholz vom Stamme 13 Pf. 28 koth 2 dl. 2 pf. 116 rpfthl. Asche gaben, und in dieser nur 29 koth 2 pf. 60 rpfthl. Pottasche enthalten war. Krome sand in 200 Theilen Asche: (von welchem Holze?)

an Salzen, undeim Wasser austöblichen Theilen 0,0925
Fohlensaurer Kalkerde 0,2836
— Talkerde 0,41
Kieselerde mit etwas kohligen Theilen 2,2136,

4. Die holzasche wird nur in seltenen Fallen als Dungermittel angewendet, weil ed fast immer vortheilhafter ift, ihren Gehalt au Langenfalzen zum Behufe des Baschens und Seifensiedens im Saushalte, oder in Salpetersiedereien, Glassabriken, Farbereien u. f. w. auszuziehen.

- 5. Die ausgelaugte Asche bleibt aber noch immer ein fehr schätbares Düngermaterial, das aber auch einen sehr abweichenden Werth hat, je nachdem man es von verschies denen Gewerbsleuten erhalt.
- 6. Wird die Ufche in Pottafchfiedereien, Salpeterfiedereien, u. f. m. blog ausgelaugt, b. b. der Gehalt an Laugenfalgen ausgezogen: fo bleibt eine Gubftang über, Die mit der Torfasche die größte Mehnlichfeit in den Bestandthellen fowohl, als in ihrer Birtfamfeit hat. Bird die ausgelaugte Afche aber von Geifensiedern, Bleichern bezogen : fo erhalt man nebft ben gewöhnlichen Beftanbtheilen der Ufche auch noch eine beträchtliche Quantitat fohlenfauren fowohl als abenden Kalkes mit, weil man diefen meiftens im Uebermaße der Ufche jufest, um agende Lauge ju erhalten, und es ift begreiflich, daß diefer Bufas die Birffamfeit ber Ufche um ein Betrachtliches erhöhen muffe. Bur Geifensiederasche fommen aber noch ferner die in der Lauge unauflöslichen Fleischtheile bes Fettes, fo wie die mit fohligen Stoffen erfüllte Mutterlauge, wodurch bie Seifensiederafche schabbarer wird, als alle die angeführten Uschenarten.

Ueber die Wirkung der Seifenstederasche zur Befruchtung ganz magerer Aeder erzählt herr Siemens, in Thaers Ainnalen der Fortschritte des Acterbanes, III B. G. 407, so wie derr Atbert ebendaselbst V. B. S. 327 sehr auffallende Thatssachen, aus denen erhellet, daß in dieser Asche seibst eine große Menge positiv nährender Stoffe enthalten seyn musse. Der schwefelsaure und kohlensaure Rall, die halbverkohlten holztheile, der kleine Antheil von Laugensalz, der immer noch darin enthalsten ist, endlich die in der Mutter Lauge ausgelösten animalischen, und vegetabilischen Theile liefern die Stosse, die eine dangerähnsliche Wirkung am Acker hervordringen. In den Jahren 1816, 1817 und 1818 habe ich in ausgetragene, mehr sandig, als lehemige Aecker Seisenslederasche geführt, und habe Erbsen davon

erhalten, deren Wachsthum gegen die daneben stehenden ungeafchten sich verhielt, wie überhaupt eine halbgedungte gegen eine angebungte Frucht.

b. Torf- und Steinfohlenasche.

nen eine verhaltnismesig größere Menge von Ufche, wie bas Holz, die sich von der Holzasche dadurch unterscheidet, baß in beiben fein Laugenfalz enthalten ift.

Die Zerlegung der Torsasche der Herren Thaer und Ginhof ist bereits (Agrik. g. III. B. g.) angeführt. Der größte Theil dieser Asche bestand in dem einen Falle aus Thon und kohlensaurem Kalke, in dem andern aus kohlen. und phosphorsaurem Kalke und Thon. Gien, Riefelerde und Gipt sind in minderem Berbaltnisse vorhanden. Davy sand in der Torsasche sasche ine sehr große Menge von Gipt, oft den vierten, ja wöhl den deitten Theil ihres Gewichtes. Die anderen Bestandtheite dieser Asche waren Kalkerde, Thonerde und Riefelserde mit abweichenden Mengen von schwesselsauren Rali, etwaß Rochsolz und Gisenaryde. (Agrikultur Chemie S. 382.) Der verzschiedenen Mischung muß, man es zuschreien, daß die Asche ges wisser Gegenden in Holland, wo man bloß Tors brennt, mehr geschähte wird, als andere.

Die Stemkohlenasche enthält gewiß eben so sehr abweichende Bestandtheile der Qualität und Quantität nach, wie die Torsasche. Es gibt Steinkohlenasche, die ziemlich viel schwefelsaures Rasi, Gips und andere Berbindungen werschiedener. Sauren mit Erden, enthält. So enthält die Lavantthaler Steinkohlenssie in Karnten beinahe o,05 im Wasser ausschicher Eubstanzen, die größtentheils Glaubersale sind; während die Alchengen, die größtentheils Glaubersale sind; während die Alchensauftst nud wenig schwefelsaurem Kalke mit Thon und

Riefelerde beftebet.

2. Die Torf- und Steinkohlenasche ist keiner anderen mehr Nugen bringenden Berwendung fahig, und wird daher überall ale Dungermittel angewendet.

3: 3hre Birfung muß in dem Verhaltniffe größer fenn, als ihr Gehalt an Gips, oder den übrigen Verbindungen der Schwefel- und Phosphorfaure mit Laugenfalzen und Erben größer ift.

E. Salpetersaure Salze.

1. Die Verbindungen der Salpeterfaure mit Laugenfalzen und Kalferde begünstigen den Wachsthum der Pflanzen ohne allen Zweifel, wenn sie in einem schicklichen Maße angewendet werden; nur kann von ihnen beim Uckerbau entweder gar kein, oder ein höchst beschränkter Gebrauch gemacht werden, weil salpeterhaltige Erde salk immer mit größerem Vortheile ausgelaust und auf Salpeter, als wie zu Dünger benühr wird, und Salpeter selbst ein zu kostspieliger Dünger ist, als daß ihn der Landwirth bezahlen könnte.

Man findet den Salpeter in einigen Pflanzen, 3. B. im Tabak und im Safte der Stängel des Mais völlig gebildet vor. Es ist freilich der Salpeter nur ein aus Stickftoff und Sauerstoff zusammengesebter Körper, der bei der Jersebung der organischen Substanz gebildet wird: das beweist aber nichts dagegen, das man ihn icht als Pflanzennahrung ansehen könne, wenn man ihn anwendet, so wie er durch die Kunst dargestellt wird, zumales in der Ersabrung gegründet ist, daß der Salpeter den Wachsthum der Pflanzen befördere.

F. Rochfalgfaure Salze.

1. Die Verbindungen der Kach falt faure mit Edug genfalzen und Kalf und Bitterende, wegen sie in einer schicklichen Masse dem Boden einverleibt werden, bringen ebenfalls dungerahnliche Wirfungen hervorzigallein es gilt von ihnen dasselbe, was wir so eben von den Verbindungen der Salpetersäure gesogt haben.

Biele Pflanzen machsen nur in soldem Boben, worin kochfalfaures Ratrum — gemeines Kochsalz — vorhanden ift, und durch das Verbrennen derfelben gewinnt man die gemeine Barill, die in kohlensaurem Ratrum besteht, von der die Rochfalzsaure durch das Brennen verstüchtigt worden ist. Die Abfalle bei den Salinen, die man in fehr großer Masse, oft umsonst, oder sehr wohlfeil haben kann, sind der Dornsund. Pfannskein, die aber beide nichts anderes als Gips und kohlensaurer Kalk sind, die man zerstampfen muß, wenn man sie verwenden will. Je nachdem mehr oder weniger Gips in diesen Absallen vorhanden ist; je nachdemswird auch ihre Wirkung größer. oder

kleiner fenn. Gine Mifchung von Pfannflein, Pfannenschlamm und Afche, die auf manchen Salinen unter dem Nahmen Dung ers falz verkauft wird, hat zweifelsohne größere Birklamkeit, als der einfache Pfann - oder Dornflein. Siehe hierüber die Abhand-lung von Fr. Pohl im VIII. B. der Thaer'schen Annalen.

J. V.

- b. Bon der Zubereitung der düngenden Substana zen, ehe man sie dem Boden einverleibt.
- 1. Alle Körper find nur in fofern pflanzennahrend, als fie im Baffer aufloslich find, und von den Pflanzene wurzeln angefaugt werden können.
- 2. Die näheren Bestandtheile der Thiere und Pflanzen sind für sich zum Theil im kalten Baffer auflöslich, zum Theil nicht.
- 3. Bu den ersteren gehören von den thierischen Substanzen: der Schleim, Leim, die Eiweißmaterie, der Harnstoff, die Blasensteinsaure; zu den letteren: der Faserstoff, fette und öhlige Substanzen, Anochenmaterie u. s. w.
- 4. Bon ben näheren Bestandtheilen der Pflanzen sind im kalten Baffer auslöslich: Gummi, Schleim, Zucker, Eiweißstoff, Extraktivstoff, wohin wir auch die färbenden, betäubenden, bittern, gärbenden Stoffe der Pflanzen zahlen, dann die Pflanzensähren und ihre Berbindungen mit Laugensalzen. Im kalten Baffer sind unauflöslich: Holzsafer, Stärke, Kleber, elastisches Gummi, Wachs, Harz, Kampfer, sette und flüchtige Dehle.
- 5. Bringt man frische thierische, ober vegetabilische Substanzen in Berührung mit machsen ben Pflanzen; fo

werben diese um so üppiger wachsen, als jene auflösliche Stoffe in sich enthalten, und ihr Wachsthum wird um so kleiner seyn, je weniger auflösliche Materie in denselben vorhanden ist, oder in einem gegebenen Zeitraume sich in denselben bildet.

6. Beil aber der größere Theil der todten organischen Materie im kalten Wasser für sich nicht auslöslich ist: so würden die wachsenden Pflanzen von ihr nur geringen Vortheil ziehen, wenn sie nicht durch den Faulnisprozeß in einen Zustand versest wurde, wodurch sie allgemach im Wasser ganz auslöslich wird.

A. Thierische Körper.

- 1. Alle thierischen Gubftangen find febr gufammengefeste, und bis auf die Knochen nur gering gufammenhangende Korper, Die unter den Bedingungen der Faulniß schleunig fich zerfeben, und eben beswegen im fürzesten Zeitraume den Pflangen die größte Menge von Nahrung liefern. — Beil aber die machsenden Pflangen nur in demfelben Verhaltniffe Mahrung erheischen, als ihr Wachsthum schnell und groß ift: fo erhellet bieraus, daß wenn man blog thierifche Gubftangen zu ihrer Dungung verwendet, biefelben feine vorbereitende Behandlung nothig haben, welche die Daffe der auflöslichen Beftandtheile vermehrte; benn fur den geringen Bedarf ber jungen Pflanzen bat die robe thierische Oubstanz genug Dabrung an Schleim, Leim, Eiweißmaterie u. f. w., und fo wie sie größer wird, fault und zersett sich ber thierische Rorper, wenn er anders in binlanglicher Quantitat im Boben vorhanden ift, und verfieht die Pflanzen mit hinreichender Rahrung.
 - 2. Da die thierischen Korper fo leicht zersegbar find,

ber Projeg ber Berfegung und Raulnig aber immer mit Berflüchtigung eines Theiles ber Gubftang verbunden ift; fo muß man die Faulniß berfelben fo lange zu bindern fich bemüben, bis man fie in ben Boden gebracht bat.

Der Moatendunger wird in Frankreich geborrt, hierauf vermahlen, und wird überall nur über die machfenden Pflangen ausgestrenet, und die Chinefen mengen ibn gang frifch mit Lehm oder Mergel, und machen Biegeln daraus, die fie trodnen, und dann in gehöriger Beit verwenden. In beiden gallen wird der zerfiorenden Faulnif vorgebeugt, ohne das man diese Dung germittel der Unwirksamkeit beschuldiget. Die Gartner um germittel der Unwirklamteit befchuldiget. Die Bartner um Pescia im Tostanifchen vermenden biefen Dunger, fo wie fle ibn aus den Kloaken der Stadte erhalten, unmittelbar, nur mit Baffer verdunnt, indem fie die grunenden Pflangen bamit begießen (Simonde, S. 18), und michte übertrifft Die Birt. famteit diefes Dangers.

3. Streulose, thierifche Erfremente muffen baber, wenn man fie nicht bald verwendet, entweder getrodnet oder mit vielem Baffer vermengt werden. Im lettern Falle wird die Faulniß und Verflüchtigung der festen Gubstang zwar nicht gang gehindert, aber doch fohr verzögert.

Wenn man, wie dieß in den meiften Gegenden ber Comeig ublich ift, Die Ertremente des Biebes mit vielem Baffer vermengt, in unterirdifchen Behaltniffen fo lange aufbemahrt, bis fie fcidlich verwendet werden tonnen; fo hat man hierbei ben Bortheil, daß die dungende Subftang febr gleichformig über ben Boden verbreitet, und daß ihre rafche Zersehung durch den Weber-

fluß des Waffers gehemmt wird. Die Aufgabe', wie alle Beffandtheile ber todten organischen! Materie den lebenden Pflanzen zu Rugen zu bringen sepen, kann, ficher nur dadurch erreicht werden, wenn man die unzerfeste todte Materie in den Bereich, oder in die Berührung der lebenden Pflange: bringt, deren Wurzeln dann die ursprünglich auflöslichen, oderdurch die Faulniff auffoslich merdenden Bestandtheile der organifchen Materie einfaugen und fich aneignen. — Wenn daber Dietodte organische Materie eine hinlangliche Menge auflöslicher Beftandtheile in fich enthalt, um fogleich Rahrung abgeben gu können, und wenn diefe Substang von der Urt ift, daß fie fich unter den Bedingungen der Faulnig im Boden hinlanglich schnell, gerfett, um es ben Pflanzen nie an Nahrung gebrechen zu laffen; fo ift jede frubere Beforderung der Faulnig derfelben ein offenbarer Berluft von Pflanzennahrung.

B. Begetabilifche Körper.

- 1. Die vegetabilischen Körper, die man zur Ernahrung der Pflanzen als Dünger verwendet, sind entweder grünende Pflanzen, oder Körner im ganzen oder gep
 ülverten Zustande, oder Humus von verschiedener Natur, oder trockene Pflanzen von verschiedener Form, Zusammenhang und Bestandtheilen.
- pflügt, und mit Erde bedeckt, damit sie mahrend ihrer Bersehung im Boden eine andere Saat ernahren, erfülle man die Aufgabe möglichst, von der wir so eben gesproschen haben.

Die untergepflügten Pflanzen finden genug Feuchtigkeit. Luft und Warme im Boden, um fich im Berlaufe eines Jahres ganz oder größtentheils zu zersehen, und nach Verschiedenheit ihrer Masse und ihrer Mischung eine größere oder kleinere Wirkung als Dunger hervorzubringen. Es murde ein sehr wesentlicher Substanze Verluff seyn, wenn man im herbste die Wicken oder Buchweizensfaat abmähen, und über Winter in haufen liegen lassen wollte, um ste zur Fäulnist zu bringen, und sie dann erst im Frühlinge auf den fie zu bringen, und unterzupflügen, abgesehen von der mehreren und schällichen Arbeit, die biebet verschwendet würde.

und schallichen Arbeit, die hiebei verschwendet wurde.
Die grünenden Pflanzen, mit Ausnahme alter, holziger Luzern = und Esparzettwurzeln, sind voll Saft, mit Schleim, Zuscker, Eiweiß und andern ausschlichen Substanzen gemischt; ihr Zussammenhang ift gering, und die Holzsafer ist noch nicht so ausges bildet, auch nicht in so großer Menge vorhanden, wie bei den reissen Gewächsen. Darum gewähren sie schnelle Nahrung, und so gering auch im Ganzen die Masse derselben sepn mag, die sie sie sien, so ist sie doch die standinglich, einer Saat zu genügen, weil sie mahrend des Wachsthumes dieser ganz verzehrt wird. Darum bemerkt man von einer grünen Düngung, die aus blühenden Wicken, Buchsweißen, Lupinen bestand, nur für eine Saat Wirkung, und nur alte Luzern zund Esparzettselder liesern für mehrere Jahre Nahrung.

3. Verwendet man Körner zur Ernährung der Pflanzen; so bedürfen diese, wenn mon sie nach getödtetem Reime unter die Erde bringt, feiner Vorbereitung, Sie faulen da schnell, und liefern viele und ausgiebige Nahrung. Bringt man sie aber nicht in die Erde, sondern will sie nur jur Ueberstrenung der wachsenden Pfignzen verwenden, so muffen sie zuvor zu Dehl gemahlen werden.

In It alien ist es nicht ungewöhnlich, kummernde Pomerangen, und Limonienbaume wiit Aupinenkörnern zu dungen, die man zuvor hist, um die Keime zu tödten, und dann rings um den Stamm des Baumes vergräbt. Die Saaten mit Getreidemehl zu dungen, durfte mohl nicht vorthellhaft seyn, obgleich diese Art der Düngung gewiß sehr mirklam wate; aber sie mit den ausgepresten, getrockneten und zerkleinerten Dehlkuchen zu überstreuen, ist in den Nied erlande nuch in England sehr zuwöhnlich. Sin sehr sprechender Beweis, unsers Erachtens, daß die im Wassen der lebenden unmittelbar angespgen, und in ihre Natur verwandeltwerden. Die große Menge von Schleim, die in den ausgespresten Dehlkuchen vorhanden ist, wird durch den Regen den Pstanzen gesschwind und unmittelbar zugewendet, ohne daß diese oben überlies gende Substanz in Fäulnist übergest, was ungleich spafer eift gesschieht, und wodurch erst der Kleber, und die Holzsakern ausselich werden; westwegen man auch nach übergestreuten Dehlkuchen schwenden und unsch erst der Kleber, und die Holzsakern aussellich werden; westwegen man auch nach übergestreuten Dehlkuchen schwen, werft man neh wahr die Fäulniß Rahrung entwicklt werden wersparen. Um sich die Müse des Zerkleinerns der Oehlkuchen zersparen, wirft man sie häusg in die Jauche, und verbreitet sie mit derselben über den Alter.

4. Wir haben verschiedener Arten von humus als Düngermaterialien erwähnt: Leichschlamm Moder und Lorf. Alle diese Substanzen können unmittelbar in die Aeder geführt werden, und es ist keinem Zweifel unterworfen, daß sie durch die Umanderung der physischen Beschaffenheit des Bodens mittelbar, und durch die Vermehrung der pflanzennährenden Bestandtheile unmittelbar zur erhöhten Fruchtbarkeit derselben beitragen.

herr Baughan von Ramert in England hat auf bas Anrathen Davy's mit vielem Erfolge Torferde auf sandigem Boden angewendet.

5. Der humus dieser Substanzen ift aber immer ents weber in einem sauren, oder zu stark verkohlten Zustande, oder es sinden sich beibe Zustande. Dadurch aber verliert er seine Ausschlichkeit, und man bemerkt von der Anwendung eines solchen Düngers oft nur eine fehr geringe

Wirfung, die die Miche nicht lohnt, die man darauf verwendet.

Arthur Doung gibt dem Torfftaube biel mehr Lob,

als alle Deutschen Landmirthe.

»Er bewirkt überall dasselbe wie die Asche. Man halt den Dorfftaub als das vortrefflichste Ueberdungungsmittel für die Zwies »belbeete im Garten, auch bemerkt man nicht, daß mehr Unkraut vneben diesem Dungmittel aufsproßte. — Er hat große Wirkungen vauf die Disteln, welche, wenn sie damit überstreuet werden, verwelken, alswenn sie ausgedortt wurden. Sie erhoblen sich aber wies vder, wenn man sie nicht wiederhoblt mit Torfstaub überstreuet.a (The Farmer's Calendar. 8te Auslage. London, 1809. S. 172.)

6. Die Auflöslichkeit eines solchen humus wird aber befördert, wenn man ihn mit kalischen Körpern: Kalk, Mergel, Usche, Seisensiederasche mengt, die ihn entsäuern, oder wenn man diese Körper mit faulenden thierischen Substanzen in Verbindung bringt, die sie ebenfalls entsäuern, und der stockenden Zersegung einen Vorschubgeben.

Saurer humus verliert aber auch ohne alle Beimengung von Dunger oder kalischen Körpern seine Saure, wenn der Boden trocken gelegt, und durch die Anwendung des Pfluges gelüftet wird-

- 7. Der Teichschlamm bedarf kaum einer anderen Borrichtung, um als Dunger zu bienen, als daß man ihn einige Monate der Luft auf einem trockenen Orte ausgeset läßt. Er enthält nicht immer fauren Humus, und die beigemengten unzersetzen thierischen und vegetabilischen Substanzen bringen eine hinlängliche Gährung in ihm hervor, daß er dann im Boden sogleich Nahrung abzugeben im Stande ist.
- 8. Der Moder muß eben fo, wie der Teichschlamm, eine Weile in Saufen der Luft ausgesetht bleiben, damit das überflussige Wasser verdünste, und eine neue Gahrung in demselben entstehe, welche die Saure zersett, und den humus auflöslicher macht.

- 9. Gest man dem Moder kalische Körper gu, so wird feine Auflöslichkeit um vieles befordert, und sein Werth baburch beträchtlich erhöht.
- 10. Der Corf ist an und für sich noch unaustoslicher wie ber Mober, auch ist er nicht so sehr wie dieser in humus umwaydelt, und enthalt noch eine große Menge von zusammenhängenden Wurzeln und Blattern.
- 11. Seine Auflöslichkeit wird baburch febr befördert, wenn man ibn, gleich dem Moder, eine Beile in haufen liegen läßt, in denen eine neue Gabrung die Menge des auflöslichen humus vermehrt.
- 19. Man erreicht aber diesen Zwed geschwinder, wenn man feine Gahrung durch zugesetzte thierische Auswürse beschleunigt. Indem man ihn den Thieren in den Ställen unterstrenet, hat man den Vorthell, denselben ein reines und trockenes Lager zu verschaffen, und durch das faule Ferment der Extremente die Gahrung und Entsäuerung bes Torfes zu befördern:
- 13. Bare mehr Torf vorhanden, als man schicklich mit Exfrementen mischen kann; so muffen dem übrigen die obbefagten kalischen Substanzen schichtenweise zugesetzt werden, die nicht nur allein seine Saure neutralistren, sondern auch, wenn es Laugensalze sind, ihn schleunig anflöslich machen. Hat man keine solche Substanzen, so wird der Torf an Auslöslichkeit gewinnen, wenn man ihn in kleinen Haufen wenigstens ein halb Jahr lang liegengläßt, ehe man ihn in die Aecker bringt.
- 14. Trockene, unzersette Pflanzen ober Pflanzentheile sind die gewöhnlichsten und häusigsten Düngermaterialien. Sieher gehären: Stroh, Laub, Baumzweige, Schilf, Heidekraut, Farrenstraut und Gärberlohe.

- 15. Alle Diese Vegetabilien enthalten eine geringe Menge im falten Wasser auslösliche, gegen eine große Menge unaustöslicher, vorzüglich holziger Substanz. Bringt man sie allein, und für sich in die Oberstäche des Bodens, so gewähren sie den darin wachsenden Pflanzen in so lange saft gar keine Nahrung, bis sie durch die Faulniß zersetzt und auslöslich gemacht worden sind.
- 16. Weil aber die Faulniß der meisten dieser Körper, wenn sie der Erde oberflächlich beigemischt worden, nur sehr langsam vor sich geht, und ihre Vermengung mit der Erde nur dadurch möglich wärde, daß man sie vorher gehörig zerkleinerte, oder sie in die Pflugfurche einlegte: so ist es vortheilhafter, ihre Fäulniß früher beginnen zu lassen, ehe sie in den Boden gebracht werden, damit sie früher zum größeren Theile auflöslich werden, und sich in der Folge schleuniger zersehen, und damit sie auch ihren Zusammenhang verlieren, und mit geringerer Mühe, und vollssommen der Erde einverleibt worden können.
- Strob und Laub verfaulen bald in der Erde, wenn fie mit Dem Pfluge wohl untergebracht worden find. Die Wirkungen einer hoben und dichten Stoppel, die man gleich nach dem Schnitte unterpflugt, find nicht zu verkennen , und jene Stellen der Meder, auf die benachbarte Baume ihr Laub fallen laffen, das im Fruhlinge mit untergeackert wird, find immer fruchtbarer wie die übrigen. Das Laub konnte man ohne alle Borbereitung unterackern. nachdem es zuvor gleichformig über den Uder gestreut worden mare: aber das Strob, und alle die andern Begetabilien, menn man fle für fich ale Dungermaterialien verwenden wollte , mußten fruber gerhadt und verkleinert merden, weil fie ihrer Lange megen fonft nicht unter die Erde gebracht werden konnen. In diesem Buftande murden Stroh und Farrentraut, die fich bald gerfeben, zweifelsohne febr oft mit Bortheil verwendet werden konnen , befonders bei Fruch. ten, die in weit von einander entfernten Reihen gepflangt, und fpater behauft merden , g. B. bei Rartoffeln , Erbfen , Dais u. f. m.; allein pon ben übnigen Begetabilien, wenn man fie auch milt Gorgfalt unter die Erde brachte, murden die Gaaten des erften Jahres ju wenig Rahrung erhalten , weil diefe holzigen Gubstangen gu febr Bufammenhangen , und nicht fo bald fich gerfeten , da ihnen die Bebingungen mangeln, unter denen diese Körper bald faulen.

Bwar verwendet man Bundel von Erlen und andern holgs Reifern als Dunger in den Weingarten; allein man vergrabt dies

felben tief genug, damit sie nicht ausdorren, und dann erwartet man von ihnen auch nicht, daß sie in demselben Jahre noch den Wachsthum der Reben befördern sollen, deren Burgeln erst in der Folge dahin gelangen, und Nahrung darans ziehen. Die Berwendung des Strohes und der andern Streumaterialien zur unmittels daren Düngung kann daher aus mehreren Ursachen nicht Statt haben, weil eine große Masse dieser spezisisch leichten Körper kaum mittelst des Pfluges mit Erde bedeckt werden könnte, und wenn dieß auch mit einer Nachbülse bewirkt würde, man dadurch den Boeden hohl legen, und leicht ein Berdorren der Pslanzenwurzeln versunsachen würde; und weil die meisten dieser Substanzen nicht in dem Verhältnisse sich schnell genug zersehen, als die Pflanzen Rahrung bedürsen.

17. Die Faulnif ber Begetabilien wird in einem gegebenen Zeitraume um so größere Fortschritte machen, alst die Pflanzenförper selbst weniger zusammenhängen, und in hinsicht ihrer Bestandtheile zusammengesehter sind; je mehr sie sich ferner in einer Lage besinden, die den Bedingungen der Fäulniß entspricht, und je größer und wirksamer die beigemengte Menge des fäulnißerregenden, fremden Körpers ist.

Blätter, und bunne, mit Schleim gemischte Holzsafern, b. h. Stroh, faulen von allen oben angeführten Düngermaterias lien 'am schnellsten; bloßes Holz am langsamsten, obgleich auch bei demselben ein großer Unterschied obwaltet, ob es nämlich von den einjährigen, saftigen und mürben Aesten, oder vom Stamme alter Baume herrührt. Große Stücke älteren Polzes, besonders von den fest zusammenhängenden, spezissisch schwersten, faulen so spät, und so unmerklich langsam, daß man sie beym Uckerbau als völlig unnüß betrachten muß: indessen die Sägspäne des weicheren Holzes, wenn man sie mit den Erkrementen der Thiere mischt, und mehrere Monate lang liegen läßt, allerdings schon zum Theil ausschich geworden sind, und den Pstanzen Rahrung gewähren.

18. Die Fäulniß der vegetabilischen Dungermaterialien wird im schnellsten Zeitraume vor sich geben, wenn wir dieselben mit thietischen Erfrementen mengen, und dieses Gemenge in schicklich großen Hausen unter den Bebingungen der Gährung stehen lassen.

Alle Rorper geben um fo ichneller in Faulnist über, und gerfeten fich, je vollständiger ihnen die Bedingungen, unter benen bie Gabrung überhaupt Statt findet, gemährt find. Diese find:

eine hindinglich große Anhäufung det zu zerfesenden Substanz, Wasser, Warme und Luft in schiellicher Masse. Das Stroh am Dache fault nicht, obgleich alle diese Bedingungen theilweise vorshanden sind, weil sie nie insgesammt auf desselse einweken; versgraben wir aber Stroh in die Erde, und bedecken es nur einige Boll hoch mit Erde, so werden wir sinden, daß es im Verlause wes niger Wochen schon seinen Jusammenhang verloren haben wird. Läst man einen Hausen Stroh frei der Einwirkung des Regens und der Luft ausgeseht, und ist er nicht so gesormt, daß das Resgenwasser von ihm abgleitet, sondern in ihn eindringt: so sault dieser Hausen um so schweller zusammen, je wärmer nebstbei die Witterung, und je größer der Strohhausen war, Haben wir diessem Strohhausen noch überdieß einen Körper zugeseht, der schon in der saulen Schrung begriffen war, oder äußerst leicht in densselben übergeht, z. B. thierische Erkremente: so wird dadurch die Fäulniß noch früher herbeigeführt, und rascher fortgeseht; denn Wegesabilien gehen für sich unter den Bedingungen der Gährung nicht sogleich in Fäulnis über, sondern sie werden erst süß, dann sauer, endlich faul. Seht man ihnen aber ein saules Ferment zu. Geht man schren sie gesen saulen Serment zu. Geht man ihnen aber ein saules Ferment zu. b. einen saulenden Körper, so kann weder die süße, noch sauer Gährung mehr Statt haben, und sie gehen unmittelbar und schleusnig in Fäulniß über.

Wie groß ein solder haufen fenn soll, hangt von der leichtern oder schwerern Zerfehbarkeit des Begetabils ab, das hier mit den Extrementen gemengt ift. Stroh, Laub und Farrenkraut gesen leicht und bald in Faulniß über, und wurden sich in großen Daufen sehr leicht erhiben, und zum Rachtheile des kandwirthes zu fehr versichtigen, indessen holzige Körper und Torf in größere Massen aufgehäuft seyn durfen, oder mussen, wenn sie sich in der gleichen Zeit eben so weit zerfeben sollen.

- 19. Dadurch, daß wir diese vegetabilischen Dungermaterialien unseren hausthieren unterstreuen, haben wir noch den Vortheil, daß wir denfelben ein reinliches und trockenes Lager bereiten, und daß sie selbst die Arbeit der Mengung ihrer Extremente mit der Streu vollbringen.
- 20. Alle Begetabilien, die man nicht geradezu auf die Aecker als Dungermittel führen darf, werden den Thieren untergestreuet, und heißen beswegen Streu, Streumaterialien.
- 21. Die Art, die Streu mit den Exfrementen in eine möglichst genaue Mengung zu bringen, ist verschieden, nach ber mehreren oder minderen Freiheit der Bewegung der

Thiere in ben Stallen , und nach ber Menge und Berschiebenheit ber Streu.

Be mehr die There in den Stallen sich frei herumbewegen können; je gleichsprmiger wird die untergelegte Streu allenthalben mit ihren festen und flussigen Extrementen durch sie selbit gemischt werden: je weniger sie sich bewegen können, indem sie angehängt sind, und gedrängt stehen; je unbollsommener ist die Wengung det Streu mit den Extrementen, und se mehr muß nachgeholsen werden, den, wenn der Zweit der Gleichförmigkeit erreicht werden soll.

Bon der Berschiedenheit der Stres hangt ebenfalls, aber im minderen Grade, die Art der Einstreuung und Mengung dersels ben mit den Spresmenten ab. Je leichter sich die Streu mit den Abfällen mischt, und den Urin ansaugt; je mehr ist sie geeignet den angehängten Theeren untergelegt zu werden. Je holziger, oder je langer sie ist; je mehr ist es nothwendig, daß sie von den Kieren übergangen, und durch Treten mit ihren Abfällen gemengt werde. Sben so kann eine große Masse von Streu nur dadurch mit den Erkrementen gehörig in Mischung kommen, wenn sie von den frzi darauf herumgehenden Thieren allenthalben wohl damit gemengt, und durchtreten wird, und mit einer geringen Menge vom Streu langt man nur aus, wenn die Thiere angehängt sind, und dicht an einander kehen.

Wo man keine anderen Streumaterialien hat, als die der Acker liefert, muß man mit denselben möglicht wirrhschaftlich versahren, und in diesen Fallen findet iman das Hornvied angehängt, und man raumt täglich den Mift sammt der Streu unter den Thieren meg. Wo man Ueberkuß an Streumaterialien hat, i. B. in sehr fruchtbaren Gegenden, wo im Winter bei binlänglichen hen und Klee nur wenig Stroh gestättert wird; beim Zehentzugez oder wo man sich viele Streu verschassen kann, indem man Schiss, Farrenkkaut, Laub-u. s. w. auf eigenem Boden erhält; da sindet man die Thiere, wie in den Viehhösen von England, oder in den geräumigen Stallabtheilungen unserer Gebirge, frei herumgehen, und die Streu unt ihren sesten und stüssigen Erke-

menten auf das genaueste mischen.

Schafe und Schweturt flussen überall frei in ihren Stallen herum, und durchteten allenthalben die ihnen gegebene Steen.
Die erstern bedürfen nur wenig hievon, weil ihre Ertemente mehr troden sind, und ihr Harn menig beträgt. Ihre Aliese sind daher im Minter nicht schmubiger, wie im Somitter. Dagegen entleeren die Schweine einen viel weichern Kath und sehn viel harn, und weil sie in ihren Ställen mehr mit Kulfsigem genährt werden, wie die übrigen Thiere: so bedürsen sie einer oftmaligen Reinigung ihrer Ställe, und einer großen Menge von Einen. Den Miss der Schafe kann man den ganzen Winter über in den Ställen lassen; denn da er ben der geringen. Menge pon Streu sast ganz qus ihnen Erkrementen besteht, so bedarf er keiner Vorbereitung, brauch incht in Schrung überzugehen, die ihm nur nachtheing wörde, weil man zu viel an Subkanz verlore, ohne durch die verhessgerte

Qualitat entschädiget zu merden, und er kann geradezu auf die Meder geführt merden.

Die Menge ber Streu, welche die Schweine nothig bamurde die für fie bestimmten Stalle bald anfüllen. wird daher der Stall nach Bericbiedenheit der Sahreszeit, und nach der Berfchiedenheit feiner Bauart bald fruber bald fvater. immer aber bann ausgemiftet, wenn ber Raum fur die Eroge

und Thuren aufängt beengt zu werden. Die Pferde sind in allen Wirthschaften , wo man nicht Pferdegucht betreibt; immer angehangt, und da man diese Thiere mit vielem Fleiße reinlich halt, so wird ihnen nur Abends einge-ftreuet, und man bestreitet ein reinliches Lager für sie mit der verhaltnigmäßig Bleinften Menge von Streu; benn nur der bintere Theil der Streu mird von den angehangten Thieren verunreiniget, der vordere mird meggeraumet, und dient fur die fol-Daber ift der Stallmift von Pferden, aleich genden Tage. jenen von Schafen, fo mirtfam, meil er fast bloß aus thierischen Abfallen beftebet, und eine fo geringe, Menge von Strob in fich enthalt, bas von allen Streumaterialien fich am leichteften gerfest. Beil man ihre Abfalle mit der wenigen Streu aber täglich megraumt, und diefes Gemenge vor allen andern geneigt ift, fchleus nig in eine fehr ftarte Gabrung ju übergeben, fo muß man beforgt fenn, die nachtheilige Zerfebung biefer wirkfamen Gubftang to febr als möglich ju unterdrucken, bis die Beit ihrer Bermendung Fommt.

Da das Bornvieh in den meiften Wirthschaften bie größte Maffe des fur den Aderbau erforderlichen Dungers ju liefern hat: fo finden fich über die Mischung der Abfalle diefer Thiere mit der Stren die mannigfaltigften Ubweichungen, die aber immer ihren gureichenden Grund in der Menge und Berfchieden.

beit ber Streu haben.

Wo man teine, ober nur gar wenig Streu hat, wie in jenen Gegenden von holland und der Schweig, wo gar fein, oder nur ein geringer Ackerbau getrieben wird : Da find Die Stalle fo eingerichtet, daß die angehangten Thiere ben Stand, auf dem fie fieben und liegen, nicht verunreinigen konnen. Die Erfremente merden in der S d meis rudwarts in einer großen und weiten Rinne aufgefangen, mit Baffer verdunnt, und in Bottiche geleitet, die in die Erde eingegraben find, worin diese Jauche fo lange gesammelt und aufbewahrt wird, bis die Beit ihrer Bermendung kommt, wo man fie dann in Faffeen auf die Biefen oder auch mohl auf die Rlee: und Getreidefelder führt, um fie damit zu bedungen. Sat man dem Biebe Streu untergelegt, so wird diese aus den Rinnen wieder herausgezogen, und besonders auf die Diffftatte gebracht, mahrend man die Jauche in die Behalter abfließen laft. Man glaubt da, auf diefe Urt gewanne man um fo viel mehr Dunger, als die Jauche beträgt, weil man so viel festen Dift erhalt, als die verwendete Streumenge beträgt; allein man überfieht biebei, daß nur die organische Mas

terie nährt, und daß das Waster in der Jauche keinen andern Portheil gewährt, als die nährende Substanz möglichst genau zu zertheilen. Man erhält nicht mehr Branntwein, wenn man zur gährenden Meische noch mehrere Kannen Waster zugießt, und so werden Renschen und Pflanzen auch nicht mehr genährt, wenn man eine Unze Gummi in 20 oder 30 Unzen Waster ausschl. — Aller Bortheil des stüffigen Düngers beruht demnach in der Leichtigkeit, die pflanzennährende Substanz sehr gleichformig über den Boden verbreiten zu können, und wahrscheinlich auch darin, daß die Extremente, mit so vielem Wasser vermischt, abgehalten werden, so schleunig zu gähren, und ehe sie in den Boden kommen, sich nuplos zu verstüchtigen.

Wo man eine zureichende, aber nicht überfluffige Quantitat Streu bat, um die Thiere in den Ställen reinlich erhalten gu konnen, wird den angehangten Thieren täglich untergestreuet, und täglich wird die mit den Erfrementen gemengte Streu wieder unter denfelben meggenommen, und entweder unmittelbar auf die Miffffatte gebracht, oder, wo es an Raum nicht gebricht, binter den Thieren fo lange aufgehauft, ale es die Bertlichteit julagt, worauf diese großere Daffe Dift, Die sich indeffen auch mehr mit dem harne der Thiere angesogen bat, auf die Difffiarte gumal geführt wird, und einen größern Raum Dafelbft einnimmt. Bei mehrerer Streu und engerem Raume wird ber Dift nicht taglich unter den Thieren weggenommen; fondern es geschieht nur alle 8 bis 14 Tage, daß man die Stande reiniget, und den Dift auf die Diffftatte führt. In den Riederlanden (fiebe Somer j. Riederl. Birthich. II. B. 294) halt man es fur vortheilhaft, den auf diefe Urt durch ein paar Wochen unter dem -Biebe gelegenen Dift in eine große, 2 bis 6 Fuß tiefe Grube gu fcieben, die hart hinter dem Stande der Thiere ausgegraben ift, und worin man den Dift fo lange liegen lagt, bis die Beit feiner Bermendung vorhanden, oder bis die Grube voll ift, worauf man fie leert, und ihren Inhalt auf die Aeder bringt, mo man ihn entweder fogleich breitet, wenn man ihn braucht, oder im entgegengesetten Falle einstweilen in Saufen legt. - Co portheilhaft diefe Urt der Dungerbereitung auch zweifelsohne ift, Da fie fo wenig Dube macht, den Berluft der dungenden Materie durch Abfliegen, Berdunften, oder rafche Gabrung möglichft verhutet; fo ift fie doch auch mit Rachtheilen verbunden; benn Die Ctalle muffen besonders breit gebauet fenn, und erfordern daber eine größere Dachung; fie find fehr weit, und degwegen im Winter talt, und konnen daber nie in einem talteren Klima, als jenes von Brabant ift, eingeführt werden, und endlich ift bas Ausfuhren des Miftes aus Diefen Gruben mit viel größerer Beschwerde verbunden, als wenn die Thiere, wie in unsern Bergen, immer auf dem reichlich bestreueten Difflager fteben, das fic über die Coble des Bodens ergebt, und mit Leichtigkeit aufgeführt merden fann.

In einem milderen Rlima, wie jenes von Deutschland ft, wo man fich nicht genothigt fieht, Die Thiere im Winter in

die Stalle zu fperren, fondern mo fie blog Rachts eingefrieben merden, bei Tage immer meiden, wie g. B. in England, gum Theil in Ungarn, Da bedarf man nicht forgfalitig gefoloffener Stalle; Da wird ber Biebhof, Der entweder blog ein umgaunter offener Ort ift, oder nur gum Theil ein Dach bat, mit Stroh und anderen vegetabilifden Dungermaterialien überlegt, und man überlagt es den darauf herumgehenden Thieren und der Bitterung, Dift daraus ju machen. Sede Quantifat und Qualitat von Streu wird bei biefem Berfahren mit den Erfrementen der darauf herumgebenden Thiere gemifcht. Beil aber eine gu grofe Menge von Streu nothwendig murbe, man auch den unbedecten Theil des Diebhofes mittelft der Streu trocken und reinlich erhalten wollte, fo wird fast immer nur der bedecte Theil eingestreuet. In den Gebirgen von Rarnthen und Steiermart find die Stalle als geraumige, mobibebectte, geschübte und marme Biebhofe ju betrachten , in denen das Bieb Den Binter über gubringt. Je zwei und zwei Thiere haben einen mit Stangen eingefriedigten Raum von 4 bis 6 Quadratflafter, in dem fie frei herumgeben konnen. Gie merden aus einem in ber Mitte des Standes ftebenden, bemeglichen Futterftod gefüttert, ober wie in Salgburg aus einem Futterbarren, ben man hober und niederer fellen kann, und täglich wird ihnen einmal eingestreuet, ohne daß man etwas hinmegraumt. Diefe Biehftande merden gewöhnlich nicht eber geleert, bis nicht die Beit der Saat vorhan-Den ift, mo man bann den Dift unmittelbar aus den Stallen auf die Aecker bringt. Bei diefer Art der Biebhaltung geht unftreitig die innigfte Mengung der Streu mit den festen und fluffis gen Ertrementen der Thiere bor fich, ohne alle Muhe und ohne daß der geringste Theil hievon' weder abfließt, noch durch Gabrung sich verflüchtiget; allein es find erforderlich, weite, und geraumige Stalle, und harte, ober in deren Ermanglung eine mehr als gewöhnliche Menge von anderer Streu. Man ftreuet namlich bei uns in folche Stalle meistens die feineren Breige der Radelbaume ein (die man bei uns Graat nennt) weil alles Strop verfuttert wird, und davon ift keine übergroße Menge erforderlich, benn diefer Korper ift hart, und wenn Die Thiere auch viele Bochen auf einem folden Diftlager berumgeben, so erweicht er fic nicht, und die Thiere treten ihn nicht burch. Wird aber Strob, oder Laub eingestreuet, so ift eine viel größere Menge hievon erforderlich; wenn man die Thiere einigermaßen reinlich erhalten, und nicht feben will, daß fie einen halben Jug tief in Roth einfinken; denn diefe Gubftanzen erweichen fich, wenn fie mit den Ubfallen der Thiere gemengt werden, und die fcmes ren Thiere wurden einfinken, wenn man nicht immer eine binlange lich bide Schichte von frifder Streu gufeste, Die bas Ermeichen ber gangen Maffe verbutbet.

22. Die Mengung der Streumaterialien mit den thie

rifden Exfrementen beißt Dift, und in fofern fie in den Stallen erzeugt wird: Stallmift.

- 23. Der Stallmift wird erft dann Dunger genannt, wenn die beigemengten Begetabilien durch die faule Gahrung ihren Zusammenhang jum Theil verloren haben.
- 24. Damit. der Mift in Dunger übergebe, ift es baber nothwendig, ibn fo lange ben Bedingungen der Gahrung auszuseben, bis dieß erfolgt ift.
- 25. Die Gahrung des Mistes geht um so schleuniger und gleichformiger vor sich, je gahrungsfähiger und zersetz-barer die thierischen Erfremente sowohl, als die beigemengten Streumaterialien sind, und je gunftiger die oft erwähnten Berhaltnisse auf die gahrende Masse einwirken.
- 26. Der Stallmist zersetzt sich entweder schon hinlanglich in den Ställen der Thiere, oder er wird aus diesen in die Miststätte gebracht, um sich da in Dunger umzuwandeln.

Bei den Schafen geschieht das Erftere fast immer, benn ba die Erfremente Diefer Thiere weniger Streu erheischen, fo ift die geringe Quantitat von Strob oder Laub gur Zeit, wenn ber Dunger am Ader nothwendig tft, gewöhnlich icon murbe genug, um gleichformig gestreut werden ju konnen : und nur in dem Falle, daß man den Schafen mehr als gewöhnlich langes Stroh eingestreuet hatte, ift es nothwendig, den Dift einige Boden fruber aus den Stallen in Saufen gu bringen, damit dies Stroh darin in Fäulniß übergehe, und seinen Zusammenhang verliere. Hat man Laub oder zerhacktes Stroh verwendet, so kann man den Mist geradezu auf den Acker bringen. Bei den Pferden wurde das gleiche Berhältniß Statt finden, wenn wir diese Thiere auf eine chynliche Weise in den Ställen hielsen, wie. Die Schafe. Da wir ihren Dift aber taglich megraumen : fo muß derfelbe fo lange anfbemahrt merden , bis die Beit feiner Bermendung kommt. Wo er nur in geringer Menge vorhanden ift , lohnt es fic nicht der Mube, ihn besonders zu behandeln, und da wird er am zwedmäßigsten mit bem Schweinmift gemengt, ober er tommt auf die gemeinschaftliche Diftstatte. Wo er aber in gros Ber Menge erzeugt wird, oder wo man nicht Schweine genug halt, und das hornvieh ben Dift tritt, wie man unfere Urt ber Dun-

gerbereitung nennt, ba muß der Pferdemift abgesondert in Saufen aufbewahrt werden, in denen man die Gahrung burch Sefttreten nur hemmen muß, um nicht zuviel von der Gubftang desfelben burch feine ju rafche Gabrung ju verlieren. Der hornviehbunger wird entweder in fluffiger, oder in fester Form angewendet. erfteren Falle bestehet er blog aus den verdunnten thierischen Ertrementen , im letteren ift er mit Streu gemengt. Fluffiger Dunger bedarf teiner Borbereitung , und kann jeder Zeit verwendet merden : benn die faule Gabrung der thierifden, und ber bamit verbundenen außerft fein gertheilten vegetabilifden Gubftangen erfolgt febr bald, und es wurde vortheilhafter fenn, fie gu bemmen, menn wir es vermochten, als fie gu befordern; weil ohne Gabrung genug aufiosliche Materie in diefer Jauche vorhanden ift , und ber Dunger nur nach und nach auffoslich werben foll , fo wie es der Bedarf der Pflangen erheifcht. - Der mit Streu gemischte Sornviehmift bleibt ents meder Monate lang unter ben Thieren liegen, wie in unfern Bergen, ober er wird taglich, ober mochentlich in bie Diftftatte gefchafft. Wenn unfere gandwirthe blog Strob und Laub einftreuen: fo ift der Mift bis auf die oberfte Schichte binlanglich murbe, und fann unmittelbar in die Meder gebracht werben : verwenden fie aber, wie dieß haufiger geschieht, Nadelholzzweige, oder Deibekraut: fo finden wir diese ichmer zersesbaren Körper in dem Dunger, den fie in ihre Aeder fuhren, nur wenig von der Jauluiß ergriffen, und manche fuhren solchen Mift fruher aus ben Standen der Stalle in die Rabe der Meder, um ihn ba in Saufen gu fologen, Die fie dann jo lange liegen laffen, bis. die bolgige Fafer bom faulen Fermente felbst gang durchdrungen , und in ihrer Oberflache murbe geworden ift, ehe fie ihn unteradern.

- 27. Wenn der Stallmist sich auf der Miftftatte in Dunger unwandeln foll: so muß der passendste Plas hiezu ausgewählt werden, und die Statte felbst die angemeffenste Form erhalten.
- 28. Die Lage der Miststatte muß so beschaffen senn, baß der Mist leicht dahin geschafft, und ohne besondere Anstrengung auch wieder weggeführt werden könne, daß kein fremdes Wasser zuströme, und die Sonne möglichst davon abgehalten werde.

Rein Plat ift wohl unschiedlicher, als der allergewöhnlichte, in der Mitte der Wirthschaftsgebäude, wo ihm alles Dachwasser zuströmt, und wo er eine häßliche Pfühe bildet, in der er freilich nicht zu stark fault, in bessen Tiefe aber auch die Streu, besonders wenn sie holzig ift, keine merkliche Zersehung erleidet. Das man beim Wegführen so nassen Mistes viel Wasser unnüß ziehen muß, ist ebenfalls nicht zu übersehen. Die niederläudischen Gruben in

ben Stallen haben in Sinfict ber Dungerbereitung manderlei Borguge, von welchen wir bereits gesprochen haben, die man aber auch außer den Ställen in unterirdischen Gruben erlangen tann. - Dan hat nämlich oft, besonders in Wirthschaften, wo nicht der hochfte Bortheil die Triebfeder aller handlungen ift, den Mist in Gruben geworfen, die oben über zugedeckt werden, und hat mehr Damit gewonnen, als das Begichaffen des Difthaufens aus dem Befichte, mas man nur allein beabfichtigte. Denn wenn in folden Bruben, einen Coub hod über bem Boden, ein eichener Roft liegt, ber die überfluffige Jauche durchlaft, die man'mittelft einer Pumpe nach Bedurfnig wieder über den Dift verbreitet, oder in Faffern wegführt, nachdem sie zuvor gehörig verdünnt worden ist: so hat man eine echt nieberlandische Art von Dungererzeugung; nur bag fle nicht fo etelhaft' immer in den Stallen vor Augen liegt, fonbern dem Anblide gang entzogen bleibt, bis der Inhalt ber Grube geleert wirb. Auf der graftich Eggerifchen Wirthichaft ju Eindenhain bei Klagenfurt besteht diese Urt von Düngererzeus gung feit dem Jahr 1810, und ich finde feine Urfache, mit der Qualitaf der in biefen Gruben erzeugten Dungermaffe ungufrieden gu fenn. Die Grube ist hart vor dem Stallthore, und ift ein lang-liches Birred, bas in 3 Abtheilungen getheilt ift, movon eine nach ber undern gefüllt mird. Rur Das Ausleeren diefer Gruben ift mit derfelben größeren Dube verbunden, wie in den Riederlanden.

Die Miskatte muß in der Nahe des Stalles senn, wo mögs lich auf einem etwas erhöhten Plate. Die Grube felbst wird muldensförmig ausgegraben, so daß sie in der Mitte etwa 1½ Schuh Tiese habe, damit sich die absinkende Jauche darin sammle, und nicht zu früh wegsließe. Für den Uebersluß von Jauche, die sich bei lang anhaltendem Regenwetter bildet, muß eine besondere Erube ausgegraben senn, in die sie aus der Witte der Vertiesung sich ergies sen kann, worin sie sich sammelt, und woraus man sie durch Pumpen wieder über den Düngerhausen verbreitet, wenn er zu trocken hat, und zu rasch gährt.

29. Der Stallmist wird auf der Dungerstätte fo geordnet, daß er gleichformig dicht und fest über einander zu liegen kommt.

Man gibt dem Misthausen entweder die Form eines länglichen Biereckes, das man in einer schiesen Richtung aushäuft: oder der Hausen wird rund gebildet, und eine Lage horizontal über die andere gesegt. Die erste Art hat den Bortheil, daß der Mist in einem engesten Raume beisammen liegt, weniger austrocknet, und daher früher in Fäulniß übergeht; ferner ist die Qualität des Düngers, in sofern dieselbe von der mehr oder weniger vorgeschrittenen Gährung abhängt, in einem solchen Hausen wergeschrittenen Gährung abteiste gage, die am ersten gebildet wurde, hinlänglich vergohren, während die vorderste, letzte, noch völlig roh ist, und man kann den Dünger nach seiner verschiedenen Zersehung verwenden; dasur

aber erfordert dies Berfahren mehr Arbeit, jum Theil selbst Geschicklichkeit, um die Bande gleichformig zu erhalten, und wenn man den hausen zu einer und derselben Saat verwendet. so hat man den Rachtheil, daß die eine Stelle des Actets bloß vergohrnen, die

andere roben Dunger erhalt.

Die andere Methode paßt mehr für große Wirthschaften, benn das Aufhaufen des Miftes in eine runde Form ift minder be-Towerlich, und wenn die Große des Durchmeffers eines folden haufens der Große der Quantitat des Miftes, die täglich, oder wochentAch aufgebracht wird, angemeffen ift: fo wird fein ungleichs formiges Berfaulen minder auffallend werden. - Wenn man einen folden Saufen wegführt, und ihn vertital absticht, fo erhalt ber Uder eine gleichformige Dungung von dem untern, hinlanglich gerfetten, und dem oben uber liegenden, roberen Mifte. Urten haben ihre Bortheile und Nachtheile, die aber nirgendmovon mefentlichem Belange find. Wenn der Stallmift nur nicht in einem Sumpfe von Baffer, oder ungleichformig und in unforms lichen Sugeln auf der Miftstatte gerftreut umberliegt : fo ift es giem= lich einerlet, ob man ihn in zierliche Saufen, wie die Schweizer, aufthurmt, oder ihn in Gruben wirft, wie die Diederlander. Der Stallmift ift eine fo leicht faulende Cubftang, daß, wenn man nur nicht zu grobe Fehler bei feiner Sammlung und Aufbewahrung begehet, Die fleinen Dangel fich alle felbft ausgleichen, und am Ader nicht fühlbar merden.

- 30. Der Dünger muß fo lange in haufen liegen, bie beigemengten Strenmaterialien burch die faule Gahrung murbe geworden find, um sich am Acer leicht und gleichförmig zertheilen zu lassen.
- 31. Nach Berschiedenheit der Erfremente, der Streu, der Witterung und der Lage des Dungerhaufens wird sich der Mist bald früher bald später so weit zersegen, daß er als Dunger verwendet werden kann.
- 32. Sobalb die Streu im Dungerhaufen hinlänglich murbe geworden ift, soll ber Dunger in den Acker gebracht werden.

Ihn langer noch im Haufen liegen zu lassen, bringt mehr Nachtheil durch die Berflüchtigung der thierischen Substanzen, als man Bortheil hat durch die mehrere Ausschlichkeit der vegetabilischen Körper: aber nicht immer wird man, selbst nach dem Berlause von 5 bis 7 Monaten, die Streu murbe finden, wenn man z. B. Nadelholzzweige oder heidekraut, einstreuet. In diesem Falle muß der Dunger in einem anschenend roben Justande auss

geführt werden, mas aber boch nicht fo gang ber Fall ift; benn bas Dolg ift durch und durch mit Jauche impragnirt, und fault jest im Boden ziemlich leicht; und weil diefe Streu turg ift, fo tann der Dift boch gleichformig über ben Boden gerftreuet merden. Ge ift wohl der Dube werth, hier die Meinung unfers angesehenften Lebrere ber Landwirthschaft gang anguführen, Die er über biefen Gegenftand in feinem neueften Werte: Befdichte meiner Birthicaft su Möglin, 1815a (Seite 170) ausgesprochen hat; jumal ba fie mit feinen fruberen Unfichten nicht völlig übereinstimmt: »Der Dift. wmird hier (in Möglin) ausgefahren, so wie die Bestellung es erpfordert, und die Wirthschaftsgeschäfte es gestatten. 3ch bin jest suberzeugt, daß es hinfichtlich der Wirkung die befte Behandluna Des Diftes mare, wenn man ibn fogleich aus dem Stalle auf ben »Ader brachte, ohne ihn irgend eine Gabrung und Berfegung unstergeben zu laffen; benn diefe geht im Boden am beften und fcnell ngenug vor fich, und fie hat, im Boden felbft vorgebend, mahricheinslich eine besonders nutliche Wirkung auf den im Boden befindlis schen , überorydirten , faserigen und fauerlichen Sumus. Aber folocher langer Dift muß mehrmale durchgepflugt werden, wenn wer gehörig mirten foll : auch darf man ihn bei boberer Luft-Tempes pratur nicht unmittelbar vor der Sagtbestellung unterbringen , weil ver die Getreidesaat sonft leicht übertreibt , und in der Folge fcmachplich macht. Much bringt man ben ftrobigen Dift mit einer Furche micht geborig unter, und endlich find in einem folden Difte noch piele ungerftorte Untrautsamen. Uebrigens paft auch diefe un-"mittelbare Musfuhr felten.

Daß mahrend ber faulen Gahrung bes Stalldungers ein betradtlicher Theil der organischen Materie fich verflüchtige, mar eine langft bekannte Cache; allein er wurde bis jest nicht fo boch angefchlagen, ale er wirklich ift, denn man hatte teine genauen Bevbachtungen hierüber, auch meinte man, daß die Auflöslichfeit Der guruchleibenden Substang in Demfelben Berhaltniß größer merde, als die Gahrung gedauert hat, und dadurch hoffte man das an der Qualitat wieber zu gewinnen, mas man an der Quantitat verlor: allein man überfah hierhei, daß gerade jener Theil der organischen Materie, der fich zuerft aus dem Stalldunger verflüchtigt, die thierifchen Fluffigkeiten, der vorzuglichste und nahrendste Untheil derfelben find, und daß die Pflangen nicht auf einmal viele Rahrung aus bem Boden erlangen, sondern anfanglich nur wenig, und allgemach mehr, in dem Berhaltniß, ale fich ihr Bolumen vergrößert. Bir muffen daber dem herrn Professor Gaggeri in Floreng febr dantbar fenn, daß er une in seiner bochft intereffanten Schrift : Degl' ingrassi e del più utile e più ragionevote impiego di essi nell' agricoltura. Firenze 1819, Die mirkliche Große des Ber-Inftes und die Beranderung ber Ertremente durch die Gahrung be-Fannt machte, fo wie fich beide aus feinen Beobachtungen ergaben. Er ließ 40 Pfund, 6 Ungen frischen Pferdemiftes in einem metalles nen Gefaß mit Strob umgeben, und, mit einer Matte bedect, in einem Bimmer vom gr. Darg bis 18. Juli fleben, und unterfucte mehrmals das absolute Gemicht der Erfremente und das relafive

ihrer Bestandtheile. Das Resultat feiner Untersuchungen ist in folgender Tafel aufgestellt.

Tag ber	Gewicht Nr. Ge-Promonte	Gewicht in d	Gewicht der Bestandtheile der Ertremente in den verschiebenen Beitraumen.	betle ber Epftien Beitraume	emente n.	Gewichesverluft ber Erfremente	eerlust mente
angestellten Untersuchung.	in den verschiedenen Zeiträumen.	Wasser.	Pffanzens fafern.	Weiche Materie.	Mufibeliche Materie.	won einer Beobachtung zur andern-	absolut.
21. Mách	Pfd. Unj. Den. Gr. 40 6 — — 1,0000	88 7.19 — 6 2 12 11 4 6 16 4 1 0,7081' 0,1533	6 2 12 11.	4 6 16 4	7 -1 1 0,0267	1	
18. Mai	31 — — 1	0,6824 0,1599 0,1341 0,0233	4 11 18 11	4 1 21 20	0,0233	-	0,2703
18. Sund	28 2 8 — 1,0000	19 7 10 19 4 3 — 18 3 7 3 21 — 8 16 12 0,6958 0,1508 0,1375	4 3 - 18	3 7 3 21 0,1275	0,0256	9060'0	9998
6. Guli	36 3 15 18 17 10 17 17 3 10 1 14 3 9 6 21 — 8 3 12 1,0000 1,000 0,6834 0,1466 0,1461 0,0258	17 10 17 17 0,6834	3 10 1 14 0,1466	3 9 6 21	- 8 3 11 0,0258	6,0713	0,3534
18. Juli	18 3 14	13 3 1 3 2	007100	6 17 22 2 10 9 18 - 8 9 4	- 8 9 4 0,0381	0,3011	0,5481
						-	

Ursprünglich waren an org	ganij	фen		
an Pflanzenfafern	•		42923	Gran
weicher Materie .			31492	•
auflöslicher Materie		•	7495	*
	mme	:: -	81910	Gran
Zu Ende waren:			•	
an Pflanzenfafern	•	•	17710	Gran
meicher Materie .	•	•	19818	*
auflöslicher Materie	•		4228	*
· Gu	mm	:: -	41756	Gran

Der Berluft von diesen Stoffen beträgt 40154Gr. d.i. 0,4903.

Die Palfte des Gewichts der organischen Materie ging in diesem Versuche in einem Zeitraume von 119 Tagen verloren, und doch waren die Verhältnisse, unter denen sich die Abfälle befanden, der Gabrung keineswegs sehr gunftig; denn es war eine kleine und jugedeckte Masse, die Sonne wirkte nicht ein, und die dußere warmere Temveratur ward durch die Strohumhüllung abgehalten Wie groß wurde erst der Verlust gewesen senn, wenn man mit größeren Massen, die unter gleiche Umstände mit dem gewöhnlichen hosmisse geseht wurden, eben so genaue Versuche angestellt hatte.

Gaggeri's Berfuche find aber nicht defmegen allein belehrend , daß wir über den positiven Berluft der organischen Daterie mabrend des Faulnifprozesses nabere Aufschluffe erhalten, fondern noch mehr, weil wir aus benfelben erfeben, bag die relativen Befandtheile der Erfremente mabrend ben vier Monaten, ale ber Berfuch dauerte, fast immer die gleichen blieben, und daß sich die Menge der im Baffer auflöslichen Materie zwar allerdings, aber nur unbedeutend vermehrte. 3m Berlaufe feiner Abhandlung ergählt er bann ferner die Berfuce, Die er uber den Berluft der trockenen Materie durch die faule Gahrung im Subner-, Tauben- und Menschenkoth beobachtete, wobei in einem Monate 0,385, 0,420 und im letten 0,490 fich verflüchtigten, die uns minder überraschen, wie jene, wo er einen vergleichenden Bersuch macht mit Kuhkoth, der fur fich , und mit Strob gemengt , der Faulnig überlaffen mard. Im ersteren Falle gingen in 40 Tagen 0,21 der trockenen Materie verloren; im lettere aber, mo gu 100 Theilen frifchen Rothes, worin 0,1874 trodene Substang waren, 8 Theile groblich gertheils ten Strobes gemengt ward, verloren 100 Theile folden Diftes in 40 Tagen 0,477 bes ursprunglichen Bewichtes, und 0,308 bes trodenen Gewichtes der Ertremente und des Stropes waren mabtend diefer turgen Beit daraus verfcmunden.

Des ift unmöglich, a ruft hier verr Gaggeri aus, »daß der Bandwirth nicht in einem hoben Grade sich überrascht fühlen sollte, wwenn er neben seinem abgefaulten Dungerhausen die Gesammt-wnasse der Materie sehen konnte, aus der er hervorgegangen ift, wund daß nicht wenigstens Zweifel über den Nusen und die Zweis-wnäßigkeit seines Berfahrens in ihm sich erheben sollten !« Das, was der Berfasser hierauf zur Bestreitung der Vorurtheile und Irrthümer über die Ammendung des roben Stallmistes anführt: daß er

in diesem Zustande ungenießbar für die Pflanzen sen; daß ein beträchte sicher Grad von fauler Gährung zu seiner Auslöslichkeit erforderlich sen; daß die aussössiche Materie des Düngers sich lange im Boden verweile, wenn sie nicht von den Pflanzenwurzeln angesaugt wird; daß der frische Mist durch seine Dise und die Ausdünftungen, die sich während seiner Gährung im Boden entwickeln, die Pflanzen verbennen würde, und daß er endlich das Entwickeln von Unkraut, Insselten und anderen, den Pflanzen schälichen Thieren begünstige; stimmt mit dem, was wir über diese Gegenstände an verschiedenen Stellen dieses Lehrbuches vorgetragen haben, größtentheils überein, und war uns eine angenehme Bestätigung unserer Ansichten.

33. hat man nicht Gelegenheit, den Dunger zu verwenden, wenn er sich in diesem Zustande befindet: so muß man Sorge tragen, seine Gahrung zu hemmen, oder zu mäßigen. Dieß geschieht, wenn man die Dungerhausen durch die Thiere fest treten läßt; oder wenn man sie bei heißer Witterung mit Wasser oder Jauche übergießt; oder wenn man den Stallmist mit erdigen, oder schwer auslösslichen vegetabilischen Substanzen mischt; oder wenn man den Mist über die Aecker breitet, und obenauf liegen läßt.

In England wird ein sehr autgebreiteter Gebrauch von Romvost in ger gemacht, der ein Gemenge von Stalldunger, Mergel, ausgeldugter Asche, Moder, Torf und allerlei anderen thierischen und vegetabilischen Abfallen ift, die man sich von den Handwerken und Gewerben aus den Stadten verschafft; allein in Deutschland wird mit seltenen Ausnahmen nirgendwo solcher Dünger bereitet, denn man sindet es nicht vortheilhaft, Erde mit großen Kosten in den Stallmist, und mit demselben auf die Aecker zu bringen. Halt man den Mergel dem Acker gedeihlich, so führen wir ihn geradezu auf denselben, eben so die Asche, den Moder, selbst oft den Torf. Die organischen Körper wenden wir mit größerem Rutsen als Streu an, oder wir bringen sie für sich allein, oder mit Stallmist gemengt in die Aecker, und erreichen mit mins deren Kosten denselben Zweck.

Diefelbe Unsicht, wie mir, hat auch Arthur Poung in seiner 8ten Ausgabe bes Farmer's Calendar 1809. February S. 105 ausgesprochen. Nachdem er über die Bereitung des Komposidungers das Gewöhnliche vorträgt, schließt er diesen Aussch mit folgenden merkwürdigen Worten, die in der Uebersehung in Thaer 8 Annalen III. B. E. 307 nicht enthalten sind, weil dort

nur die 7te Auflage im Auszuge überfest erfchien.

»So manche Landwirthe sind für den Komposidunger einges vnommen, daß ich ihnen zu Liebe all das aufgezählt habe, was »sich für denfelben sagen läßt. Nach meiner Meinung beruhet aber vbeinabe die ganze Berfertigung vom Kompost auf einer fehlerhafs

sten Unficht, und wer immer irgend eine Urt von Dunger oder vauch nur Tang auf diese Welse verwendet, darf sicher sepn, hies veit Rachtheil zu erleiden; benn vegetabilische Substanzen sollten in oden Schweinhof gestreuet werden, damit Dunger daraus werde.«

Die Riederlander führen jenen Theil des Stallmiftes, den fie gerade nicht bedürsen, aus ihren Gruben auf den zu bedüngenden Acker, und seben ihn da mit Ackererde, Rasen, heidekraut gemischt in einen hausen, um sein Brennen, d. h. sein zu starkes Gahren zu hindern (Schwerz. II. B. S. 310). Thaers neueste Meinung, die mit Doungs Ansichten ganz übereinstimmt, ift in seiner Be-

foreibung ber Möglin. Wirthschaft G. 173 enthalten.

»Daß es sehr angenehm sen, einen Borrath von recht zer»gangenem Mengedünger (Kompost) zu haben, gebe ich allerdings
»zu. Man kann durch Ueberstreuung desselben über eine junge Saat,
"der man Kraft geben will, viel ausrichten. Seine Wirkung ist,
"zumal wenn Regen kommt, sehr schnell. Wenn man aber viel Mist
»dazu verwenden muß: so verliert man in der Zeik. Kein Kapital
"verzinset sich durch seine Anlage so stark, wie das Düngerkapital.
"Wenn man es schnell anlegt: so gewinnt man zuweilen in einem
"halben Jahr so viel Düngermaterial damit, als darin stad, und "sienes bleibt doch sast ungeschwächt im Acker. Lasse ich den Mist wein Jahr und länger im Kompost-Hausen liegen, so produzirt er "mir derweilen nichts. So lange ich noch Acker habe, dessen Er-»trag gewinnt, wenn ich ihn gleich dunge, kann ich mich nicht ents

»fcbließen, Dift beigupaden gu funftigem Gebrauch.«

Um ficherften wird dem zu rafchen Berfaulen und ber fcab. lichen Berflüchtigung einer ju großen Menge der dungenden Gubftangen dadurch vorgebeugt, wenn man den Dift, der in den Stat-Ien der Thiere, oder auf der Diffftatte fo meit vergobren ift, daß die beigemengten Begetabilien murbe geworden find, auf die Aecker führt, und da sogleich zerstreuel, und so lange liegen läßt, bis die Beit des Pflugens und der bald darauf folgenden Gaat eintritt. Im Berbste den Dunger auf die Mecker zu führen, und ihn gestrent über Winter obenauf liegen zu laffen, ift bei uns allgemein üblich, und ich habe mich oft von der beffern Birtung folden Dungers gegen den frifch im Fruhlinge aufgeführten, besonders in fandigen Aedern, überzeugt, mobei noch überdieß so viel an der Menge ge-wonnen wird, als fich den Winter über verflüchtigt hatte; aber ihn im Sommer auf die Brachader gu führen und nicht fogleich unterjuackern, halt man noch haufig fur nachtheilig, obgleich es einleuchtend ift, daß hier die Berfepung des Dungers noch wirkfamer verhindert wird, wie im Winter. Beil bei uns nirgendmo Brache gehalten mird: fo konnte ich nie hieruber Beobachtungen anftellen, und fuhre daber nur jum Beweise diefer Behauptung das an, mas Thaer hieruber (Mögliner Wirthich. 172) fagt:

»In meiner, schon an anderen Orten mehrmals geäußerten "Meinung, daß der Mist gar nichts verliere, wenn er im Winter und Sommer ausgebreitet auf dem Acker liege, bin ich durch die "Beobachtung fast jährlich vorkommender Fälle, die man als komsparative Bersuche betrachten kann, immer mehr bestätet. Ich lasse when Mist ausführen, wenn der Acker leer und Zeit da ist, und ihn

sfogleich streuen. So bleibt er liegen, bis die Zeit des Pflügens sheran kommt. In den ersten Tagen zeigt der Geruch an, daß oder Mist etwas ausdümste; das ist aber auf keine Weise zu vermels den: nachher riecht man nichts. Der Mist wird trocken und wies oder naß. Die durch den Zutritt des Sauerstosses sich bilbende erstraktive Materie, so wie die Kohlensauer, wird von dem trockenen » Voden angezogen, und dieser bleibt besonders murbe und begrünt skark zwischen dem Miste. War der Mist ganz grün durchgewachs sen; so hat er die herrlichste Wirkung gethan.«

Mehr über diefen Gegenstand kommt im folgenden f. vor.

C. Mineralische Körper.

- 1. Die mineralischen Dungermaterialien bedurfen feine andere Borbereitung, als daß man siebrüher, ehe sie über die Saat gestreuet, oder untergeackert werben, in den feinst gepulverten Zustand bringt.
- 2. Dieß geschieht beim Gipse, daß man ihn stampft, mahlt und siebt; beim Kalke, daß man ihn an der Luft zerfallen läßt, oder am Ucker in kleinen Hausen mit Erde überschüttet, und darin zerfallen läßt; und beim Mergel, daß man ihn so lange im Felde liegen läßt, bis er hinlang-lich zerfallen ift, worauf man ihn durch Walzen und Eggen früher noch mehr zertheilt, ehe man ihn unterpflügt.

g. VI.

Von der vortheilhaftesten Art, die verschiedenen Düngerarten zu verwenden.

Wir haben entweder bloß thierische, oder bloß vegetabilische, oder aus beiden gemischte, oder mineralische Dungerarten zu verwenden.

A. Thierische Auswürfe.

1. Thierifche Muswurfe ohne anderweitige Beimengung werden mit größerem Bortheile über die wachsenben Pflanzen gestreut, als untergepflugt.

Diese Substanzen find jum Theil icon im Baffer aufloslich, und orpdiren fich an der Oberfläche bes Bodens bald hinlanglich, um vollends auflöslich zu werden. Liegt die dungende Materie ober den Pflanzenwurzeln, so kommt diesen jeder kleinste Theil derselben, der durch den Regen in den Boden gewaschen worden, zu guten; was bei weitem nicht in dem gleichen Berhältnisse Statt finden konnte, wenn dieser Dunger untergepflugt, und zum großen Theile außer dem Bereiche der Wurzeln, besonders der nur wenig niedersteigenden Getreidearten geseht wird.

- 2. Sie werden entweder im gepülverten Zustande über die Saaten gestreuet; oder im Wasser aufgelöst, darüber gegossen; oder man bringt die Thiere auf ein Feld, das man dungen will, und halt sie darauf durch so viele Nächte zusammengesperrt, bis der Ucker, oder die Saat hinlanglich Dunger erhalten hat.
- 3. Die erstere Art ist mit vielen Unfosten und Beitläufigkeiten verbunden, und außer dem wenigen Gestügelmiste, den man für die Samenbeete verwendet, wird bei und nirgendwo eine thierische Substanz in gepülvertem Buftande ausgestreuet.

Daß man in China die menschlichen Erkremente mit Thon mischt, Ziegel daraus formt, und diese in getrocknetem Zustande allenthalben als Dungermaterial verkauft und verwendet, und daß man dieselbe Materie in Paris trocknet, und zu Poliver mahlt, um sie den Gartnern zu verkaufen, haben wir bereits erwähnt.

4. Die Exfremente mit Baffer zu mischen, und fie in diesem verdunnten Bustande über die Pflanzen zu verbreiten, ift nur da vortheilhaft, wo man Mangel an Streu hat, und der Zweck der Landwirthschaft mehr auf Viehzucht und Biefenkultur, als auf Ackerbau gerichtet ift.

Der Kloakendunger wird am gemächlichften und vortheilhafteften mit Baffer hinlänglich verdunt, über die grünenden Pflangen ausgegoffen, wie wir oben erwähnten. In vielen Kantonen der Schweiz wird bloß Biehzucht betrieben, und aller Dünger für die Biesen verwendet. Da man in diesen Gegenden wenig Streuhat, und eine Bermehrung des Düngers durch beigemengte Begetabilien auch nicht nothwendig ift, indem die Biesen weniger wie die Alecker erschöpft werden, und leichter in Kraft zu erhalten sind, als diese; zudem auch der mit Pflanzentheilen gemengte Stallmist sich nicht so gut auf der Biese zertheilen läßt, wie der stuffige, mehr Arbeit mit der Bereitung und Berwendung des fes

sien Mistes verbunden ist, und solcher Mist auch während des Wachsthumes der Pflanzen nicht anzuwenden ist: so hat man alle in den Ställen abfallenden Erkremente in Jauche — Gulle — umsgewandelt, deren Berwendung für die Wiesen mit unläugbaren und leicht einzusehenden Bortheilen vor dem sesten Dunger versbunden ist.

Was den Wachsthum der Wiesenpflauzen begünstiget, bringt ähnliche Wirkungen auch bei dem Getreide und den Futterpflauzen hervor. Wenn man die Jauche auf magere Saaten ausgießt, so wird ihr Wachsthum mächtig dadurch unterstützt, und auf Aleeselebern zeigt sich nichts so wirksam, wie die Jauche. Die Verwendung von flüssigem Dünger ist daher in der Schweis und den ihr zunächst liegenden Ländern auch auf den Getreidebau zum Theil

übergegangen.

Go wirksam die Jauche auch immer fenn mag, so ist ihre Erzeugung in jeder Uderwirthschaft doch fehr beschränkt, und wenn man nicht gefliffentlich, wie die Schweizer, die mit Roth in dem Stalle gemischte Streu wieder auswafcht, den größten Theil der Erfremente in die Jauchgrube leitet, und nur mit Roth besw deltes Stroh in die Miftflatte bringt, wird fich bei der gewöhnlis den Misterzeugung gar teine, ober nur wenige Jauche ergeben. Sie muß überhaupt nur mit Gewalt von bem festen Stallmifte abgeschieden werden, indem man die Stalle fo mit Rinnen belegt, daß der harn nicht Zeit hat fich in die Streu einzusaugen, und früher in die Jauchenbehalter abläuft; oder wo der Boden der Diftstätte bobl ift, und die burchfinkende Jauche aufnimmt. Ift keine diefer beiden Borrichtungen vorhanden : fo nimmt die Streu in den Stallen die festen und fluffigen Erfremente der Thiere gang in fich auf, und wenn der Boden der Diftftatte nicht gu febr vertieft liegt: fo wird fich teine Jauche barin anhaufen, und man ift im Stande die ganze Miftftatte zu leeren, ohne fie ausschöpfen oder auspumpen zu muffen. Der mit der Streu gemengte harn bildet feine Jauche, denn er with swifden den Difttheilen immer angezogen erhalten; nur der Regen vermochte am Boden der Diftgrube einen Sumpf zu bilden; allein die oben über dem Daffbaus fen Statt habende Berdunftung zieht bald wieder den im Boden vorhandenen Ueberfluß des Waffers an fic, und wenn man nicht unmittelbar nach lang anhaltenden, oder heftigen Regen folche Missifitatten feert, wird man auch nie eine etwas beträchtliche Menge von Jauche darin antreffen.

Es hat die Jauche beim Ackerban auch nicht so vielen Werth als bei der Viehzucht. Sie muß über die vegetirenden Pflanzen ausgegossen werden, was im Frühlinge und Sommer mit den ges wöhnlichen Kräften der Wirthschaft nicht bestritten werden könnte zwirden mit dem Aufsühren der Jauche in dieser Periode zu viele Pflanzen zerstören; die vegetabilischen Düngermaterialien würsden einen weniger wirksamen Dunger liesern, sobald ihnen die Erkres mente geöftentheils entzogen werden, und endlich kann die Menge des Dingers dadurch nicht vermehrt werden, daß man einen Theil desselben mit vielem Wasser mischt, wie wir bereits (Agrikultur

6. B. 21.) erwiesen zu haben glauben.

- 5. Wenn man Thiere, die bei Tage anderswo fich genahrt haben, über Nacht auf einen bestimmten Plat eines Feldes zusammensperret, fo nennt man diese Art bas Feld zu dungen: Pferchen, oder horden.
- 6. Man bedient sich zu dieser Art die Felder zu bedungen nur allein der Schafe, weil nur diese allein sich ohne Nachtheil in einen engen Raum zusammensperren lassen.
- 7. Das Pferchen findet nur Statt, wo man große Beiberdume hat, die man nur allein mit Schafen bortheilhaft benüßt.

Wer eine Weideberechtigung auf die Brachfeider seiner Rachbarn hat, oder Jeideland, oder trockene Jügel besitt, kann diese mit keinem andern Biebe als mit Schasen vortheilhaft besnützen. Diese Thiere, die bei Tage auf derlei Weiden zubrachten, werden Nachts in Horden eingesperrt, welche man auf jenen Aeckern aufstellt, die durch ihre nächtlichen Erkremente gedüngt werden solken. Bei der Stallfütterung der Schase werden ihre Körper zu zärklich, und können die oft raube und nasse Witterung in dem Horden zur Nachtzeit nicht ohne Gesahr ihre Gesundheit einzubüssen, aushalten. So ist es auch nicht vortheilhaft zu horden, wenn die Schase in kultivieren Weidekoppeln genährt werden; denn da diese Roppeln im Ackerwechsel liegen, und nach einigen Jahren ausgebrochen und in Lecker umstaltet werden; so ist es nöthig, daß sie inzwischen allen von den Schasen abfallenden Mift erhalten, damit sie nicht sogleich mit Stallmist übersührt werden durfen, sondern erst ein Paar Ernten durch diesen Dünger hers vorbringen.

- 8. Der Vortheil bes Pferchens besteht darin, bag bie Thiere ben Uder dungen, ohne daß wir denselben erft in ben Ställen sammeln, und dann auf bie Zeder bringen burfen.
- 9. Da der Pferchdunger bloß in den Erfrementen der Schafe bestehet, so muffen wir Sorge tragen, daß dieselsben über die Oberstäche des Ackers gleichförmig verbreitet, und entweder gar nicht, oder nur sehr oberstächlich mit Erde bedeckt werden.

10. Gleichförmig wird ber Ader gepfercht, wenn man, die Schafe in den horden gedrängt stehen, und sie auf jeder Stelle des Aders, wo die horden aufgeschlagen worden sind, eine gleiche Unzahl von Stunden verweilen läßt.

Der Pferchdunger zerfest sich hinlanglich an der Oberfidche Des Acters, und gewährt da, nach denselben Grunden, die wir bereits (2) angegeben haben, mehr Vortheil, als wenn man ihn unterpflugt.

12. Die Stärfe der Dungung hangt ab, von der Große der Schafe, von der Gute der Beide, die sie gehabt, von dem Raume, den sie in den Horden einnehmen, und von der Zeit, die sie darin zubringen.

Wenn man annimmt, daß ein Schaf auf der Weide tag-Ach 8 Pfund Gras und Baffer erhalten hat, und daß 6 Pf. Speife und Trank (fo wie beim Menschen, nach Sanctorius) 10/24 Pf. feste, und 3 Pf. staffige Extremente geben, und wenn man 10 Stunden als die Zeit festfest, die die Schafe im Durchschnitte in den horden gubringen ; worin jedem einzelnen Schafe ein Raum von 10 🗍 Fuß gegeben ist: so liefert jedes Schaf in einer Nacht 1% Pf. stuffige und 0,17 Pf. feste Extremente, und das Joch erhalt hiedurch eine Dungung von 10540 Pf. Daffe, die aus 979 Pf. feften Ertrementen , und 9561 Pf. Sarn beftehet', welche Dungung allerdings hinreichend ift, einer einzelnen Saat hinlangliche Nahrung ju geben. Eine Pferchung, wobei fur ein Schaf für eine Racht von 10 Stunden nur 10 Quadratfuß eingeraumet find, wird daher mit Recht eine farte Dungung genannt. - In demfelben Berhaltniffe, als die Beide reichlich oder targ ift, die Schafe groß oder Blein find, und nach der Zeit und dem Raume, den fie in den horden einnehmen, wird die Starte der Pferhung leicht bestimmt werden konnen. - Wenn man bei Berhaltniffen; Die den erften Beispielen gleich find, den Schafen 15 Quadratfuß einraumt, fo nennt man dieg eine mittelmäßige, und bei 20 Quas dratfuß eine schmache Dungung. Es ift aber hochft mabriceins lich, daß eine folche Dungung vielmehr eine ungleichformige ge-nannt werden foll; denn die Schafe halten fich in den Sorden, wo sie nichts zu fressen sinden, immer zusammen, und es wird daher auf diese Weise 1/4, und oft 1/3 des Ackers ohne Dünger seyn, weil 1/3 oder 1/4 des Raumes in den Horden nur von den Schasen angestült ist. Mit einer Herde von 500 Schasen pfeecht man in 11/2 Nächten ein Joh kark, in 8/3 Rähden mäßig, und in 53/4 Rachten fcmach. Wer mehr hieruber, und etwas fehr Ausführliches lefen will, findet es in Mayers Unfclagen ju Berpachtungen. hannover 1812.

B. Begetabilische Korper.

- 1. Begetabilische Substanzen, die man als Dunger verwendet, sind entweder in einem zersetzen, oder in einem ganzen Zustande. Im letten Zustande sind sie entweder fest zusammenhängend und im Basser fast ganz unauslöslich, oder gepülvert, und zum großen Theil im Basser auslöslich.
- 2. Begetabilische Körper, die bereits in einem zersetzten Bustande sich befinden, und durch die vorhergehende Fäulniß in Humus verwandelt worden, sind: Moder, Torf und Teichschlamm.
- 3. Ganze, unzersette vegetabilische Substanzen der ersten Urt sind: Strob, Laub, Heidekraut, Farrenfraut, Schilf; der letten Urt: Dehlkuchen und Malzstaub.
- 4. Moder und Torf werden zwar größtentheils nur untergepflügt; indeffen ist es durch Versuche wahrscheinlich (siehe oben §. V. 5.), daß sie, früh im Jahre über die Saaten gestreut, immer weit größere Wirkungen hervor bringen dürften, als wenn sie untergepflügt werden: vorzüglich dann, wenn sie vor ihrer Verwendung durch fa-lische Substanzen entsauert worden sind.
- 5. Teich fch lamm hangt immer zu fehr zusammen, und muß daher eine Weile im Saufen liegen gelaffen werben, ehe man ihn unterpflügt.
- 6. Alle vegetabilifchen Substanzen, die zusammenhangen, und größtentheils aus Holzfaser bestehen, muffen erst durch die Faulniß, ihren Zusammenhang verlieren, und können nur erst in diesem veranderten Instande angewendet werden. (§. V. B. 16.)

- 7. Sehlfuchen und Maleftaub, als leicht auflosliche vegetabilische Körper, werden nicht untergepflügt/ fondern nur über die Saaten gestreuet.
- 8. Ruß, als ein Produkt des Verbrennens vegetabilis scher Körper, bedarf auch feiner anderen Vorrichtung, als daß man ihn so genau als möglich pulvert, ehe man ihn über die Saat ausstreuet, deren Wachsthum er befordern foll.

C. Stallmift.

- 1. Aus thierischen und vegetabilischen Substanzen gemischter Dunger ift ber Stallmift.
- 2. Bei der Verwendung des Stallmistes kommt zu erörtern, ob er auf den Acker gebracht, sogleich untergespflügt werden musse, oder ob es nühlich sen, ihn über dem Acker gebreitet eine Zeitlang liegen zu lassen, ehe man.ihn unterpflügt, oder ob es endlich nicht am vortheilhaftesten ware, ihn über die Saat auszustreuen, ohne ihn unterszupflügen.
- 3. Ob das eine oder das andere Verfahren das vortheilhafteste fen, hangt ab, von der Beschaffenheit des Dungers, und des Klima.
- 4. Je mehr der Dunger aus bloß animalischen Substanzen besteht, oder je mehr sich die beigemengte Streu auf der Miststätte bereits zersetht hat; je größeren Vortheil wird derselbe den Saaten gewähren, wenn er nur über diesfelben gestreut wird.
- 5. Halbzersetter Stallmist, wenn er über die Saaten gebreitet, und gleichförmig am Acker zertheilt worden ist, enthält hinlangliche Nahrungstheile für die Frucht des erften Jahres, und weil das Verfaulen der vegetabilischen Theile an der Oberstäche des Bodens minder begünstiget

ift: fo bleibt dadurch mehr dungender Stoff für die Früchte der folgenden Jahre im Boden.

6. Böllig roher, aus Stroh und Laub bestehender Mift foll aber fogleich mit Erde bedeckt werden, damit er nach dem Austrocknen nicht von den Winden verweht werde.

Es wurde aber unvortheilhaft senn, wenn man den Mist unmittelbar vor der Saat tief unterackerte, denn in einem solchen Falle läge er zu sehr außer dem Bereiche der nahrungelnsaugenden Wurzeln, die sich nur seicht unter der Obersiche des Bodens verstreiten. In manchen Gegeuden, wie z. B. in Untersteiers mark, Ungarn, Ober-Italien und am Ober-Rhein ist das Loch-Düngen in kleineren Wirthschaften üblich, wobei in den gepflügten Acker mit der Paue oder Schaufel Löcher gemacht werden, in die man eine Handvoll Stallmist einlegt, welcher mit einer sehr dunnen Schichte von Erde bedeckt wird, auf die erst die Saat, gewöhnlich Mais, oder auch wohl Kartosieln, Kürbisse, Fisolen gelegt, und mit einer zweiten Schichte von Erde bedeckt wird. Der Dünger liegt hier seicht genug, das die Murzeln der Pflanzen ganz in denselben eindrugen, und sich des in demselben besindlichen oder allgemach sich darin bildenden Nahrungssiosse bemächtigen können.

7. Je feuchter und kubler das Klima ist, je vortheilz hafter ist unter übrigens gleichen Bedingungen die oberstäch-liche Anwendung des Düngers; so wie in einem entgegengesesten, heißen, besonders aber trockenen Klima die Saaten mehr Nupen ziehen vom Dünger, der mit Erde bedeckt ist, die seine allgemache Auslösung begünstigt, und worin auch der Dünger durch seine wasseranziehende Eigenschaft mehr zum Pflanzenwachsthum beitragen kann, als wenn er über der Erde liegt.

Daß aller Dünger nur in der Oberstäche des Bodens die größte Wirksamkeit außere, erhellet aus der Beobachtung, daß die thierischen Extremente, wenn fie nicht mit ganzen Pflanzenthelten gemeint sind, eben so wie der Moder, das heißt, der Pflanzenhumns, den Bachsthum der Pflanzen mehr befördern, wenn sie über die Erde gestreut, als wenn sie untergepflügt werden. Es sind diese Substanzen schon zum Theil ausschlich, und werden es bei der freien Einwirkung der Luft, der Währme und des Wassers bald ganz; und da jener Theil dieser Substanzen, so wie er im Wasser aussölich geworden, auch durch den Regen in den Bos

den gebracht mird, und bei seinem Ginfinken irgend eine der Burgeln nothwendig antrifft, die ohnedieß, befonders die Rahrung eine faugendin, nur oberflächlich fich verbreiten, und weil wir endlich bei Diefer Urt zu dungen die Saaten nur dann mit Rabrung über-Arenen , menn fie derfelben bedürfen , namlich in der Frablingeper riode, und alles nublofe Berdunften und Berfaulen im Berbft und Winter dadurch verhindert mird; fo erhellet hieraus, wie viel vortheilhafter die Ueberdungung der Gaaten überhaupt , und alfo auch mit foldem Dunger gegen Das Unterpflugen desfelben fei. Darum ermeifet fich auch der Stallmift der Chafe, der nur menig, Streu überhaupt enthält, wirkfamer gur Ueberdungung, ale menn er untergevflügt mirb. (Ebaere neue Annalen I. B., wo die Birthidaft bes herrn Dittet ergahlt wird.) Dag mobl gerfetter furger Stallmift, über die Saaten gebreitet, von großerer Wirkfamkeit fen ift eine langft ermiefene Thatfache, und die Schriften ber enge lifden Landwirthe find voll von dem Lobe diefes Berfahrens -Topdressing. Db es aber nicht icadlich oder minder vortheilhaft fen, halbroben Dunger über die befdeten Heder gut ftrenen, bierüber find verschiedene Deinungen. - Dag eine Berfluchtigung nicht fowohl von riechenden Stoffen, die beinahe gewichtlos find, und feine Berudfichtigung verdienen, fondern auch von Roblenfaure und getohltem Baffer und Sticffroffgafe überhaupt bei der Faulnif Statt babe, und baf diefe Berfluchtigung um fo größer fegn muffe, als die Faulniß mehr begunftiget wird, ift keinem 3meifel unterworfen. Run wird aber Die Faminif des Dungers mehr begunftigt, wenn er unter, als über ber Erde liegt, und es kommt von einer gegebenen Menge von Dunger in den folgenden Jahren den Pffangen mehr ju gute, wenn' die Berfebung des dem Stallmifte beiges mengten Begetabile im erften Jahre nicht gu febr beforbert wird; und da die oben über mit Stallmifte gedungte Saat von den leicht aufföslichen thierischen Theilen desselben im erften Sahre binlanglich genahrt wird : fo febeint es vortheilhafter gu fenn, Das unnuse Faulen Des Diftes in den Ställen und Diffffatten fo febr als moor lich zu verhüten, und ihn fo bald als, möglich auf befåete oder un-befåete Neder zu bringen, je nachdem es die klimatischen Werhaltnifie erfordern, um die gesammte organische Materie burch lang. fames Raulen im Baffer aufloslich ju machen, und in Rabrung zu vermandeln, ohne daß fich viel davon verflüchtiget.

Gepflügte, aber nicht besaete Aecker können zu jeder Zeit mit rohem oder halbzersehtem Stallmiste übersuhrt werden; besaete Necker können aber nur mit solchem Stallmiste überstreuet merden, der in Haufen so weit sich zersett hat, daß die beigemengte Streu pinlänglich murbe zeworden ist, so daß sich der Mist leicht und volkter wind murbe zeworden ist, so des sich der Mist leicht und volkter kommen zertheilen läst. — Bon der Ueberdungung der besachten Belder wird man aber nur dam auffallenden. Außen massenmen, wenn eine hinlänglich nasse Mitterung die Aussolung und Aussenzung dieses Dungers bewerkstelliget. In trockenen Jahren sind die überdungten Aecker minder fruchtbar, wie jene, wo der Dunger untergepslügt worden ist. Darum wird das Ueberdungen der Saeten in Deutschal and nie jene Bortheile verschaffen, wie in

Wagland, meil unfer Klima viel trodner ift.

D. Mineralische Körper.

- 1. Die min er alisch en Dungemittel find entweder bloß durch sich felbst pflanzennahrend, oder sie find zugleich humusauflösend.
- 3. Zu den erstern gehören: Schwefel, Gips und alle Berbindungen der Schwefel-, Salpeterund Salzsäure mit Laugenfalzen und Erden; ausgelaugte Holz-, Torf- und Steinfohlenasche. Zu den letteren gehören: Kalf im reinen und kohlensauren Zustande, Holz-Usche und Seifensieder-Usche.
- 3. Alle zur ersten Klasse gehörenden mineralischen Düngemittel zeigen sich nur dann nüplich, wenn sie über die grünenden Pflanzen ausgestrent, und nicht mit der Erde gemischt werden. Humusaustösende, oder ihn entsäurende Mittel; Kalf, Mergel, Asche mussen aber oberstädlich mit der Ackererde gemischt werden, daß sie in nähere Verbindung mit jenen Körpern kommen, auf die sie zu wirken bestimmt sind.

Min verliert, wenigstens für die erste Saat, die Bortheils der humusaustösenden Substanzen, wenn man sie mittelft des Pflusges zur gewöhnlichen Tiefe unterackert. Je seichter sie mit der Oberstäche des vorhergepflügten Ackres durch die Anwendung der Egge oder des Ertirpators gemengt werden; je wirksamer erweisen sie sich. Den Kalk kann man auch nicht wohl im ähenden Justande über die grünenden Pflanzen ausstreuen, weil er gar leicht, da, wo er etwas gehäuft zu liegen kommt, schöliche Wirkungen hervorsbringt. So kann man den Mergel, wie er aus der Grube kommt, nicht über Getreide verbreiten, weil er lange am Acker liegen muß, wet er zerfällt, und weil man ihm dann noch erst durch Walzen und Eggen in seiner Zertheilung nachhelsen muß. Indessen der man nicht glauben, daß Kalk, Wergel und Seisenstedenschen wohmendig untergebracht, oder mit der Ackererbegemischt werden mussen mehm Mergel über Klee nud Wiesen bringt, so begünstiget man den Wachelhum derselben, und selbst der Kalk wird in einigen Gesgenden von England die sie Biesen und Kleeselder mit Ruten verbreitet. In Schlessen keils nur eingeeggt. Einige behaupten, man verspüre eine vorzügliche Wirkung bei trockenen Jahren, wenn

er wie der Gips auf den grünen Alee gestreut wird. (Thaers Annalen II. B. S. 648.) Wird die Stienstederasche über die Kleefelder oben übergestreut, so wirkt sie eben so günstig, als wenn man sie in Aecker briggt, und nur leicht mit der Oberstäche des Bodens mengt, ehe man Erbsen hineinsäet. Worqus deunnach hervorgehet, daß man die mineralischen Dungungsmittel allenthalben mit größerem Vortheile oben über die grünenden Pflanzen ausstreut, und daß man sie nur dann mit der Oberstäche der Ackererde in Misschung bringen musse, wenn die Natur des Dungermaterials das Ausstreuen verbietet, oder die Kultur der Pflanzen dieß nicht zus läst. Ob man die Kleefelder im Herbste ader Frühling gipsen soll, ist keine gleichgustige Frage. Unsere Bauern streuen ihn aus, so wie der Schnee die Felder verläst; anderswo wird er im Herbstechon, am gewöhnlichsten aber im April ausgestäet. Nach meinen Grsahrungen soll man in trockenen Gegenden und im Sandboden im Derbste, im Thonboden, besonders aber im seuchtern Klima im Frühlinge gipsen.

g. yii,

- d. Bon dem verhältnismäßigen Werthe, und der verschiedenen Menge der düngenden Substanzien, die erforderlich ist, um von ihnen bestimmte Wirkungen zu erhalten.
- 1. Die Birksamkeit der dungenden Substanzen wird bestimmt durch die Menge der auslöslichen Materie, die in denselben vorhanden ist, wenn sie auf den Acker gebracht werden, und von der Geschwindigkeit, mit der sie sich vollends zersegen.
- 2. Da die thierischen Substanzen entweder schon sehr aufgelöst in den Boden gebracht werden, oder doch sehr schleunig sich darin zersehen; so sind sie die wirksamsten Dungemittel, und eine gegebene Menge derfelbeu befördert den Wachsthum der Pflanzen mehr, als jeder vergetabilische oder minetalische Körper.
- 3. Der Werth der aus thierischen und vegetabilischen Substanzen gemengten Dungerarten, des Stallmistes und Kompostes hangt von der Menge der beigemengten thierischen Substanzen, von den leicht oder schwer zersesbaren

vegetabilischen Körpern, und endlich von dem Zustande der Bersegung ab, in welchem sich diese lettern befinden, wenn sie in den Acker gebracht werden.

Be mehr im Stallmist Erkremente von Thieren vorhanden sind; je wirksamer ift er , und sein Werth erhöht sich in demselben Berhältnisse, als diese Erkremente von Thieren herrühren, die mehr mit Kovnern oder gutem heu genahrt worden sind. Strohmist, Laubmist ift wirksamer wie der, welcher dem heidekraut beigesmengt ist, und dieser ift besser, wie der von Nadelholdzweigen.

- .4. Rein vegetahilifche Oubstanzen außern immer nur eine schwache Wirfung im Berhaltniffe gegen thierische, oder gemischte Dungerarten; indessen haben sie dennoch unter sich einen verschiedenen Werth, der eben so, wie wir bereits (1) erwähnten, von der Menge der gegenwartig auslöslichen Materie, und der leichtern oder schwereren Zersesbarfeit dieser Substanzen bestimmt wird.
- 5. Die mineralischen Dungungsmittel sind im Berhaltnisse gegen die organischen Dungemittel die schwächsten, weil sie nur einen oder ein Paar Urstoffe ent-halten, die bei ihrer Zersehung in die zu ernahrende Pflanze übergehen, westwegen sie die organische Materie als Dungemittel nie ganz zu ersehen im Stande sind.
- 6. Die kalischen Körper dungen oft kräftiger, wie Stalldunger, was ihrer Birksamkeit auf den im Boden befindlichen sauren oder stark verkohlten humus zugeschrieben werden muß, der durch sie in einen auflöslichen Zustand versest wird, weswegen man diese Substanzen auch nicht für sich dungend, sondern mehr dungervermittlend nennen muß.
- 7. Es ift aber nicht genug, blog im Allgemeinen gut wiffen, welches Werthverhaltniß die verschiedenen jum Dungen der Felder bestimmten Substanzen unter sich haben: es ist auch nothwendig, von jeder derselben die absolute

Menge, dem Maße und Gewichte nach, zu kennen, die erforderlich ift, wenn unter bestimmten Verhaltniffen eine bestimmte Wirfung erfolgen foll-

- 8. Das, was von den Dungerarten auf ein Joch Feld auf einmal verwendet wird, heißt eine Dungung.
- g. Dieselbe Düngung ist balb stark, mittelmäßig, oder schwach, nach Verhältniß der im Boden nach ehe vorshandenen Menge von pflanzennährenden Substanzen; der Zeit, welche eine folche Düngung dauern oder ausgeben soll; des Bodens, welcher die Austösung des Humus mehr oder weniger begünstiget; des Klima, welches das gleiche bewirkt, und endlich der Früchte, die man von einer Dünzgung erzeugen will.
- 10. Ein bis jest in Kraft erhaltener Boden bedarf keiner sehr starken Düngung, weil er noch in sich einen Borrath von Kraft hat. In einen erschöpften, ausgesogenen und überdieß noch bundigen Boden, der die Zersagung des Düngers hindert, muß dagegen eine sehr reichliche Düngung auf einmal geführt werden, wenn man eine beträchtliche Wirkung von demfelben wahrnehmen will.
- 11. Soll die Düngung nur für eine Frucht bauern, so bedarf man sehr begreislich eine viel kleinere Menge von Dünger, als wenn sie für mehrere anhalten soll; dafür muß aber ein solcher nur für eine Frucht bestimmter Dünger sehr leicht auflöslich senn, und sehr gleichförmig über den Bo-ben zerstreuet werden.
- 12. Sandiger Boden begünstiget die Auflöslichfeit des Düngers ungleich besser, wie der thonige. Eine fleinere Menge von Dünger muß daher in einen leichten Boden auf einmal gebracht werden, eine größere in den erschöpften Thonboden; dafür aber muß die Düngung in einem

jeden Sandboden öfter wiederholt werden, als dieß im Ehonboden Noth ist, der nicht etwa in einem völlig ausgefaugten Zustande sich befindet.

Der Thonboben erheischt bei gleichen übrigen, die Auflösung bes Düngers begünstigenden Umständen, in der Reihe der Jahre, weniger Dünger, als der Sandboden, weil er die Zersehung des Dumus zurüchält, und die allgemache Auflösung dessehung den Pflanzen zu gute kommt; während im Sandboden bei der raschen Zersehung dieser Substanz ein sehr großer Theil nuslos sich verstücktiget. Dann bedarf der Sandboden gegen den Thonboden auch deswegen mehr Dünger, weil der dadurch in den Bonden gebrachte Humus nicht nur allein bestimmt ist, die Pflanzen dierett zu ernähren, sondern auch durch seine wasserangugende Kraft zum Wachsthum beizutragen, was beim Thonboden nicht Noth thut, weil dieser die Feuchtigkeit mehr als der Sandboden zurüchält.

13. Die Barme trägt am meisten zur Zersetzung der organischen Materie bei. Je wärmer daher das Klima ist, je kleiner wird die Menge von Dunger sepn durfen, die man bei übrigens gleichen Verhältnissen dem Acker gegen ein kalteres Klima gibt: je öfter muß aber auch die Dungung wiederholt werden.

Ju sehr kalten Gegenden, g. B. in den höheren Gebirgen von Karnthen, Steiermark und Salzburg, wird die Egartenwirthschaft getrieben, wo das Feld pbis 3 Jahre als Ader, und eben sp lange hierauf als Wiese benüßt mird. In jedem Jahre, als das Feld Getreide trägt, wird frisch gedüngt, und reichlich; freilich wohl nur mit solchem Miste, der mit Holzstreu überladen ift. Es muß ein Ueberstuß von zerfetbarer Materie im Boden vorshanden seyn, damit bei der geringen Warme des Sommers doch so viel humus ausschich werde, als nothig ift, um die Saat zu ernähren.

14. Die Früchte erheischen nach ihrer Natur eine berschiedentliche Menge von Düngung. Die einen wachsen groß, schnell, und bringen viele Körner, oder sehr große Blätter, oder Wurzeln hervor, z. B. der Mais, Hans, die Hirse, das Kopfkraut, die Rüben u. s. w., und bedürfen vielen und leicht auslöslichen Dünger; die andern wachsen langsam und weniger üppig, oder bleiben niedrig, oder erzeugen weniger Körner, oder haben das Vermögen, mehr von den luftförmigen Nahrungs-Stoffen sich anzueignen, und fommen daher mit einer kleineren Menge von Dunger aus, z. B. Erbsen, Wicken, Linsen, Buchweißen, Lupinen u. s. w. Je mehr im Fruchtwechsel Pflanzen der ersten Urt vorkommen, je stärker muß die Dungung seyn, die der Ucker erhält, und umgekehrt.

15. Endlich muß die Menge des Düngers, die der Uder jährlich oder nach einer Reihe von Jahren erhält, wenn er eine gegebene, dem Boden und Klima angemessene Menge von Produkten hervorbringen soll, der Größe dieses Produktes angemessen seyn.

Die Größe der Pflanzenerzeugung hangt bei übrigens gleischen Umständen nur allein von der Menge der in dem Boden vorshandenen, und in einem aussöslichen Zustande sich befindlichen pflanzennährenden Bestandtheile ab. Je größer demnach die Pflanzenerzeugung senn soll; je größer muß auch die Menge von Dünger sepn, die man dem Acker zusührt: vorausgesest, daß man in einem gegebenen Boden nur solche Pflanzen kultivirt, die ihm und dem Klima angemessen sind. In diesem Fallekonsumiren die Pflanzen den Dünger im Verhältnisse ihres Produktes, und dieselbe Menge von Dünger erzeugt im Thonboden eben so viel Weisen, als sie im Sandboden Rocken hervorbringt. Wenn aber die Pflanzen ihrem Sandboden nicht völlig angemessen sind; erheischen sie mm so mehr Dünger, als dieser nebstbet, daß er sie ernähren muß, auch noch durch seine wasserhaltende und ansaugende Kraft u. s. w. zu ihrem Wachsthume beitragen muß.

Es ift aber nicht genug, daß bloß eine große Menge von dungender Materie in den Boden geführt werde; es muß diese nicht nur allein leicht zersebar senn, was wir schon ermähnten, sondern anch die Bestandtheile in sich haben, welche die zu kultivirenden Pstanzen erheischen. Darum wirken thierische Substanzen in geringer Menge so kräftig auf die Erzeugung von Körnern, und vegetabilische Körver beingen in viel größerer Menge kaum ähnliche Wirkungen hervor. Darum bringt eine gegebene Menge von den Auswürfen des Menschen die größte Wirkung, dieselbe Menge von gewöhnlichem Stallmiss einen viel kleineren und um so geringeren Esset hervor, je mehr demselben Streu überhaupt, und insbeson:

Dere holzige beigemengt ift.

Wenn man dem Acker das, was er an Stängeln, Blättern, Früchten und Wurzeln bervorgebracht hat, auch wieder einverleibte i so mußte die Quantität des Humus von Jahr zu Jahr sich vers mehren (benn der lebende Körper nimmt unorganische Stoffe wäherend des Lebens in sich auf, und nährt sich nicht bloß vom der todeten organischen Materie), wenn nicht mährend der Fäulniß der

todten Rorper ein großer Theil ihrer Beftandtheile fich verfluchtigte, und bem Ader badurch verloren ginge. Wenn wir annehmen , daß Die Cumme deffen, um mas fic die organische Substang mabrend des Lebensprozesses durch unorganische Korper vermehrt bat, gleich fen jener, die fich durch den Berdauungsprozes in den Rorpern der Damit genahrten Thiere und durch den Faulungeprozes wieder verliert, die durch die Burgeln der Pflanzen nicht aufgefaugt merben Fann, wenn diefe auch in genugender Menge vorhanden find : fo bleibt die Menge bes humus im Boden fich gleich, und die Große ber Produktion fieht in einem gleichen Berhaltniffe mit der Große bes humus. Wir muffen alfo, um den Acter in feiner gegenwartigen Produktionekraft ju erhalten, ihm alles das wieder einverleis ben, mas er hervorgebracht hat, und wenn wir von feinen Produtten etwas megnehmen , ihm dafur burch Surrogate einen genugenben Erfat leiften. Dieg gefchieht, wenn wir ihm alles erzeugte Strob, alle Futterpflangen und fur die entzogenen Korner, Burgeln, Stangeln, Blatter, fo viel beu, oder andere getrodnete Futterpftangen zuwenden, als das Bewicht der entzogenen Daffe im getrochneten Buftande beträgt.

Goll die Rraft bes Aders über fein gegenwartiges Dag gehoben werden, fo ift dieg nur möglich, wenn wir fremden Dunger hineinführen, das heißt, wenn wir mehr dungende Subftangen in den Boden bringen, als er felbft erzeugt hat. Dieß geschieht, wenn wir Dunger gutaufen, oder, mas einerlei ift, menn mir fremdes Stroh, Seu, Streumittel herbeischaffen, oder bem Futterbau auf unfern Medern eine großere Flache mie bisber einraumen. Go mie wir mehr Futter in Dunger verwandeln, das anderswo als auf dem gu bedungenden Uder gewachsen ift, oder fremde Streumaterialien herbeischaffen, oder mehr Futterpflanzen, wie bisber, bauen; oder alle erzeugten Pflanzen im Stalle verfüttern, wird durch den vermehrten Dunger die Fruchtbarteit erhöht und der Uder erzeugt ein größeres Produkt wie vorber, bas dem auf ihn verwendeten Quantum des Dungers nach feiner innern Befchaffenheit gleich fenn wird. Die erhöhte Fruchtbarkeit bleibt fich gleich, wenn wir dem Acker fein größeres Erzeugniß wieder einverleiben, und das, mas wir ihm entziehen, burch Surrogate wieder erfegen.

Nehmen wir abet das Stroh des Aders zu Futter; so wird durch den Berdauungsprozeß ein beträchtlicher Theil seines Gewichstes theils der thierischen Masse affimiliet, theile verstüchtiget, und nur der Rest kommt dem Dünger zu guten. Rehmen wir serner viele Getreidefrüchte dem Acker ab, mussen wir Zehent geben, und sind wir nicht im Stande, in demselben Masse Stroh und Körner durch Wall und Scinner durch Ball und Sumpsisten Riegenwachs, Stadtdunger u. s. was erfegen: so wird die Quantität des erzeugten Düngers immer geringer, und die Ernten fallen Jahr sur für Jahr schlechter aus.

Um den Werth des Düngers und die Veränderung der Ersträgniffähigkeit des Ackers mehr anschaulich zu machen, wollen wir nun sein Produkt anführen, so wie es unter bestimmten, gegebenen Berhältnissen wirklich erfolgt, und die Hulfsmittel, die erforderlich find, zeigen, um seinen Grtrag zu erhohen.

Der Uder wird bis jest nach den Regeln der Dreifelder.

wirthichaft mit Brache benütt. Sein Ertrag	vom	Joche ift an
Kornern, im erften Jahre: Brache	·+	<u> </u>
gweiten Jahre: Winterroden .	16	Mesen
dritten Jahre: Safer	18	
vierten Jahre: Brache		
fünften Sahre: , Minterroden .	` 14	
fecheten Jahre : Bafer	16	
	64	Megen.
Un Stroh gibt ber Ucker		
	6200	Pfund
Safer dto	2600	
	8800	Pfund.

Wenn der Acker fortan diesen Ertrag liefern soll; so mussen ihm für die 30 Meten Winterrocken a 80 Pfund = 2400 Pfund und 34 Meten Hafer à 50 Pf. = 1700 Pf., zusammen 4100 Pf., ein hinlängliches Surrogat, also mindestens eben so viel Gewicht an gutem Heu geliefert werden, d. h. auf 6 Joch Ackerland ist ein Joch guter Wiesen nothwendig, oder wenn ein Theil des Strohes versüttert, oder durch den Zehent weggenommen wird: so mussen wir ein fremdes Streumateriale in angemessener Menge dafür zur Hand haben.

Wenn man 88 Ctr. Stroh und 41 Ctr. Den durch Füttern und Streuen in Mist verwandelt: so erhält man, worüber wir an einem andern Orte den Beweis führen werden, 301 Ctr. halb verfaulten Stallmist = 25 — 30 doppelspännige Fuder, der in die Brache des ersten Jahres geführt wird. Da der Acker nur alle 6 Jahre einmal gedungt wird: so kommt auf jedes Jahr 50 Centner.

Wir munichen nun in der Brache Erbsen zu bauen, ohne aber einen geringeren Ertrag an Rocken und hafer zu erhalten. Meken. Gewicht Ganzes

	Im		Grbfen	12	Megen. 94 Pf.	Gewicht.	
		zweiten -	Rocten	16	, 8 0	1280 ′	
		britten	Hafer .	18	50	900	
		vierten -	Grbsen	10		940	
		fünften -	Rocken	14		1120	
		fechsten -	Pafter.	16	-	800	
				86 Me	ķen	6168 Pf.	,
-	. 3	Joch Erbsen	geben Strol) .		6600	

Die mehrere Erzeugung, die wir hervorbringen wollen, beträgt auf 2 Joch 22 Meten Erbsen, = 2068 Pf. und 06 Ctr.
Stroh, zusammen im Gewichte, 8668 Pf. Wenn wir beim Beginnen der neuen Wirthschaft 21 Ctr. heu, und 66 Ctr. Stroh
insbesondere zukausen, und zu hauß in Dünger verwandeln, oder
wenn wir 188 Ctr. guten Stallmist ankausen, und in die Brachfelder führen! so wird diese Erzeugung möglich gemacht. Soll
diese Wirthschaft sich zort erhalten; so bedarf sie so viel heu, als

Strob von Roden und Safer mie vorber .

das Gewicht der Körner beträgt, = 6168 Pf.; d. h. auf 6 Joch Acker 2 Joch-gewöhnlicher Wiesen, oder anderweitige Surrogate an Streu, Weide u. h. w., um das Stroh mehr zu Futter verwenden zu können, und weniger Deu zu bedürfen. — Werden 6168 Pf. Deu mit 15400 Pf. Stroh im Stalle zu Mist gemacht: so erphält man 468 Ctr. = 41 — 50 doppelspännige Fuder. Wird dies se Wissquantum auf 6 Jahre vertheilt: so kommt auf jedes 78 Centner pr. Joch.

Aber auch dieses Erträgnis entspricht zu wenig unseren Forberungen. Wir wollen mehr Korner, und weil hiezu nothwendig mehr Dunger ersorderlich ift, so wollen wir zu deffen herverbring gung einen Theil der Aecker zu Futterpftanzen verwenden, weil wir nicht hinlanglich Wiesen haben, oder andere Gelegenheit, und Dungermaterialien zu verschaffen. Wir legen zu diesem Behuse unsere Aecker in folgenden Wechsel:

		. W		Semi		Ganzes
			des	Me	sen	Gewicht
Erftes Jahr	Mais		40	8	10 D	. 3200 Pf.
3meites -	Gerften		24	0	6	1584
Drittes -	Rice			-		6000_
Biertes -	Wintert	ocen	18	ŧ	Во	1440
Fünftes -	Erbfen		12	•	14	1128
Sechetes -	Safer		18		şo.	900
- , ,			112 M	pen :		14252 Pf.
Stroh follen :	vir erbalt	en :				
vom Mais	• •		•		4	3500
von der Ger	rste .					2000
vom Winter		•			i	3200
von den Er	bien .			•		3000
vom Safer	•					1400
• •						13100
Bei der vorige	n Wirthid	baft b	aben w	ir ers	euat	
Körnern			6168			
'Strob			15400		-	
•	zusan	ımen .	21568	Mfu	nd.	
Jest wollen wi			210170	#1"		
Rornern u			14252			
Strob		•	13100			•
	• •	•				•
4			27352			•
Mehr also again	en die vor	iae B	3irthfcha	oft:	5784	Dr. morn

Mehr also gegen die vorige Wirthschaft: 5784 Pf., wozu wir beim Beginnen, d. h., im ersten Jahre zukaufen 20 Ctr. Hen und 40 Ctr. Stroh, oder 130 Ctr. Dunger, den wir nebst dem sonst erzeugten Dünger in den Maisader bringen. Die Aecker liefern und bei dieser Wirthschaft an

 Rörnern
 8252 Pf.

 Strob
 13100 Pf.

 Klee
 6000 Pf.

Un heu murben wir jum Erfate der Korner bedurfen 8252 Pf. Beil aber der Ries durch feine abfallenden Blatter, mehr aber

und größtentheils durch seine vielen und großen im Boden zuruch bleibenden Wurzeln für den empfangenen Humus Ersat leistet: so kann ihm nur die halfte seines Gewichtsproduktes als nothwendig zur Düngererzeugung angerechnet werden, und wir schlagen duher von 8252 Pf. des sonst erforderlichen heues 3000 Pf. ab; bleiben demnach nur 5252 Pf. heu übrig; die wir allichrlich zur Forsses bung dieser Wirtschaft außer dem Alee noch nothig haben.

Berden 5252 Pf. Heu, 6000 Pf. Klee, 13100 Pf. Stroh!

zusammen 24352 Pf. in Dünger verwandelt: so erhalten wir 528 Ctr.; = 47 bis 56 doppelfpannige Fuder. Auf 6 Jahre vertheilt, kommt auf jedes 68 Ctr. pr. Joch.

Bei der Dreifelderwirthschaft haben wir 41 Ctr. hen nöthig gehabt, um 64 Meben Getreide zu erzeugen; hier bedürfen wir zwar 52½ Ctr. heu; bringen dafür aber 112 Meben auf 5/6 derfelben Flache hervor, die wir größtentheils dem Rlee zu verdanken haben.

Das Erträgniß der Aecker an Körnern und Stroh muß in ben beiden ersteren Fällen genau entsprechend dem Quantum der verwendeten Düngung senn, weil aus der Produktion der Bedarf an Dünger berechnet ist; daß aber auch im dritten Falle, wo wir nur die Hälfte des Riecertrages als Ersat bedürftig annahmen, sich das gleiche Berhältniß ergab, dient zum Beweise der Richtigskeit unserer Anschauung über die düngende Kraft eines wohlbestellten Rieckslobes.

Der Werth des Dungers erheltet aus dieser, keinesweges ganz idealen, Berechnung mehr, als aus irgend einem anderen Beweise. Es ist hier nicht der Ort, weder die fruchtbaren Folsgerungen, die hieraus abgeleitet werden können, zu verfolgen, noch den Einwurfen zu begegnen, die man gegen dieselben, bestonders in Hinsche der Hulfenfrüchte, die offenbar weniger Hunus konlumiren, aufstellen kann; wir werden aber in dem letten Ubschnitte unsers Lehrbuches, wo von dem Verhältnisse, welches zwischen dem Getreides und Futterbau bestehen muß, die Rede spur wird, den Faden wieder auffassen, den wir hier fallen lassen.

- 16. Wie viel man von den men schlichen Exfrementen im gepülverten, oder mit Wasser verdünnten Zustande für das Joch auf einmal mit Nupen verwenden soll, wird nirgendwo angegeben, weil man diesen Dünger bis jest nicht auf Aecker, sondern nur in Garten verwens det hat.
- 17. Wie viel man vom fluffigen hornvieh bunger aufführen foll, hangt von der größeren oder fleineren

Menge von Baffer ab, die in der Jauche enthalten ist; westwegen sich so lange nichts Sicheres hierüber festsehen last, die man nicht einer bestimmten Menge von Extrementen eine bestimmte Menge von Baffer beimischt.

Somery fagt in feiner Befdreibung der Fellenberg. Wirthschaft G. 110, daß jedes Stud ermachsenen großen Biebes. das beständig in dem Stalle gehalten wird, mit Inbegriff des Bufates an Wasser, den er auf 2/3 bis 3/4 des Ganzen anschlägt, täglich beinabe 2 Eimer, jeden zu 100 Pf. gabe: also mindestens 60000 Pf. Jauche. Gericke (Dekonom. Hefte. Lelpzig 1808, 30. Band) erhielt von seinen Auben bei 25 Pf. trockenem Futter aus 1/3 — 2/3 heu und 1/3 — 2/3 Stroh mit einschlüssigen 21/2 Pf. Schrot, und 81 bis 91 Pf. Wasser, mit Ausschluß der Strau, täglich 66,7 bis 68 Pf. W. G. feste und füssige Erkremente. Rechnet man 68 Pf. Erkremente und 1/4 Waffer = 513/4, fo bes trägt dieß zusammen erst 1193/4 Pf. Jauche, und wenn man dem Schweizervieh auch 30 Pf. Ben zubetheilt : fo tann diefe Bugabe bod nicht viel mehr als 24 Pf. betragen, wodurch wir erft 1433/4 Pf. Jauche täglich erhalten. Je nachdem man bei ber ichmeizerischen Art der Dungerbereitung dem Streuftrohe mehr oder weniger Dunger lagt, vorausgefest, daß eine gleiche Menge an Baffer ben Erkrementen beigemischt wird; je nachdem wird man auch mehr oder meniger Jauche aufbringen. Da in hofmpl das Streuftob, nachdem es in den Ertrementen eingeweicht worden, auf der Miftstatte besonders aufgeschichtet wird, fo muß von den obigen ber Jauche zugerechneten Erfrementen nothwendig ein Theil in Abqua, und dem Difthaufen zu gute gebracht werden. Bas man hiefur annimmt, ift willfürlich, da feine Ungabe gemacht worden ift: allein ich dente , daß 1/3 der Ertremente wohl im Strob bleiben durfte, und dann gemanne man taglich nur einen Gimer Jauche = 95,8 Pf. und nicht zwei: vorausgefest, daß man nicht mehr ale 3/4 des Erfrementengewichtes an Baffer gufest , und erzeugt man wirklich zwei Gimer, fo ift um die Balfte weniger Dum ger in denfelben vorhanden, und man hat nicht 3/4, fondern 6/4 des Erfrementengewichtes Baffer zugefest. Odwerg ergablt ferner, bag man in Sofwol 3 bis 500 Gimer gur Ausbungung einer Juchart rechne, bas ift, wenn man 400 im Durchichnitte annimmt, 665 Gimer pr. Joch, mas allerdings eine ftarte Bedungung ift, benn fie wird in dem namlichen Jahre noch konsumirt, und wird auf einen Uder gebracht, der vorher noch in großer Kraft fich befindet. — Bollte man auf diese Urt jedes Joch Feld alliahrlich bedungen, und gar teinen festen Dunger erzeugen, wie man bei der Wiesenwirthschaft thut: so murden 11/2 Ctud mittelgroßen Biebes, bie immer auf dem Stalle gefüttert werden mußten, hiezu erforderlich fenn; woraus demnach fehr deutlich erhellet, daß ein folches Berfahren nur da Statt finden konne, mo Biebbucht allein betrieben wird, und wo man das Bieh den Commer über auf Alpen und im Berbfte auf den Biefen halt, und wo es nur im Binter von

bem heu dieser Wiesen erhalten wird. Beim Aderdaus mussen allenthalben vegetabilische Substanzen dem Miste zu seiner Bermehrung beigesett werden, und well sich diese nicht in flussiger Form anwenden lassen, so ist der Gebrauch des festen Stallmistes nothe wendig damit verbunden.

- 18. Die Wirksamkeit bes festen Stallmistes hängt ab, von der Qualität und Quantität der thierischen Extremente und Vegetabilien, und von dem Grade der Zersehung, in welchem die lettern sich besinden.
- 19. Je mehr ber Stallmist bloß aus thierischen Erkrementen bestehet, und je trockener und spezisisch schwerer bieselben sind; je wirksamer ist ein gegebenes Gewicht desselben. Je mehr vegetabilische Substanzen im Allgemeisnen demselben beigemengt sind, und je mehr dieselben entsweder noch roh, oder schwer zersesbarer Natur sind; je mehr nuß man von demselben in den Acker bringen, wenn man dieselbe Wirkung, wie in dem ersten Falle, hervorbringen will.
- 20. Man rechnet die Quantitat des Stallmistes gewöhnlich nach Fudern; es ist aber nichts so sehr abweichend als dieses Maß, weil es von der Größe und Starke der Thiere, der Beschaffenheit der Wege, der Lockerheit oder Gediegenheit des Mistes und vielen andern Dingen abhängt:
- 21. Man hat vorgeschlagen, die Größe der Düngung nach dem kubischen Maße des verwendeten Düngers auszgudrücken. Weil aber das spezisische Gewicht eines Kubiksches Stallmist von 42 bis 54 Pfund abweicht, je nachdem derselbe mehr oder weniger zersett ist, und mehr oder weniger Streu enthält: so können große Abweichungen Statt sinden, und das Fuder wird bald um 1/5 mehr oder weniger wiegen. Die Größe der Düngung wird daher nur dann genau angegeben, wenn man den kubischen Inhalt der Fuder, und das absolute Gewicht derselben zugleich erhebt.

- 22. Man rechnet im Allgemeinen, daß ein vierspänniges Fuder mößig abgelegenen Stallmistes auf ebenen,
 aber nicht immer guten Wegen mit Pferden oder Ochsen
 gezogen, die den Pflug auf 6 7 Zoll Tiefe in einem
 bundigen Boden erhalten, 17 bis 18 Centner; ein zweispänniges Fuder mit Pferden oder Ochsen, die den Pflug
 unter gleichen Verhältnissen 5 Zoll tief erhalten, 10 bis
 12 Centner wiege.
- 23. Dreißig solche boppelfpannige Fuder Stallmist von Hornvieherkrementen und Stroh, und hinlanglich auf der Misstatte vergohren, bilden eine gewöhnliche, massige Düngung für ein Joch. Eine Düngung, die weniger Fuder anwendet, heißt sch wach, und ist um so viel schwächer, als die Auzahl der Fuder kleiner ist, und sie heißt groß, wenn man mehr als 30 verwendet, und ist um so viel größer, als die Anzahl der Fuder über die Mittelzahl steigt.
- 24. Aus dem, was dem Acer auf einmal an Dünger zugeführt wird, läßt sich aber die Kraft desselben, und seine Produktionsfähigkeit nicht entnehmen, wenn man nicht zugleich angibt, wie oft eine solche Düngung wiederhohlt wird.
- 25. Wenn 30 Fuder alle 3 Jahre einem Joche Uderland zugeführt werden: so ist dieß eine starke Düngung; kommen sie alle 4 Jahre, eine mittelmäßige, und alle 5 Jahre, eine schwache Düngung.

Besser ist es daher, wenn man die Starke der Düngung nach dem Gewichte bemist, das davon für ein Jahr auf ein Joch entfällt, wie wir in der Anmerkung zu 15 bereits thaten. — Wie es möglich ist, daß man in Do fwyl bei der großen Verwendung von Jauche noch 7 Kuder pr. 4600 Pf. alle vierte Jahre auf ein Juchart (69000 Pf. auf das Joch) bringen könne, wie Schwerz (Oosworler Wirthsch. S. 197) berichtet, und wie man in Brabant nach demselben Schriftseller (Belgische Landw. II. Thi. 398 — 405) den Acer, der in einem sünssährigen Wechsel steht,

alfichrlich bedüngen, und auf ein Bunder Ackerland = 21/4 Joch, in 5 Jahren 460 einspännige Karren Mist und 30 Tonnen Jauche bringen könne, wo ein Joch Ackerland alle Jahr im Durchschnitt ga Karren Mist und 13 Tonnen Jauche erhält, müssen wir dahin genskellt seyn lassen. Daß aber in der Viertschaft des herrn Dierrsen, so wie in jener des herrn von Fellen berg, ungewöhnlich start gedüngt werden müsse, beweisen ihre ungewöhnlich großen Ernten. Tha er hat in seiner Beschreibung von Möglin S. 291 den in seine Acker durch 8 Jahre verwendeten Dünger angegeben, nach welcher auf jeden Morgen jährlich 1,497 Juder à 20 Centner Bersliner Gewicht oder 62 Centner W. S. sährlich sür das Joch käme, westwegen die erhaltenen Ernten auch nicht hoch ausfallen konnten. Die Rockenrenten in Möglin betrugen auf den Berlin. Morgen

tm Jahre 1808 8,94 Scheffel.
9 5,65 —
10 5,41 —
11 5,65 —
12 4,01 —

14 8.71 -

im 7/ihrigen Durchschnitte: 5,58, wobet aber das Drescherlohn abgezogen ist. Rechnet man zu 5,58 den 15 Theil als Drescher lohn = 0,39 hinzu; so beträgt der rohe Ertrag eines Morgens 5,97 Berl. Schessel i. 12 Mehen für das Wiener Joch.

- 26. Die Quantitat bes Mobers, welche für ein Joch erforderlich ift, hängt ab, von dem Gehalte an hus mus, der in demselben verhanden ist, und von der Natur bes Bodens, in den er geführt wird.
- 27. Ift er bestimmt, im Thonboden untergepflicht, und mit demselben vor der Saat durch die mehrmalige Anwendung des Pfluges genau vermischt zu werden: so hat man oft eine ungeheure Menge hievon in den Acker gebracht, über 6000 Centner auf das Ioch, wodurch zugleich eine wesentliche Verbesserung der physischen Beschaffenheit eines solchen bündigen Bodens bewirft ward; auf sandigen Boden ist eine viel keinere, von 6 bis 700 Centner für hinslänglich erachtet worden.

Daß man den Moder irgendwo gur Ueberdüngung angemens bet hatte, finde ich nirgendwo bemerkt. Es dunket mir aber, daß man nur dann von einer kleineren Menge sich Vortheile verspres den konne, wenn man ihn über die Saat ausbreitet.

- 28. Der Korf wird fast überall nur gur Bildung von Kompost, oder als Streu, nicht aber als unmittelbares Düngermittel verwendet. Er verdient aber, seiner Aehnlichkeit mit bem Moder wegen, im fein zertheilten Zustande in kleinerer Menge zur Ueberdungung der Saaten versucht zu werden.
- 29. Bom Teichschlamme halt man bafür, daß von ihm das Vierfache der sonft vom Stalldunger erforderlichen Fuderanzahl verwendet werden muffe, wenn man auf die Saaten eine beträchtliche Wirfung hervorbringen wolle.
- 30. 400 Stud Dehlfuchen wiegen in Flandern (Schwerz III. B. 24) 240 bis 250 Pf. In England beingt man nach Dickfon, I. B. 236, 5 bis 6 Quarter auf ben Acer = 261/2 bis 33 Megen pr. Joch.
- 31. Vom Auße, wenn er wohl verkleinert ift, verwendet man in England 20 — 40 Bush. pr. Aore = 16½ bis BA Mehm pr. Joch. (Farm. Cal. 170); Steinkohlen ruft wird höher als Holzuß geachtet.
- 32. Nom Gipse wendet man auf das Joch eine sehr abweichende Menge an, je nachdem derselbe mehr oder weniger sein gepülvert ist, gebrannt, oder nicht, und je nache dem die Witterung der Gegend seine Zersehung im Boden, oder in der Pflanze mehr befördert, oder nicht. Die gerringste Menge von ungebranntem Gips, wenn er sehr sein zertheilt ist, und Klima und Boden, sein Zersehen befördern, ist ein Mehen von 132 Pf. pr. Joch; die gewöhnlicheve beträgt 4. Mehen = 536 Ps.; anserordentlich sind 6 bis 8 Mehen.

Man rechnet bei uns durchgehends 4 Megen; es ift aber unsfer Gips nicht fein gesiebt, sondern bloß gestampft, und enthält eine große Wenge von kleinen Steinen, und wir wurden besser thun, wenn wir b bis 7 Megen hievon ausstreuten, wie mich vergleichende Bersuche belehrt haben. Wöllinger in der Pfalz (Sowerz,

Pfala. Birthich. 189) ftreuet 260 Pf. auf den Morgen, was ohnge fahr 500 Pf. pr. Joch betragt. Tidiffeli fagt (S. 96), daß man um Bern 61/2 Meben pr. Joch ausfae, und Fellenberg verwendet nach-Schwerz (S. 182) 71/2 bis 83/3 Meben. Dieß lebte Maß betruge 111/3 Zentner, und wenn man annimmt, daß 100 Pf. 40 Rr. Gilbergeld toften: fo betragt diefe Auslage 7 fl. 83 fr., die durch das vermehrte Erträgniß der Pflangen hereingebracht merden muß. Berechnet man den Beniner Rlee ju 30 fr. : fo muß bas Joch 15 Bentner mehr geben, bis diefe Auslage gebeckt ift. 3m Jahr 1813 erhielt ich beim erften Rleefdnitte vom Joche 188 Bentner Grunfutter, wo nicht gegipst worden man; wo aber mit 500 Pf. pr. Joch gegipet murde, 244 Bentner. Rechnet man beim Erodnen 0,80 Berluft, so erhielt ich am gegipsten Ader ,um 111/2 Bentner Rleeheu beim erften Schnitte mehr, als beim ungegipsten, wodurch die Roften gedecht maren; das Mehrere des Ertrages beim zweiten und dritten Schnitte mar reiner Ertrag, ben ich aber nicht gewogen hatte. — Im Jahre 1815 erhielt ich beim ersten Schnitte vom Joche nicht gegipsten Alees 195 gentner Grunfutter, vom gegipsten (ebenfalls mit 500 Bentner pr. 30ch) 212 Bentner; also nur 3% Zentner Den mehr, wodurch die Kosten des Gipsens nicht gebedt wurden. Anderswo als im hiesigen Sandboden wirkt aber der Gips auf Rlee viel bedeutender, und es ift etwas ziemlich Gemeines, das Doppelte der Erträgniß durch diese Ueberdungung zu erhalten. In Tha er's Annalen VI. B. S. 28 ift eine Beobachtung, wo ein Joch mit 4 Meten 2,7 Magel Gips befaet murde, und gegen ein anderes nicht gegipstes bemabe das Bierfache mehr ertrug. Ueber die ausgedehnte Bermendung des Gipfes im Glfasse und der Pfalz ift nachzusehen Schwerz.

- 33. Von der mit schwefelsaurem Eisen gemischten Steinkohle führt man zu Oppelsdorf 54 bis 65 Megen auf das Joch, wenn sie zu Weigen, Korn, Flachs oder Kraut bestimmt ist; auf Klee, Wicken und Erbsen halt man die halfte für hinlanglich.
- 34. Von der Steinkohlen afche werden nach Young (Form. Cal. 171) 50 60 Bush. pr. Ucre = 41¹/₅ 49¹/₂ Meşen pr. Ioch ausgestreuet. Von der Torfasche, meint er, wären 33 Meşen hinlänglich.
- 35. Von der Seifensiederasche werden in den bergigen Gegenden des Unterharzes 6 vierspännige Fuder auf das Joch gerechnet (Thaer's neue Unnalen 3. B. 407). In die Sandselder des Anhalt-Berbsti-

fchen Canbes wird noch weniger Afche gebracht, auf 101/3 Megen Aussaat nur 9 vierspännige Fuber. Ich selbst habe 48 bis 60 einspännige Fuber à 4 bis 5 Centner im nassen Zustande auf das Joch geführt.

36. Wird ber Kalk bloß in ber Absicht angewendet, um mittelst desselben den im Boden befindlichen Humus in einen leicht auslöslichen Zustand zu versesen:' so hat man 40 bis 80 Weben als hinlanglich zu diesem Zwecke erachtet.

In jener fruchtbaren Gegend Englands othe Weald of Kente find die Pachter verbunden 100 Bush. Kreidetalk pr. Akre = 82% Mepen pr. Joch auf ihr Brachseld ju sühren, das darauf mit Weißen besäte wird. Der Kalk ift stark mit Gips vermischt, und wird zu Wagen 20 englische Meilen weit hergehohlt. (Begetrup I. Ihl. 284.)

87. Wird der Mergel zu demselben Zwede verwens bet, und enthält er mehr als die Hälfte kohlensauren Kalkes, so bringen oft 4 Rubikklaster pr. Joch schon sehr merkliche Wirkungen hervor. Indessen wird er meistens in ungleich größerer Menge; 16 bis 24 Kubikklaster pr. Joch, ausgeführt, weil man ihn fast immer nur zur Verbesserung des Bodens, um ihn bündiger oder loser zu machen, ans wendet.

g. VIII.

- B. Bon der Beränderung der physischen Beschaffeubeit des Bodens durch chemische Mittel.
- 2. Wenn die Mischung des Bodens unter gegebenen Berhaltniffen dem Gedeihen der besseren und einträglicheren Gewächse nicht angemessen ift: so nennen wir sie in dieser Hinsicht fehlerhaft.
- Die Bodenmischung ift fehlerhaft, wenn fie gu lofe, gu wenig zusammenhangend, ober wenn fie gu bundig, gu fest zusammenhangend ift.

- 8. Der Boben ist zu lose, well in ihm ein zu geringer Untheil von Thon vorhanden ist, und dann heißt er Sandboben; ist er beswegen zu lose, weil zu wenig Erde überhaupt vorhanden ist: so heißt er Torfboben.
- 4. Der Sandboden wird verbessert, wenn man ihm Thon beimengt; der Torfboden durch jede Erdenmischung, wenn sie auch bloßer Sand ware.
- 5. Der Boden ist zu bundig, weil ein verhaltnisse maßig zu großer Antheil von Thon gegen eine zu geringe Menge von Sand oder Kalf vorhanden ist. Wir nennen folchen Boden im Allgemeinen Thonboden, und unterscheiden ihn in Lehm = und Klaiboden.
- 6. Golder Boden wird verbeffert, wenn man ihm Sand oder Ralf, oder beide gufammen beimengt.
- 7. Ein Boben, der wegen seinem zu großen Sandgehalt zu lose ift, verdünstet in jedem Klima, das dem Wachsthume der meisten Getreidearten zuträglich ist, das empfangene Wasser zu schleunig, und ist daher nur geeignet Sandpflanzen fortzubringen, und weil in einem solchen Boden die Zersehung des aufgeführten Düngers zu rasch vor sich geht, und sich verslüchtiget; so hat er einen auffallend geringern Werth gegen einen anderen Boden, desen Theile mehr zusammenhängen.
- 8. Ist der Boden zu lose, weil es ihm überhaupt an Erde mangelt, wie dieß in Torf= und Moorboden der Fall ist; so ist er aus Ursachen, die wir bereits (Agronom. & V. F. 9.) angegeben haben, von einem sehr beschränkten Werthe.
- 9. Sangen die erdigen Bestandtheile des Bodens aber . zu fest zusammen; so verdünstet das Wasser in einem et- was fühleren Klima zu langsam aus demselben, der Bo-

ben erwarmt fich ju fpat, bie Burgeln verbreiten fich nur mit Beschwerbe, und ber Dunger liegt von ber Luft abgeschlossen, nuplos barin.

- 10. In dem einen, wie in dem andern Falle wunschen wir die Mischung der Oberfläche des Bodens zu verändern, b. h. seine wasserhaltende Eigenschaft mit den übrigen Bershältnissen in einen schicklichen Einklang zu bringen.
- Mittel, welche die physische Beschaffenheit des Bodens durch die Beränderung seiner Kohasson, und seiner wasser-haltenden, mahrscheinlich auch wasseransaugenden Eigenschaft zu unserem Vortheile umandern.
- 12. Es ist aber nicht genug, diese Mittel bloß im Allgemeinen zu kennen; es ist auch nothwendig zu wissen, ob die Vermengung dieser erdigen Körper mit dem Boden in praktischer Sinsicht aussuhrbar sen, d. h. ob der Bortheil der Wirfung nicht durch die Größe des Auswandes an Kosten überwogen werde; ferner, in welcher Form Sand, Kalk und Thon am vortheilhaftesten in den Boden gebracht werden mussen, und endlich wie viel von dem Verbesserungsmittel in den Acker geführt werden mußte, wenn dort die gewünschte Wirkung hervorgebracht werden soll.

A. Bom Safide, als Verbesserungsmittel des, Bodens.

- 1. Wenn man eine große Menge von Sand mit bem fein zertheilten Thone wohl unter einander mengt, so wird der daraus entstehende Lehm minder sest zusammen hängen, und in dieser hinsicht ist der Sand ein wesentliches Mittel, den Thonboden zu verbessern.
- 2. Weil man aber in Thongegenden nur selten Sand in ber Nahe der thonigen Zecker antrifft: weil vom Sande

eine übergroße Menge in ben Acker gebracht werben mußte, und fich dieser mit dem Kone bloß mittelst der Anwendung der gewöhnlichen Ackerwerkzeuge nicht so bald mengt; der Thon an der Luft nicht zerfällt, sondern immer in Klumpen zusammenhängt, und nur durch jahrelange Bearbeitung eine solche Mengung Statt fände: so erhellet hieraus, daß man den Sand für sich allein als Verbesserungsmittel bes Thonbodens in praktischer hinsicht nicht betrachten könne.

- 3. Zur Verbesserung des torsigen und moorigen Bodens ist der Sand von entschiedenem Rugen: denn da einem
 solchen Boden die nöthige Festigkeit und der Zusammenhang mangelt, so ist er so lange minder fruchtbar, bis
 eine genügende Menge von Erde in die obere Torsschichte
 entweder durch das Verbrennen derselben, wovon wir in
 der Folge sprechen werden, oder durch das Aussühren von
 außem gebracht worden ist. hiezu ist jeder erdige Körper,
 der sich mit den torsigen Theilen mengt, und sie niederdrückt, wenn es auch bloßer Sand wäre, von Nugen.
- 4. Ob es Bortheil bringe, folden Torfboden durch das Aufführen von Sand oder anderer Erde zu verbessern, hängt ab: von der Menge der Erde, die hiezu erforderlich ist, und den Kosten, welche ihre Herbeischaffung erfordert.

Da ein Wiener Aubitsuß Sand im trodenen Zustande 155, im feuchten aber 181 Pf. nach Schubler wiegt; so wollen wir das Mittel: 168 annehmen.

Ein Rubitsuß deckt 12 Quadratsuß, wenn der Sand nur einen 30U dick aufgetragen wird, und wenn man 6 Anbitsuß als Ladung für ein Pferd annimmt; so deckt eine solche 72 Quadratsuß: und für das Joch sind 800 solcher Karren erforderlich.

5. Troden gelegte, torfige, aber noch lodere Wiesen mit Sand zu überführen, wenn es nicht möglich ift, sie zu bewässer, noch sie in Ader zu umstalten, bringt auf ben Gradwuchs immer eine febr vortheilhafte Wirfung hervor.

Der Sand senkt fich allmählich in ben Boden, preft bie schwammige Konsistenz bes torfigen Bobens zusammen, und verhütet sein zu schnelles oberflächliches Austrocknen.

Wenn man in den Stand gefest ift, torfige Wiesen ju fiberfcwemmen; so bringt man mittelft bes Wassers so viele Erde in bie Oberfidde bes Bobens, daß sie dadurch in wenigen Jahren pollig fest, und mit den besten Pflanzen bestodt fepn wird.

B. Bom Kalfe, als Berbefferungsmittel bes Bodens.

- 1. Wenn man apenben ober tohlenfauren Kalt im fein gepülverten Zustande mit Thon mengt, so wird dies Gemenge die vortheilhaften Eigenschaften bes Mergels (Agronom. J. V. C.) zeigen.
- a. Der Kalk hat in einer verhältnismäßig geringen Menge schon bas Vermögen, die starke Kohasion bes Thomas aufzuheben.

Er zerfallt von felbst in unflistbar kleine Theile; woven ein kleines Bolumen hinreicht, die Thoutheile in ihrer gegenseitigen Wirkung zu unterbrechen; denn wenn nur einige Pfunde Kalk in hundert von Thon angetrossen werden: so ist solder Boden schon minder bündig. Krome erzählt (hermbst. Urchiv V. B. 382), daß er Bodenarten kenne, die 70 bis 86% abschlemmbaren Thon, 8-16% groben Sand, $2\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\frac{1}{2}\%$ Humus, zugleich aber -2% kohlensauren Kalk enthalten, die einen so wohlthätigen Sinsing auf ihn äußerten, daß sie, bei einem freilich noch sehr besbeutenden Zusammenhange, sich doch zu gehöriger Zeit dearbeiten ließen.

- 3. Je reiner der Kalk von allen fremdartigen Bestandtheilen, und je mehr er in seine feinsten Theile zertheilt ist; je weniger bedarf man von selbem dem Umsange nach: und je größer die Menge der beigemengten fremdartigen Bestandtheile, oder je weniger sein zertheilt er ist; je mehr bedarf man von ihm, wenn dieselbe Wirkung hervorgebracht werden soll.
- 4. Da der Kalk nur dann den Thon verändert, wenn er im feinsten Pulver mit demfelben gemengt wird : so er-

hellet hieraus, daß man ihn früher in diefen Bustand bringen musse.

- 5. Derber Kalkstein verwittert erst im Laufe von Zahrhunderten; wenn man ihn aber brennt, und dann der feuchten Luft aussept, oder mit einer angemessenen Menge von Wasser beseuchtet: so zerfällt er von selbst in das seinste Pulver, und ist in diesem Zustande das vorzüglichste Mittel, den Thonboden zu verbessern.
- 6. Will man durch die Anwendung des Kalkes nicht bloß den im Boden befindlichen humus in einen auslös-lichen Zustand bringen, sondern auch die physische Beschaffenheit des Bodens umandern; so muß eine verhältnißmäßig viel größere Menge hievon verwendet werden, als wir früher bei der Düngung angaben: es sind jest 4 bis Boo Megen für das Joch erforderlich.

Young erzählt in seinem Kalender (S. 48), das man in Derbyshire auf Mooren, Bergen, Mordsten und sumpsigen Gründen 600 bis 1000 Bush. pr. Akre = 495 bis 816 Mehen pr. Jod gebrannten Kalkes aussühre; 33 einspännige Ladungen zu 30 Bush. = 17% Mehen, pr. Akre. So groß uns auch diese Menge vorkommt; so sind es doch nur 1 bis 2%, die man dese Wenge vorkommt; so sind es doch nur 1 bis 2%, die man dese Weiges der Ackererde im trockenen Justande gleich 124 Pf. seht; so wiegt die gesammte Ackererde eines Jockes zu einer Tiese von 6 Joll: 3571200 Pf., 1 Rubiksuß Kalk wiegt 43,31 Pf. und ein Mehen soll gleich sehn 2 Kubiksuß weil er etwas gehäuft wied. Soo Mesken sind also 1600 Kubiksuß = 69296 Pf., welche, wenn sie der Ackererde einverleibt sind, 0,0194, also sast 2%, und im kohlem sauren Justande, worin der Kalk bald verseht wird, 4% betragen. 400 Mehen machen 2% kohlensauren, 100 Mehen mur 1/2% deenden Kalkes aus.

7. Weil eine so große Menge von agendem Kalke den Pflanzen aber schädlich fenn wurde, so muß sie zu einer Beit in den Boden gebracht werden, wo keine Saat sich in demselben besindet, auch darf nicht zu bald hierauf gesäet werden.

- 8. Will man mit agendem Kalke den Boben verbeffern, so geschieht dieß am zweckmäßigsten, wenn man ihn bracht, und mit der vorlegten Fahre den Kalk seicht unter, nnd mit der Saatsahre ihn wieder in die Höhe bringt. Der Kalk wird eher in kleinen Jausen über den Acker abgeschlagen, und mit Erde bedeckt, damit er unter dieser Decke zerfalle, worauf er mit Schaufeln aus einander geworsen, und mit Eggen noch mehr zertheilt wird. Den Kalk im zerfallenen Zustande aus dem Wagen über den Boden werfen zu lassen, verursacht noch mehr Staub, und ist den Arbeitern nachtheiliger.
- 9. Nur in seltenen Fallen wird es aussusptubar fenn, ben Thon mit ägendem Kalke zu perbessern; weil die Kapitalssumme ber Auslagen zu groß, und nicht immer durch die erhöhte Fruchtbarkeit gehörig verzinset wird.

Die Englander vermögen diese Berbesserung mehr wie wir auszuführen. In den Kreidegegenden graben sie in der Mitte ihere Felder mit geringen Kosten Kreide, oder Kalkmergel, und brensen ihn mit Torf oder Steinkohlen; so daß ihnen der Mesen oft nicht höher als auf 17 kr. zu stehen kommt. (Begtrup I. Th. 230.) Immer ist aber eine Ausgabe von 3 bis, 400 sl. für ein Jock eine, nur wenigen Menschen und in seltenen Gegenden ausführbare Berbesserung, wenn wir auch annehmen, daß sie zu 8% verzinset würde; denn wie Wenige haben bei und so große dieponible Kapistalien, oder wo erhält man sie zu geringen Zinsen, daß dem Umternehmen auch ein Bortheil bleibe?

- 20. Weil aber der Kalf auch im fohlensauren Zustande gleiche Wirfung auf den Thon äußert, so ist es nicht nothwendig, sich des ägenden zu bedienen, sondern man kann eben so gut kohlensauren Kalk zum Behufe der Verbesserung des Thonbodens gebrauchen.
- 21. Wenn man aber den fohlensauren Kalf zu diesem Behufe verwenden will: so ist es nothwendig, daß man eine solche Kalfart verwende, die leicht gewonnen werben kann, und keiner kunstlichen Pulverung bedarf, son-

dern von felbft in furger Beit in bas feinfte Pulver ger-fallt.

- 12. Diese beiden Bedingnisse erfüllt der erdige Mergel, der mit Spaden ausgestochen wird, und wenn er einige Monate der Luft und dem Regen ausgesetz ge-wesen ist, von selbst in das feinste Pulver zerfällt, und dann leicht auf das Innigste mit dem Boden gemengt wersen fann.
- 13. Je mehr Kalf im Mergel vorhanden ist; je mehr eignet er sich zur Verbesserung des Thonbodens, und um so größer wird seine Wirfung von einer gegebenen Menge seyn: und je weniger Kalf im Mergel vorhanden ist; je mehr muß hievon aufgefahren werden, wenn dieselbe Menge von Kalf in ihn gebracht werden soll, ohne daß doch diese vermehrte Quantität von Mergel die gleich gute Wirfung hervorbrächte, weil man gemeinschaftlich mit dem wenigen Kalfe so viel unnüße Thonerde in den thonigen Boden mitführt.
- 14. Wie viel man aber vom Mergel in den Boden bringen musse, um eine bemerkliche gunstige Veränderung seines Zusammenhanges zu bewirken, hängt ab: von dem Gehalte an pulverförmigem Thone im Acker, und von dem Gehalte des Kalkes im Mergel.
- a5. Bringt man mittelst des Mergels zu wenig Kalk in den Boden; so bewirkt er nichts, und die Mühe dieser Arbeit ist verloren: bringt man zu viel Thon und Sand mit dem Mergel in den Boden; so wird oft der Nugen des Kalkes dadurch wieder geschmälert, indem jest die Humustheile zu sehr zerstreuet werden.
- 16. Um hierin nicht Miggriffe zu machen, ist es gut, wenn man ben Kalkgehalt bes Mergels erforscht, und fo

viel von demselben in den Boden führt, daß er zu einer Tiefe von 6 Zoll wenigstens mit 2% tohlensauren Kalfes bereichert werde.

Der gemeine Mergel enthalt 0,50 kohlensauren Kalk, und ein Aubikfuß, der in trodenem Zustande 104 Pf. wiegt, enthalt blevon in runder Zahl 50 Pf. Gine Kubiktlafter enthalt demnach 108 Zentner, und 8 Kubiktlafter gemeiner Mergel: 864 Zentner kohlensauren Kalkes, die 0,024 der ganzen 6 Zoll tiefen Erdschichte ausmachen.

In hertfordsbire, ergählt Young in seinem Wirthschafts-Ralender S. 44, wird die Rreide zur Verbesserung des strengen Thonbodens mit vieler Anstrengung bis 5 Klaster tief ausgegraben, 60 bis 100 Ladungen, jede von 18 Schachteimern auf den Ader zu 1124 10 W. M. ist die dort übliche Menge.

17. Da die Kreide fowohl als der Mergel nur allgemach an der Luft zerfallen; fo muffen fie am Acker fogleich zerftreuet und dann fo lange liegen gelassen werden, bis fie größtentheils zerfallen find, ehe man sie unterpflugt.

Man bringt den Mergel entweder in das Brachfeld, oder auf eine Egarte, oder ein Drischfeld, oder wie in Oberöfterreich, in einen Aleeacker. In allen diesen Fällen hat er Zeit zu
gerfallen, ohne eine Saat zu beirren, und man ist nicht genöthiget,
das Mergeln in einem zu kurzen Zeitraume zu vollführen. Meistens ist es das Brachfeld, das gemergelt wird, und wo Brache
gehalten wird, ist es wohl auch das Zweckmäßigste, weil man in
ein solches das ganze Jahr Mergel sühren kann, und der Mergel
die längste Zeit der Luft ausgesetzt bleibt, und mit dem Acker durch
mehrmaliges Psügen vor der Saat auf das Beste gemengt werden
kann. Egarten, Orischelder und Aleeacker gewähren den Bortheil,
daß man den Wergel, der auf denselben gebreitet liegt, im Feühling und Sommer durch Walzen auf das Bollkommenste verkleinern
kann; auch wird meistens durch den Mergel der Wachsthum der Gräfer auf den Egarten= und Orischfeldern befördert, und die Weide
ergiebiger: so wie am Aleeacker, der im Winter gemergelt worden,
der Alee viel üppiger wächst, und sich ni dieser Hinscht sowohl
durch sein vermehrtes Erträgniß, als durch die stärkere Düngung
mittelst seiner Burzeln sür die solgende Frucht die Kosten des Mergelns sehr verringert.

18. Es mag aber ber Kalt im agenden oder tohlenfauren Zustande in den Acker gebracht worden fenn, so geht
er wieder über kurz oder lang daraus verloren, denn er ist
eine auslösliche Substanz, die von den Pflanzenwurzeln

theils für sich allein, theils mit dem humus gemischt eins gesaugt, und so dem Acker entzogen wird. Darum muß das Kalken und Mergeln so oft wiederhohlt werden, als die größere Masse des Kalkes sich wieder aus dem Acker versoren hat.

Wie oft das Kalken und Mergeln der Aecker wiederhohlt werden musse, hängt von der Menge des Kalked ab, die man demselben auf einmal gibt. In Somersetshire (Begtrup, I. Thl. 234.) ist man der Meinung, daß, wenn man bis 80 Fnder Kreide, oder Kreidemergel — thonigen Kalk — auf einen Akre nassen und zähen Lehmboden bringt, seine Wirkung bis 20 Jahre bemerklich sep. häusiger aber wird das Kalken alle 10—12 Jahre wiederhohlt.

C. Vom Thone, als Berbefferungsmittel bes Bobens.

- 1. Wenn man gepülverten Thon mit bem Sande mengt, so wird das daraus entstehende Erdgemenge das empfangene Wasser nicht so geschwind fahren lassen, der Boden ist geschlossener, und den Einwirkungen der Luft nicht gar so sehr ausgeseht, und er hat alle jene Vorzüge, die dem mehr gebundenen Boden vor dem ganz losen eigen sind.
- 2. Weil der Thon aber im trodenen sowohl als im feuchten Zustande immer fest zusammenhängt, und an der Luft nur außerst langsam zerfällt und sich mit den übrigen Erdtheilen mengt; so kann man ihn nicht ohne Nachtheil auf die Aecker führen, ohne ihn früher im trodnen Zustande gepülvert zu haben.
- 3. Diese Vorbereitung des Thons wurde aber zu fostspielig senn, and sich nur in seltenen Fällen lohnen, wenn
 wir nicht mittelst des Mergels eine beliebige Menge von `
 Thon mit viel mindern Kosten in die Aecker bringen konnten.
- 4. Wenn man Mergel in die Sandader führt, so erspart man bas Pülvern bes Thons, weil der Mergel von

felbst am Ader gerfallt, und im feinft gepulverten Buftande bann mit bem Boden gemengt werden fann.

- 5. Je mehr Thonerde im Mergel vorhanden ist, je mehr ist er geschickt, den Sandboden zu verbessern, und um so viel weniger, dem Maße nach, ist nothwendig, daß von ihm auf den Acker geführt werde; und umgekehrt ist der Kalk, noch mehr aber der Sandmergel weniger geeignet, solchen Boden zu verbessern, und man bedarf oft mehr als des doppelten Maßes von demselben gegen den ersteren.
- 6. Die Quantität des Mergels, die nothwendig ist, um eine gegebene Flache vom Sandboden zu verbessern, hängt baher von der Menge der Thonerde ab, die im Thone des Bodens früher schon vorhanden ist, und jener, die im-Wergel liegt, den man hiezu verwendet.
- 7 Da die Thonerde die Eigenschaft hat, in sehr geringem Maße den Sandboden um vieles wasserhaltender zu machen; so kann eine verhaltnismäßig geringe Menge von Thon-Mergel den, Boden oft sehr wesentlich verbessern.
- 8. Wenn man fo viele Thonerde in den Boden bringt, daß die zugeführte mit der im Boden vorher vorhandenen 0,07 beträgt; fo hat der Boden Bindung genug, um in unfern klimatischen Verhältnissen die meisten Getreibegatzungen tragen zu können.

Ich lege hier Davy's Analyse des Bodens von Tiviote dale zum Grunde (siehe Agrik. Chemie 228.), in dem 5/6 feiner kieselartiger Sand, und 1/6 abgeschwemmte, unfühlbare erdige Substanz vorhanden war, die aus 0,41 Thouerde, 0,42 Riefelerde, 0,01 Kohlensaurer Ralkerde, 0,05 Eisenorpde, und 0,08 verbrenussischer Substanz bestand, in welchem also nicht mehr als 0,07 pulsversormige Thouerde enthalten war, und den er einen guten Boden nennt.

Wollten wir daher Thaer's Sandboden Nro. 19 (siehe rat. Bandw. II. Thl. S. 142) verbessern, der aus 0,09 abgeschwemmten feinen, thonartigen Theilen 0,00 Sand, und 0,01 Humus besteht, so bedürften wir annoch 0,0881 Thonard, wenn der: Bubar 10,09

voll haben foll; wenn wir annehmen, daß in den 0,09 abgeschwemmen, feinen, erdigen Theilen sich, wie in der obigen Analyse 3/2 Thonerde vorsinden, die in der Gesammtmasse der Ackererde 0,0369 ausmachen.

Die auf 6 Boll Tiefe mit Thon zu vermischende Fläche eines Joches wiegt nach unserer obigen Annahme (B. 6.) 3571200 Pf., davon betragen 0,0321 = 118206 Pf. haben wir zur Verbesserung dieses Bodens einen Thonmergel, der aus 3/2 Thon bestehet, und wiegt ein Kubitsuß hiervon im trocknen Justande 104 Pfund; so besteht er aus 0,6864 Pf. Thon, indem nach der nähmlichen Annahme 0,41 Thonerde = 28,1424 Pf. enthalten sind. Die Summe von 118206 Pf. Thon ist demnach in 4207 Kubitsuß = 19,4 Kubitslafter derlei Mergels enthalten.

Tha er führt von seinem Mergel, oder wie er ihn nennt, mergeligen Lehm, 90 bis 180 Karren ju 10 Rubikfuß auf ben Morgen (Mögl. Wirthsch. 49). Das beträgt für das Joch 2030 bis 4060 Rubikfuß, = 9,41 bis 18,82 Rubikklafter. »Das lehtere ift das, « fagt er, »was, um den völligen Ertrag zu

baben, gegeben merden muß.

Riren ergablt (Thaer's Annalen, I. B. 24.), daß man in Schles mig und Solftein 3 bis 400 Fnder Mergel à 12 Rubikfuß, = 3600 bis 4800 Rubikfuß für ein Joch verwende. Der blaue Lehm besteht da aus 0,30 Kalk, und 0,70 Thon.

Das man auf einen minder sandigen Boben auch weniger von bemselben Mergel führen durfe, leuchtet von selbst ein. Doung sagt in seinem Wirthsch. Kal. 41., daß man 50 bis 60 kubische Pards sur den Ukre Sandland legen musse; = 8 bis 9 ½ Rubike klafter pr. Joch.

- 9. Alles, was wir bereits über die Verwendung und Behandlung des Mergels zur Verbesserung des Thonbodens gesagt haben, gilt auch hier, wo es sich um die Verbesserung des Sandbodens durch dasselbe Mittel handelt.
- 10. Ein Sandboden, der einmal mittelst des Mergels verbessert worden ist, verliert seine dadurch erhaltene mehrere Bindung des Bassers nicht mehr, weil der Thon feine im Basser auflösliche Substanz ist, die von den Pflanzens wurzeln eingesaugt wurde, und in dieser hinsicht ist es nicht nothwendig, das Mergeln zu wiederhohlen.
- 11. Beil man aber auf einmal nur eine verhältnisse mäßig geringe Menge von Thon in den Ucker bringt, der Werth des Bodens aber durch einen größern Thongehalt Burgers Lebrs. d. Landw. 1. 250.

erhöht wird; so bringt ein wiederhohltes Mergeln immer nur Nugen: und da ferner mit dem Thone im Mergel auch Kalk in den Boden gebracht wird, der im kohlensauren Bafser auslöslich, von den Pflanzen allgemach verzehrt wird; so erhellet hieraus, daß die Wiederhohlung des Mergelns mit einem doppelten Vortheile verbunden sen, indem sie die Masse des Thones im Boden vermehrt, und in dem Kalke ein dungendes und Dunger vermittlendes Materiale den Pflanzen liefert.

J. IX.

II. Medanische Agrifultur.

- 1. Die mechanische Agrifultur faßt die Lehren der Beaderung und Beurbarung in sich.
- 2. In der ersteren wird die Benbung, Loder rung, Reinigung und Ebnung des Bodens im Allgemeinen und im Besonderen abgehandelt.
- 3. In der letteren wird gezeigt, wie die hin derniffe wegzuräumen fepen, die sich der Kultur der vorzüglicheren landwirthschaftlichen Gewächse entgegenseben.

J. X.

A. Bon ber Beaderung.

- 1. Unter Beacker ung verftehen wir alle jene Arbeiten, wodurch die Bestandtheile bes Bodens gemischt und gelockert werden, und die Obersläche desselben verschiedentlich geformt, gereiniget und geebnet wird.
- 2. Die Mischung und Lockerung des Bodens trägt zur Beförderung des Bachsthums der darin befindlichen, oder hinein versepten Pflanzen auf mehrkeltige Art bei; denu im gelockerten Boden finden die Pflanzen weniger hindernisse, ihre Saugwurzeln zu verbreiten; sie finden mehr

Nahrung, weil der Humus des Bodens durch die begünfligte Einwirfung der atmosphärischen Luft sich schleuniger zerset, und auflöslich wird; sie sind dem Verdorren weniger ausgeset, weil die Feuchtigkeit leichter in die Tiefe versinkt, wo sie von den Pfahlwurzeln der Pflanzen in der heißen und trockenen Jahreszeit immer wieder angesaugt werden kann; und weil sich ein solcher Boden mehr erwärmt, als der seste und ungelockerte, so sind die Wurzeln im lockeren Boden in größerer Thätigkeit, wie im festen.

Außer diesem gewähren uns die Arbeiten der Beackerung noch manche andere Vortheile. Wir bewirken dadurch die innige Mischung der im Boden besindlichen, oder dahin geführten erdigen und dungenden Körper; wir bringen den Stallmist, indem wir ihn mit Erde bedecken, in eine seiner schnelleren Zersehung gunstige Lage; wir überdecken den Samen oder die Anfänge der Pflanzen mit einer schicklichen Schichte von Erde, damit sie keimen und wachsen können; wir bringen den tief gelegenen humus in Thätigkeit; wir bewirken durch die Bendung das Verwittern und Zerfallen des Thons und Mergels; und endlich reinigen und bereichen wir zugleich den Boden, wenn wir das aufgesprossene Unfraut durch das Unterpflügen vertilgen.

- 3. Die Arbeiten der Beaderung laffen fich füglich in brei Klaffen abtheilen: in die Wendung, die oberflach-liche Loderung, und in die Reinigung und Ch-nung des Bobens.
- 4. Unter der Wendung des Bobens versteht man jene Urbeit, mittelst welcher die Oberstäche desselben streifenweise zerschnitten, und jeder Streifen so umgedreht wird, daß die jest oben ausliegende Fläche desselben ganz ober größtentheils umgelegt, und die untere Fläche dafür in die Höhe gebracht wird.

- 5. Unter ber oberflächlichen Coderung bes Bobens verfteben wir jene Arbeiten, mittelft welcher bloß bie vbere Schichte bes Bobens gertheilt und gelodert wird.
- 6. Unter ber Reinigung und Ebnung des Bobens versteht man jene Arbeiten, wodurch die unebene Oberfläche des Bodens geebnet, und die obenauf liegenden Hindernisse des Wachsthumes sowohl als der schleunigen und leichteren Ernte weggeräumt werden.
- 7. Wir werden diese Arbeiten zuerst für sich, oder in allgemeiner hinsicht betrachten, die Werfzeuge, ihre hand-habung und ihre Wirfung beschreiben, und dann erst die verschiedenen Arbeiten der Beackerung noch einmas durchgeben, und zeigen, wie der Boden durch die Anwendung der beschriebenen Werfzeuge gewendet, gelockert und gereiniget werden musse, daß der vorgesteckte Zweck erreicht werde.
 - a. Bon der Beaderung im Allgemeinen.
- 1. Bon der Bendung bes Bodens im Allgemeinen.
- 1. Der Boden wird gewendet, indem man ihn mit Werkzeugen streifenweise von der Seite und dem Untergrunde lostrenmt, und so umdreht, daß die untere Flache obenauf zu liegen kommt.
- 2. Bu diesem Zwecke bedient man sich entweber ber Schaufel wenn Menschenhande das Feld umgraben follen; ober des Pfluges, wenn es durch Thiere geschehen soll.
- 3. Das Feld durch Menschenhande mittelft der Och a ufel umgraben zu lassen, ift nur bei der Gartenkultur vortheilhaft, oder wo bei außerordentlich großer Bevölkerung der Acker in sehr kleine Stucke getheilt ift und in hohem Werthe steht.

Wenn ein Mann 10 Stunden des Tages arbeitet, so gräbt er in einem Weißenboden auf 8 30 N Tiefe nicht mehr als 30 Naster um. Gin Joch bedürste daher bei uns 53½ Tagwerte. In Italien wird häusig der zu Mais bestimmte Acker umgegraben, und so wird auch in Flandern, nach Schwerz's Bericht. B. 157, der sechste die achte Theil alles Ackerlandes auf 15—16 30 N Tiefe umgegraben. Diese Arbeit kostet in Flandern, wenn sie in Berding gegeben wird, die Summe von 34½ bis 65½ st. sür das Joch. — Ich begreife nicht, wie sich eine solche Ausgabe im dortigen Klima, und Boden bei Rocken, Kartosseln u. s. w., die nicht höher im Werthe, wie bei uns kehen, wieder bezahlt, und daß man nicht einsieht, daß man durch derlei Aussagen sich um eisenen Theil des reinen Ertrages der Aecker bringt.

- 4. Der Pflug ift ein horizontaler, gegen den Boben geneigter Keil, bessen Spige die Erde spaltet, und beffen hinteres Ende sie umdreht.
- 5. Die Form der Pfluge ift hochft mannigfaltig; doch laffen fich alle in zwei Sauptflaffen bringen:

in Pfluge, die einen halben Reil, ein rechtwinfliges Dreied darstellen;

in Pfluge, die einen ganzen Reil bilden, und einem gleichschenkligen Dreiecke fich nabern.

Man nennt die ersten geradehin Pfluge, die zweiten Saden, oder Madl (Radlo im Clavischen).

- 6. Um die Zwedmäßigkeit bes Werkzeuges beurtheilen zu können, dessen wir uns zur Wendung unserer Neder bedienen, ist es vor allem nothwendig, daß wir vom Zwede
 des Pflügens selbst erst eine deutliche Vorstellung haben,
 damit wir dadurch in den Stand gesetzt werden, die Forberungen, die wir an ein solches Werkzeug machen mussen,
 flar in voraus bestimmen, und aus der mehreren oder mine
 deren Erfüllung derselben dessen Gute und Zweckmäßigkeit
 benrtheilen zu können.
- 7. Der Zweck des Pflügens ift: einen Streifen Erde von einer bestimmten Breite, zu einer bestimmten Tiefe fenktecht vom Lande, und wagerecht vom Untergrunde ab-

gufchneiden, und fo umzuwenden, daß feine untere Blache gur oberen werde.

8. Ein Pflug, der diese Bedingungen mit dem mindessten Auswande von Kraft, sowohl von Seite der ziehenden Thiere, als der leitenden Menschen erfüllt, und nebstbei danerhaft und einfach ist, tiefer und seichter, und zu schmästern oder breitern Furchen gestellt werden kann, entspricht allen Forderungen, die man an ein solches Werkzeug zu machen befugt ist.

Die Mohlfeilheit ist ein relativer Begriff, die man nicht zu den absoluten Forderungen zählen darf; denn wenn der Pflug deswegen im Undaufe theurer ift, als ein anderer, weil er fester und dauerhafter gebauet ist; so ist er im Grunde fast immer nur wohlsfeiler, weit er um so langer keine Berbesseungen ersordert, und überhaupt um so viel langer dauert. Auch die Leichtigkeit darf nicht dazu gezählt werden, weil leichte Pflüge mehr zerbrechlich sind, eies nen unstäten Sang haben, und weil die mehrere Schwere eines Pflüges nur einen sehr geringen mehreren Krastauswand von Seite der Thiere erheischt. Aus den sehr belehrenden Versuchen über den Krastauswand, welchen verschiedene Pflüge erheischen, die im Voung kannalen (I. B. deutsche Ueberses. S. 28.) erzählt werden, und die wir später (36) ansühren werden, sehellet, daß das Gewicht eines Pflüges ohne große Bedeutung ist, und daß die Schwicht eines Pflüges wacht den geringsten Theil der Last aus; die Nauhtlast liegt nur in der Kohäsion des Bodens. Ist ein Pflügnicht nach wahren Erundsäten erbauet, so ist seine Leichtigkeit nur nachtheisig, weil sie seine Unstätigkeit vermehrt.

9. Wie der Pflug geformt fenn musse, daß er allen biesen Forderungen vollkommen centspreche, ist noch nicht erhoben, und liegt vielleicht außer dem Gebiete einer rein wissenschaftlichen Berechnung.

Wir sind noch zu wenig in der Mechanit des Pfluges unterrichtet, um durch apriorische Demonstrationen seine zweckgemäßeste Form bestimmen zu können: denn alle die Pfluge, die man bis jest als die besten anpreiset, der S mall'sche, der Bailen'sche, has ben mannigfaltige Mängel. Indessen bleibt die Abhandlung Bai-le y's über den bestmöglichen Pflug, übersetzt aus dem Engl. Ber-lin 1805, eine sehr schabare Schrift.

- 10. Bir muffen uns daher hier darauf beschränken, den Bau der bis jest als zwedmäßigst erachteten Pfluge zu beschreiben, und die Vorzuge und Mangel derselben zu bemerken.
- 11. Die Bestandtheile des Pfluges werden eingetheilt in wirkende, nothwendige; und leitende, nicht nothwendige.
 - 12. Die wirkenden, zur Wesenheit eines jeben Psluges gehörigen Theile sind: die Schar, das Sohe Ienstück oder Pflughaupt, der Grindel, die Griessäule, die Handhabe, das Streichbret, und das Secheisen.
 - 13. Minder nothwendig ift bas Vordergeftell.
 - 14. Die Sch ar ist das wesentlichste Stud eines jeden Pfluges. Sie ist jenes Eisen, welches au der Spisse
 des Keils befestiget ist, und die Schaufel vorstellt, die den
 Erdstreisen im Untergrunde wagrecht abschneidet. Sie stellt
 beim Pfluge ein rechtwinkliges, bei dem Hacken ein gleichschenkliges Dreieck vor. Die Breite der Schar beim Pfluge
 hangt ab von der Breite der Streisen, die man abzupflugen
 Willens ist, und die Länge steht im Verhältnis mit der.
 Breite, so daß der Winkel der Hypothenuse gleich wird 45
 Graden.

Die meisten Scharen sind zu schmal, wespwegen der Erdstreisfen, der fast immer 10 bis 12" breit genommen wird, durch die 8" breite Schar nur zu 2/3 bis 3/4 abgeschnitten wird; das übrige 1/4 oder 1/4 wird entweder abgeriffen, oder wird nur überdecket. —. Beim niederländischen Pfluge ist sie am zweckmäßigsten gedauet. Bon Vond, die der ganze Pflug wiegt, kommen 25 Pfund auf die Hochan.

15. Das Sohlenftud, oder Pflughaupt ift der am Boden einhergehende, Theil des Pfluges, an welches vorne die Schar, und über sich der Grindel, rudwarts mittelst der Sandhabe, und gleich hinter ber Schar mittelst der Griedfaule befestiget ist. Es muß hinlanglich stark
seyn, daß der Hals des Schareisens nicht zu eng gemacht
werden darf, wodurch der Kopf dieses Sohlenstückes, der
im Halse der Schar steckt, leicht brechen wurde. Seine
Länge hängt ab von der mehr oder weniger zweckmäßigen
Form des Streichbretes. Je vollkommner dieses gebauet
ist, je kurzer kann das Sohlenstück seyn, und je unvollkommner dieses ist, je länger muß es seyn.

- 16. Der Grindel, oder Baum, ber durch eine boppelte Verbindung mit dem Sohlenstücke befestiget ist, bient eigentlich dazu, um die Zuglinie, die an ihm befestiget ist, in eine mehr horizontale Lage zu bringen, die sonst immer zu sehr aussteigen, und den Pflug aus der Erde ziehen würde. Er ist bald gerade, bald verschiedentlich gekrummt: je nachdem die Gegenwart oder Abwesenheit des Vordergestelles, die verschiedene Form desselben, und die Richtung des Secheisens dieses nothwendig macht. Daß er aber nothwendig gekrummt sehn musse, ist unrichtig, denn eine Menge sehr gut arbeitender Pflüge hat einen ganz geraden Grindel, z. B. der Brabanter u. s. w.
- 17. Die Griesfäule stellt die feste Berbindung zwischen dem Sohlenstücke und dem Grindel her. Sie ist ungefähr in der Mitte zwischen der Spise der Schar und dem Ende des Sohlenstückes, und muß hinläuglich starksepn, um dem Drucke, den die zu überwindende Erdlast auf das Schareisen ausübt, zu widerstehen. Ihre Richtung ist bald gerade, oder nach vorwärts geneigt, bald oben und unten in dem Grindel und Sohlenstücke befestiget, und unbeweglich; bald oben beweglich, je nachdem es der Bau und die Form der übrigen Theise des Pfluges zulassen, oder auch wohl erheischen.

Bei den Schwingpsigen ware es übersiusse, der Griebsaule oder der handhabe eine Ueberstellbarkeit zu geben, weil die Tiese des Pfluges, wenn die Schar auch abgenütt, oder etwas überrückt ist, immer durch das höhere oder tiesere hangen der Zuglinie an der Spise des Grindels geregelt wird. Bei den Räderpsigen an der Geben, die eine Schleise haben, ist es zwar nicht geradezu nothewendig, daß die Griebsäule im Grindel beweglich sey; aber es bringt Borthell, wenn man das Sohlenstück niederer lassen kann, wenn die Schar etwas verschlissen ist, weil man sonst die Schar zu schief in den Boden stellen muß, wenn der Pflug nicht immer aus demselsben herausgehen soll, wodurch dann der Untergrund nur abgedrückt und nicht abgeschnitten wird. Der Pflug geht dann auf der Rase, wie man sage.

18. Die Sandhabe befestiget gleich der Briessaule den Grindel mit dem Sohlenstücke am hintersten Ende despfelben, und erhebt sich dann in die Sohe und nach ruck-wärts, um in dieser Berlängerung als ein Sebel zu dienen, womit der Pflug in gehöriger Richtung erhalten werden kann, wenn er durch zufällige Ursachen von derselben abeweichen will.

Der Pflug hat nur eine Sandhabe, die mir dem Körper defeselben fest verbunden ist; die zwepte Handhabe, die man an die meisten Pfluge mehr zur Gemächlichkeit als der Nothwendigkeit wes gen anbringt, ift nur in einer leichten Verbindung mit dem Sohlenstücke, oder besteht bloß in einem Zapfen, den man in die Hauptshandhabe oben querüber anbringt.

19. Das Streichbret ist ein sehr wichtiger Theil des Pfluges, ja der wesentlichste, der ihn vom haden unsterscheidet. Das Streichbret dient dazu, den durch das Sech = und Schareisen abgeschnittenen Erdstreisen umzustrehen; und da in der Wendung des Bodens das hauptssächlichste Woment der Anwendung des Pfluges besteht, so hat bei gleichen übrigen Umständen jener Pflug den Vorzug, der diese Wendung am vollkommensten verrichtet.

Die Wendung des abgeschnittenen Erbstreifens geschieht dadurch, daß derfelbe quer in die Sobe zu steigen genothiget, und durch die schiefe Flache des Streichbretes zum Ueberfallen genothiget wird. Je leichter, und ohne Unterbrechung der Erdstreifen nach der schiefen Klache des Streichbretes auffteigt, und je eber berfelbe burch die Form bes Bretes übergebreht wird; je weniger ift Reibung, und je geringer ift die laft, welche auf dem Pfluge ruht. --Hus biefem erhellet, daß schon bas Schareisen fo geformt fenn muffe, daß der abgeschnittene Erdftreifen eine ununterbrochene Richtung nach aufwarts erhalte, und daß fich das Streichbret fest an die Ochar anschließen, und in einem mehr stumpfen als fpigen Wintel Die aufgehobene Erde gur Geite schieben muffe. Ift bas Streichbret eine ebene Flache, und ift daffelbe lothrecht aufgestellt, fo muß es in einem fpigigen Binfel gestellt und fehr lang fenn, bis der gwis fchen dem gepflügten Stude des Feldes und dem Brete eingeschloffene Erdstreifen die Ueberschwere erhalt, und es liegt eine schwere Last von Erde immer auf dem Brete: hat das Streichbret aber-an feinem hintern und obern Ende eine geringe Ueberwolbung; fo fann es in einem ftumpferen Winfel aufgestellt und viel furger fenn, und ber Erdftreis fen wird viel fruber, und doch eben fo vollfommen berumgedreht.

Sehr volltommen in dieser hinsicht ist der Brabanter Pflug, bessen große und gewölbt aussteigende Schar mit dem hinter dersels ben liegenden, verhältnismäßig kleinen, und rudwärts überhängens den Streichete eine konkave Fläche blidet. Die Form des Streiche pretes ist im Smal'schen Walley'schen Pfluge diesem ähnlich, und im lektern wohl am vortresslichsten. Solche Streicherter müffen aber won Eisen sen, weil man sie von Holz nicht wohl machen kann, ohne daß sie nicht sehr schwer, oder leicht zerbrechlich waren.

2a. Das Secheifen, oder das Meffer dient dazu, um den umzuwendenden Erdstreifen lothrecht vom Acker abzuschneiden. In losem Sandboden, oder in einem leichten Acker, der schon mehrmals gepflügt worden, kann man dieses Bestandtheiles auch wohl entbehren, und darum subren wir ihn zulest auf.

Die Spige des Meffers geht hart vor der Spige der Schar, und muß eben so tief, als diese eindringen. Die

Richtung ist schief, von hinten nach vorne, und damit eine so lange Flache durch den Druck der Erde nicht verrückt werde, ist es vortheilhaft, den Körper des Secheisens mit einer eisernen, an ihn befestigten Stange noch besonders an die Seite des Grindels anzuschrauben. Die Flache des Messers wird bei gemeinen Pflügen von der geraden Richtung abweichend, etwas landeinwarts gerichtet, um dadurch das Ausgleiten des Pfluges aus dem Lande zu vershüten; dadurch entsteht aber eine Vermehrung der Last, weil der Erdstreisen nun nicht abgeschnitten, sondern abgesdrückt wird; wenn aber der Pflug, wie es senn soll, eine Vorrichtung hat, ihn mehr in das Land stellen zu können, so fann das Messer immer gerade stehen, ganz mit seiner Schneide, und nicht zum Theil mit seiner Fläche wirken.

21. Unter bem Bordergestelle bes Pfluges verstehet man entweder einen zweirädrigen Wagen, an dem Die ziehenden Thiere angespannt sind, und auf welchen der Grindel gelegt und befestiget wird, oder auch nur ein Rad, oder eine Schleife.

Daß das Wordergestell kein nothwendiger Bestandtheil bes Pfluges sen, geht daraus hervor, weil man die Kraft eben so wohl an den Grindel unmittelbar anbringen, als den Pflug mittelst des Wagens ziehen kann.

. 22. Pflüge ohne alles Vordergestelle heißt man Schwingpflüge; die einen Wagen zum Vordergestelle haben, heißt man Raderpflüge; die eine Schleife, oder ein Rad vorne haben, heißt man Stelzenpflüge, oder einradrige Pflüge.

Der Vortheit eines jeben Vorbergestelles, es mag nun ein Wagen, oder ein Rad, oder gar nur eine knieformige Schleife senn, besteht darin, daß der Pflug in gleicher Liefe mit großer Statigkrit geht, daß er nicht tiefer eindringen kann, als er gestellt ift, und wenn er durch eie nen vorliegenden festen Körper in die Sohe geworfen wird, fogleich von felbst wieder eingreift; daß er durch einen ungleichen Schritt der Pferde, nicht fogleich aus dem Lande geht, daß er beim Umwenden mit weniger Muhe wieder in die Furche geleitet wird, und überhaupt eine viel geringere Ausmerksamkeit von Seite des Pflügers erheischt, als der Schwingpflug.

Die Nachtheile eines Bordergestelles sind: die Bermehrung der Kosten, und der mehrere Auswand von Kraft,
der erforderlich ist, um auch dies Gestelle weiter zu ziehen;
vor allem aber, daß die Thiere zu sehr belastet werden könmen, wenn die Pflugschar eine zu große Neigung in den
Boden hat, durch die Rader aber verhindert wird, derselben zu folgen, wo dann durch die gebrochene Zuglinie
der vordere Theil des Pfluges mit großer Gewalt in den
Boden gedrückt, und viele Kraft unnug verwendet wird.

Was die beiden ersten Nachtheile betrifft, so ist es kaum der Muhe werth, davon zu sprechen; und was den letteren angeht, so wühlt in einem folchen Falle der Pflug den Untergrund auf, er geht auf der Nase, und der Pflüger muß ihn hinten immer niederdrücken. Diese sehlerhafte Stellung des Pfluges ist auf der Stelle bemerkbar, und wenn der Arbeiter nicht eben so mude werden will, als seine Zugthiere, so wird er sogleich den Fehler zu verbessern sich bestreben.

Sieraus erhellet, daß ein Vordergestell zwar kein wesentlicher Bestandtheil des Pfluges sen, indem man in einem von Steinen und Burzeln befreiten Boden jeder Art
mit einem gut gestellten Schwingpfluge und gehöriger Aufmerksamkeit allerdings sehr gut pflugen könne; daß aber
ein zweckmäßiges Vordergestell die Brauchbarkeit eines jeden Pfluges vermehre, weil seine Leitung dadurch weniger
abhängig von der Geschicklichkeit und Ausmerksamkeit des
Pflügers wird, und weil man ihn nun auch in einem Bo-

ben verwenden kann, in dem der Schwingpflug wegen den beständig vorkommenden hindernissen eine hochst ungleiche Furche ziehen wurde.

- 23. Jene Art von Vordergestell ift die zwedmäßigste, welche zur Stätigkeit bes Ganges und zur Richtung bes Pfluges am meisten beiträgt, und bas ift ohne Widerrede ber Wagen.
- 24. Der Bagen als Vordergestell gibt dem Pfluge mehr Oberstäche, verhütet das Schwanken des Grindels, und gibt dadurch dem Gange des Pfluges so viele Stätigseit, daß er ohne Zuthun des Menschen von selbst in der gleichen Linie bleibt. Die Richtung mittelst des Bagens zu reguliren, ist ebenfalls sehr leicht, denn so wie der Grinsdel verfürzt oder verlängert wird, oder die Brust der Uchse erhöht oder erniedert wird, dringt der Pflug mehr oder weniger in den Boden. Die Breite der Furche wird durch das rechte, immer in der Furche gehende Nad besonders gleichförmig gehalten; soll sie aber verändert werden, so hat man eigene Vorrichtungen hiezu, die auf eine eben so leichte als einsache Art den gewünschten Zweck erfüllen.
- 25. Stellt man nur ein Rad, oder eine Schleife hinter die Spige des Grindels; so regulirt das Rad oder die Schleife die Tiefe der Furche, die Breite wird aber daburch verandert, daß man den Zug in den horizontal liegenden Ramm, der an der Spige des Grindels befestiget ist, verschiedentlich einhäugt.
- 26. Daß ber Gang eines folden Pfluges schwankender senn muffe; daß er größere Aufmerksamkeit erheische; und weil das Rad oder die Schleife nicht in der Furche, sondern am Lande geht, auch zur Festhaltung der bestimmten Breite nichts beitragen konne, erhellet aus dem Gesagten.

Bir tonnen und in einem Lehrbuche der Landwirthichaft nicht. einlaffen, die 3medmäßigkeit der verschiedenen Formen der Pfluge ju untersuchen; es genugt bier im Allgemeinen ju miffen, mas vom Pfluge gefordert wird, und mas jeder feiner Bestandtheile jur Erseichung bes 3weckes beiträgt. Jeder mag jest felbst den bei ihm üblichen Pflug untersuchen, in wiesern er den allgemeinen Fordes rungen entspricht. Die Urbeit des Pfluges ju beurtheilen ift nicht fcmer, weil fie vor Augen liegt; allein ob fie mit einem mindern Aufwande von Rraft vollführt worden fen mit diefem gegen einen andern Pflug, ift ohne einen Araftemeffer oft unmöglich zu erheben.

Die Bauart des Pfluges gibt einen ziemlich richtigen Dage ftab gur Beurtheilung des Berftandes des Landwirthes, der fich befielben bedienet. — Benn jenes Bertjeug , deffen er fich faft taglich ju bem wichtigften Geschäfte bes Aderbaues bedienet, in einem roben und unvollkommenen Buftande fich befindet; fo ift dieg ein Beweis, daß er über den Zweck der Anwendung desfelben nie nach-benkt, und daß er nicht sowohl das Pflügen als überhaupt sein Ge-werbe automatisch betreibt. — Wenn man die Abbildungen der bobmifden Adermerkjeuge, vorzüglich der dort üblichen mannige faltigen Pfluge in Debler's gandwirthichaft bes Ronige reichs Böhmen mit den englischen Pflugen in Ditfon's Farmer's Companion vergleicht, oder bie meiften italie-nifchen Pfluge, die feit den Beiten des Auguftus die gleiche Form beibehalten haben, mit dem Brabanter Pfluge in Thaer's Annal. XII. Band, C. 577 vergleicht; fo wird man die Bestätie gung unferer, Behauptung darin finden.

Ale vorzügliche Mufter von Pflugen gelten der Brabanter Pflug, der ein Stelgenpflug, und ber Bailep'iche, Der ein Schwingpflug ift. Das Schareifen bes erfteren, und bae Streichs bret des lettern find febr polltommen; allein es ift das Streichbret des erfteren ju turg, und die Schar des letteren gu fcmal; barum. muß der Riederlander mittelft des Streichhakens das Streichbret verlangern, wenn er den Pflug tief stellt, und den herausgehobenen Erdftreifen umwenden und über den gepflügten Theil des Aders verbreiten will: und mit dem Bailen'ichen und Schmall'ichen Pfluge fann man der fcmalen Schar wegen nur fcmale, 7 bis 850lige Furchen pflugen , und fie find beide nur gu einer febr magigen Tiefe brauchbar. Benn man Die Brabantifche Char mit dem Bailen'ichen Streichbrete vereinigte, und den Pflug auf einen Magen ftellte: fo wurde man ein viel volltommneres Werkzeug erhalten.

Ueber die Rraft, welche erforderlich ift, um mit Pflugen von verschiedener Form unter bestimmten Umftanden schmale und breite, tiefe und feichte Furchen gu gieben, mogen die altern, von Doung (Unnalen des Ackerbaues. I. B. S. 28 der deutschen Ueberfepung) befannt gemachten , und meine eigenen gum Dagftabe fünftiger Unterjudungen und Bergleichungen bienen.

1) Berfuche, um die nothige Rraft, welche verschiedene Pfluge bedurften, zu bestimmen. ber Kommission des Ackerbaues der Londner Gesellschaft der Kunste.

Reduzirt auf Wiener Dag und Gewicht.)

a. Mit dem Rotterd mer Pfluge, welcher 90,6 Pf. wag, mit einer Schar von 7771" auf einem Rleefelde in schwerem Thousboben auf 5,78" Tiefe, und 9,63" Breite. Gute Arbeit Grforderliche Kraft: 498,3 Pf.

b. Mit demfelben Pfluge, auf 3,85" Tiefe bei gleicher Breite.

Gute Arbeit. - = 385 Pf.

c. Mit demfelben Pfluge, ber aber nur eine Schar von 4,81" hatte, auf 9,63" Breite, und 5,78" Tiefe. Sehr schlechte Arbeit — (weil die Schar zu schmal ist.) = 498,3 Pf.

(Die Berfuche a und c find in der Breite der Schar allein unterschieden, und beweisen den Bortheil der Breite derfelben.)

d. Brand's eiserner Pflug wog vollständig: 129½ Pf. Die Furchen waren 5,78" tief, und 9,63 breit: gute Arbeit, 546 Pf.

e. Arbuthnor's rother Pflug, der 118 Pf. mog, bedurfte bei gleischen Berhaltniffen und guter Arbeit 475 Pf.

f. Derfelbe Pflug beschwert mit 10,8 Pf., um ibn bem von d gleich zu ftellen, bei gleichen Berhaltniffen: 430 Pf.

(Ein Beweis, daß die Schwere des Pfluges nicht immer die Fortschaffung desselben beschwert. Wie aber derselbe Pflug, der um 10,8 Pf. beschwert wird, bei gleicher Tiese weniger Zugkraft erfordern sollte, begreise ich nicht, und vermuthe daß hier ein Feh-ler Beobachtung unterlaufen musse.)

g. Der gemeine Surreper Pflug wiegt vollständig 125 Pf. Die Schar ist vorn 6,26" und ruckwärts 12" breit. Die Breite und Tiefe der Jurche, wie in a. c. d. o. f. Die Furchen waren am Grunde nicht aufgeschnitten. Kraft 611 Pf.

h. Derfelbe, wenn er mit 41/2 Pf. beschwert ward, bedurfte bei übrigens gleichen Berhaltniffen: 566 Pf.

i. Arbuthnot's blauer Pfing, mog 108,7 Pf. Nothige Rraft bei gleichen Berbaltniffen : 430 Pf.

k. Derfelbe Pflug mit 25,3 Pf. beschwert, erhelschte bei gleichen Berhaltniffen 475 Pf.

(Ein Beweis, daß berfelbe Pflug, wenn er bei gleichen Berhaltniffen schwerer ift, auch mehr Rraft erheische.)

1. Du de t's schneidender Pflug mog mit Zubehör : 240,9 Pf., die

Furchen waren 7,71" breit, und 5,78" tief. Rraft: 588 Pf. m. Arbuthnot's blauer Pflug (i) mit 132,2 Pf. befchwert, um ibn dem Du de t'schen (1) gleich zu machen, bedurfte bei 9,63" Breite und 5,78" Tiefe der Furche: 453 Pf.

(Aus diesen Versuchen erhellet, um wie viel es auf die Bawart des Pfluges ankommt, daß der eine bei gleichen übrigen Versällnissen weniger Kraft, als der andere erheistet Mit dem Arbuthnot'schen Pfluge Lit. i, wenn er nicht beschwert war, bedurfte munde einer Breite der Furche von 9,63" nur 430 Pf. Kraft; wurde derselbe Pflug mit 132,2 Pf. beschwert, so erheiste er nur 453 Pf., wenn er gleich breit und tief gehen sollte: während der Ducket'sche Pflug bei einer mindern Breite der Furche, von 0,92": 588 Pf. Kraft, also um 158 Pf. mehr gegen den erstern erforderte. Rechnet man 200 Pf. auf ein Pferd: so ist diese Krassverschwendung von 158 Pf. gleich 0,79 Pferden. Daß derselbe Pflug, wenn es

beschwert wird, auch mehr Kraft erfordere, geht auch aus diesem Berfuce bervor.)

Die Bersuche n. bis s. wurden mit den gleichen Pflugen auf einem Brachfelde angestellt, und zeigten, daß nun bei allen eine viel geringere Rraft erforderlich fen: fo bedurfte der blaue Pflug von Arbuthnot, mit 132,2 Pf. befonders beschwert, bei gleicher Tiefe und Breite der Furche, jest nur nach Berf. n. 36a,4, und ohne Befdwerung (Berf. o.) gar nur: 226 Pf .- Der gemeine Surreper (Berf. p.) 971 Pf.; ter eiferne Pflug (Berf. q.) 317 Pf. Der Rotterammer Pflug mit ber fcmalen Schar (nach bem Berf. r.) 294 Pf. Derfelbe Pflug mit einer breiten Schar (nach Berf. a.) 271 Pf.

2) Bon mir angestellte Bersuche.

a In einem leichten, saudigen Boden, beim Sturzen eines Ros. denftoppelfeldes (26. Juni 1811 in Lindenheim); Die Breite ber Furchen ift allenthalben gleich, = 11 30ll.

 $= 328 - 340 \, \mathfrak{Df}$

gemeinen hiefigen Pfluge 6" - = 430 Pf. Bur Bergleichung mard jest die Hadl genommen; benn es handelte fic darum, zwifden diefen beiden Berkzeugen den Untera Schied der Rraft und Wirkung zu zeigen.

340 Pf.

Die Aadl bedurfte auf 41/4" Tiefe. 362 445 485 Df.

b Auf einem feuchten Sandmergelboden wurden diefelben vergleichenden Berfuche ebenfalls angestellt (22. Rov. 1810 gut Dungerbrunn.)

Der Pflug bedurfte auf 53/4" 435 Pf. 84 645 10" 790 53/4 Die Aadl 518 545

Die hiefigen Pfluge find ziemlich unvolltommen, und darum bedurfte ich mehr Rraft als in den erstern englischen Bersuchen auf dem Brachfelde erforderlich mar. Es hangt nicht immer von der Billfur des Landwirthes ab, fic des volltommenften Pfluges' ju , bedienen , well vielleicht die Gestellmacher und Schmiede feiner Gegend nicht den nothigen Berftand, und die nothige Geduld haben, fich in den Bau des neuen Berkzeuges einzuftudieren : immer wird es ihm aber möglich fenn, wenigstens die grobften Mangel daran gu verbeffern, und auf diefe Urt feinen Pflug den befferen gu nabern. Auch ift der Unterfchied gwifchen einem febr berühmten engfifchen oder einem berühmten deutschen und dem in der Begend üblichen vielleicht weniger oft so groß, daß es sich der Muhe lohnte große Roften auf die Umanderung deffelben gu verwenden, oder gang neue Berkjeuge einzuführen, die nur unter febr feltenen Umftanden fich in ber fremden Gegend erhalten.

garage form out

27. Beil der Pflug einen halben Keil darstellt, und die damit abgeschnittenen Erdstreifen durch sein Streichbret beim hinauf- und herabpflugen auf zwei sich entgegens gesette Seiten geworfen werden; so gibt es zwei Fälle, wo seine Unwendung nicht Statt finden kann: einmal, wenn man eine Bergsläche beackern, und das andere Mal, wenn man ein ebenes Feld ohne Furchen zu bilden umpflugen will.

Wehn man eine stark geneigte Flace quer über mit dem Pfluge ackert: so müßte der Erdstreisen beim hinüberfahren wider seine Reigung nach aufwärts gelegt werden; und weil er in einem solchen Falle häusig zurückfallen würde: so muß man ein anderes Werkzeug anwenden, das den Erdstreisen immer nach abwärts legt. Seen so kann man auch den gewöhnlichen Pflug nicht mit Vortheil annbenden, wenn man einen Affer ohne alle Futchen haben will: denn da man mit dem Pfluge beim hinfahren den Erdstreisen rechts, oder z. B. von Westen gen Often, und beim Hersahen nach der Ansicht des Juschauers links, oder von Often gen Westen wendetz so ensstehen Beete, die man nach Belieben breiter oder schmäler machen kann. Zwischen jedem Beete ist aber eine Furche, um so tiefer und breiter, je tiefer der Pflug geht, und jedes Beet ist aus derselben Ursache in der Mitte mehr oder minder hoch.

- 28. In diesen Fallen muß man einen folden Pflug anwenden, der einen ganzen Reil bildet, oder der ein übersstellbares Streichbret hat, oder man pflugt mit zwei Pflusgen, wovon der eine den Erdstreisen rechts, den andern Links wendet.
- 29. Einen folden Pflug, ber einen gangen Reil bitbet, beißt man Saden, oder Ladt.
- 30. Die wesentlichste Berschiedenheit ber Aabl vom Pfluge besteht barin, baß sie eine Schar hat, die einen ganzen Reil, oder ein gleichschenkliges Dreieck bildet, und daß sie auf jeder Seite ein nach aufwarts gefrummtes Streichholz hat, bas den Erdstreisen umlegt.

Weil namlich die Nabl ben Streifen Erbe immer einen aber ben andern in derfelben Richtung, 3. B. von Often gen Westen, werfen muß; so bedarf sie eine Schar, die auf beiden Seitent , schneidet, und zwei Streichbolzer, welche abwechselnd wirken.

Burgere Lebrb. d. Landm. I. Bb.

31. Dann unterscheidet fie fich noch ferner dadurch, baf fie entweder gar fein, oder ein leicht überstellbares Gecheisen hat, das nach jedem Furchenzuge überrichtet wird.

32. Die Vortheile der Aadl bestehen darin, daß sie ein außerst einfaches, wohlfeiles und dauerhaftes Wertzeug ist, womit man einen Boden, der hinlangliche Neigung hat, ziemlich gut wendet und umpflüget. Unger dies sem Falle paßt aber die Aadl in Ebenen nur zur oberstächlichen Lockerung, nicht aber zur Wendung des Bodens, und sie gehört daher nur zur Kultur eines losen Sandbobens, oder zur Lockerung jedes andern, schon früher durch den Pflug gewendeten Ackers.

33. Die Unvollsommenheit dieses Wertzeuges macht, daß der Zweck des Pflügens (7) damit nicht erreicht werden kann, denn die Streichhölzer wenden den abgeschnittenen Erdstreisen nicht vollsommen herum; dann erfordert die Anwendung der Nadl mehr Kraft von Seite der Thiere (26) als der Pflug, und eben so auch von Seite des Menschen, denn ihr Gang ist schwankend, und der Pflüger darf sie nie aus der Hand lassen.

Barum die Madl mehr Rraft gegen den Pflug bei gleicher Tiefe und Breite der Furche erfordere, liegt darin, daß beim Pfluge nur auf der Furchenfeite allein Reibung Statt findet, mo namlich die Laft des abzuschneidenden und umgumendenden Eroftreis fens ju überminden ift, und daß an ber Landfeite das Wertzeug glatt ift , und teine Reibung verursacht , mabrend bei der Aadl die Schar mehr Erde aufschneidet, als umgewendet wird, und das Streichholz ber entgegengesehten Seite Durch seine Einklemmung ein Berruden ber Zuglinie verurfacht, dem der Mensch immer entz gegenwirken muß, und wodurch ein beträchtlich größerer Auswand von Rraft durch diefe unnuge und Toabliche Reibung nothig mird. Darum pagt die Aadl nur fut Bergflachen, mo der unvolltommes nen Bendung des Erdftreifens durch das Bertzeug die eigene Schwere Der Erde ju Sulfe tommt. Gie fann ferner ohne betrachtlichen Rachtheil in foldem Boden angewender werden, der fehr wenig Bufam= menhang hat , und entweder bloß que feinem Gande ober aus Steingerolle besteht; denn der erftere Boden fest dem Bertzeuge menig Widerstand entgegen, und es ware nachtheilig, ein besseres Werkzeug dem schnellen Abreiben in einem Steingerblie Preis zu geben; auch bringt es oft Bortheil, die Aadl in einem bundigen Boben ans zuwenden, wenn derfelbe früher schon ein oder zweimal zur gebörrigen Tiefe gepflügt worden ist. Wenn wie die durch den Pflug entstandenen Furchen vertilgen, und die Ackerbeete ebnen wollen, der wenn wir die darin ben sindlichen Wurzeln mehr auf die Oberstäche und zur Vertrocknung bringen wollen e so geschieht dies am zwecknäsigsten durch die Aadl-

- 34. Beil der 3wed, den Acker völlig eben und ohne Furchen zu pflügen, durch die Aall nur unvollsommen, und mit großer Kraftanstrengung erreicht wird; so hat man sie dadurch der Form des Pfluges anzunähern sich bestrebt, daß man die breiten Streichhölzer wegließ, und dafür ein schmales Streichbret anbrachte, das in die Briessaule eingehängt, und nach jedem Zuge überstellt wird. Ein solches Werferzeug heißt jest Wende pflug.
- 35. Mittelst des Wendepfluges wird der Erdstreisen immer auf dieselbe Seite gelegt, ohne daß an der Landseite eine unnühe und schädliche Reibung Statt hat. Weil aber die Wendung des abgeschnittenen Erdstreisens durch das sehr unvollsommene Streichbret auch nicht vollsommen geschehen kann; weil ferner bei diesem Pfluge entwederidus. Secheisen bei jedem Ange überkeilt, oder überspannt worden muß, um der Schneide desselben immer eine Neigung in das Land zu geben, oder die Zuglinie nach jeder Furche überrichtet werden muß, weil sonst der Pflug nicht im Lande bleiben würde; so ethellet hieraus, daß der Wendepflug zwar ein vollsommneres Werfzeug, wie die Aadl sen, aber gegen den Pflug selbst doch weit zurücksehe.
- 36. Da der Zweck des Pflügens mit dem geringsten Kräftenauswande nur durch den Pflug bewirft werden kann; so hat man in jenen Fällen, wo es entweder unumgänglich nothwendig ift, den Erdstreifen immer auf dieselbe Seite zu werfen, oder wo man es für zuträglich exachtet, den Acker ohne Furchen, und ganz eben zu bestellen, zwei

Pflüge auf bem namlichen Grindel hinter einander angebracht, die in einem geraden Binkel von einander abstehen, und wovon der eine die gewöhnliche Stellung des Streichbretes, der andere aber eine dieser entgegengesette hat.

37. Mittelft dieses Pfluges, ben man hin und wieder Doppelpflug, anderswo Leitenpflug, u. f. w. nennt, ben wir norischen Pflug heißen wollen, weil er nur in den Gebirgen des alten Norikums angetroffen wird, ist man im Stande, den Acer mit der größten Boll-kommenheit eben zu pflügen, und den Erdstreifen immer auf bieselbe Seite zu werfen.

38. Die Anwendung des norischen Pfluges ist aber auch mit manchen besondern Nachtheilen verbunden. Er ist ein aus zwei Pflugen zusammengesetzes Werkzeug, und sein Gang erleibet daber öfteren Aufenthalt, weil bei zwei Werkzeugen eher etwas in Unordnung kommt, als bei einem; er ist für den Pfluger mehr beschwerlich, weil der eine Pflug indessen außer der Erde in der Luft hängt, und zum Theil getragen werden muß, während der andere arbeitet; er ist kostspieliger und schwerer.

39. Wenn wir den Zweck des Pflügens und den verschiedenen Bau der dazu bestimmten und angeführten Werkzeuge betrachten: so scheint es am gerathensten zu sepn, den Pflug in allen ebenen, oder mäßig geneigten Lagen, wo der Boden nicht bloßer Sand oder Steingerölle ist, anzuwenden, und den Gebrauch der Aadl für gebirgige Lagen, oder für Sandboden oder Steingerölle zu beschränken. Der Wendepslüg, so wie der norische, haben einen sehr beschränkten Wortheil; denn da der erstere den Pflug doch nicht vollsommen zu ersehen vermag, und im Grunde nur eine geringe Verbesserung der Aadl ist, und der letztere auf Vergen nur wentg bessere Arbeit leistet, wie die Aadl: so ist der

Northeil dieser beiden Werkeuge in Bergen von geringer Bedeutung, und in den Ebenen offenbar kleiner, wie jener des Pfluges.

Man hat gemeint, daß bei der Drillsaat ein ebenes Pflügen des Ackers ersorderlich sep; was aber unrichtig ist, weil in parallel gehaltenen Beeten die Saemaschinen eben so leicht als in ebenen, furchenlosen Feldern angewendet werden können, und die Furchen in jedem bundigen Boden zur Ableitung des Bassers nothwendig sind. Wo man in England Drillwirthschaft betreibt, liegt der Acker allenthalben in Beeten.

- 3. Bon der oberflächlichen goderung des Bodens im Allgemeinen.
- 1. Wenn man die Oberfläche des Bodens burch verschiedene Werkzeuge zertheilt, und unter einander mengt,
 so nennt man dieß eine oberflächliche Lockerung desselben.
- 2. Die Wendung des Bodens ist zwar das vorzüglichste Geschäft der Beackerung; allein der Boden wird durch das Wenden oft zu wenig gelockert und zertheilt, und wurde überhaupt gar bald wieder in seiner Oberstäche verharten und verwildern, wenn er nicht vor und nach der Saat öfters wieder zertheilt und aufgerührt wurde.
- 3, Die Oberfläche bes Bobens wird gelodert, burch bie Unwendung von folchen Werfzeugen, die nur in der Hand des Menschen diesen Zweck vollführen, oder burch Werkzeuge, welche durch Thiere gezogen werden.
- 4. Wenn man ben Boden durch Menschenhande in seiner Oberfläche wefern und reinigen laßt, so geschicht dieß durch die Unwendung der haue, die nach Verschiedenheit des Bodens und der Frucht, zwischen welcher der Boden behackt werden soll, eine sehr verschiedene Form und Schwere hat.

Man hat in Thonboden fehr schwere und breite, in leichten Boden minder schwere, schneidende Hauen. Steht die Saat enge,

zwifden welder man ben Boden auflodern will; fo tenn man nur mehrspigige Sauen biezu verwenden.

- 5. Die Lockerung der Oberstäche des Bodens durch Menschenhande ist im Großen eben so unvortheilhaft, wie das Umgraben desselben, und man muß sich daher darauf beschränken, solche Werkzeuge anzuwenden, die durch Thiere gezogen werden. Solche sind: die Egge, der Schneide und Schaufelpflug.
- 6. Die Egge bient vorzüglich bazu, die von dem Pfluge gewendeten Erdstreifen zu zertheilen, und den in Furchen aufgeworfenen Acer zu ebnen; nebsibei wird sie gebraucht, den Samen unterzubringen, oder den verharteten Acer wieder oberflächlich aufzulockern, oder auch wohl das am gepflügten und geegten Acer aufgegangene Unfraut zu zerktören.
- 7. Nath der Verschiedenheit bes Zweckes und bes Boabens hat man Eggen von verschiedener Form, Größe und Schwere. Große, schwere Eggen, mit langen, öfters nach vorn gerichteten Zinken für thonige Aecker; leichtere Eggen für einen weniger gebundenen Boden, oder zum Unterbringen der Saat; breite Eggen, wenn der Acker keine Beete hat, oder völlig eben liegt; schmale Eggen, wenn er in kleine, hohe Beete aufgepflügt ist, und endlich gegliederte Eggen, wenn mehrere kleinere Eggen zusammen verbunden sind, um ungleichen Boden, oder gewölbte Beete damit zu bearbeiten.

Eine meiner Saateggen bedarf auf dem hiefigen trodenen Sandboden 158 — 195 Pf. Zugkraft, je nachdem der Ader mehr ber weniger fandig, frisch oder nicht frisch gepflügt ift, u. f. w.

8. Bei der Unwendung der Eggen muß darauf gesehen werden, daß die Zinken derselben gleichformig in den Boden, und daß nicht mehrere in den gleichen Strich eingreisen.

Bei der gewöhnlichen Ansvannung und Stellung der Eggen kann dieß kaum vermieden werden; denn da die Eggen ganz am Boden mit dem Wagscheite verbunden werden, so bringt der jah aussteigende Zug den vordern Theil der Egge in die Höhe, und das vordere Drittel der Zahne wird dadurch größtentheils aus der Erde gehoben, und weil bei der Anspannung der Egge in ihrer vordern Mitte die Zinken meistens auch so gestellt sind, daß die dritte wiesder in die Furche der erstern eingreist: so entsehen dadurch zu tiese Furchen, und der Zweck der Shnung wird verfehlt, und feinere Samen werden zu tief vergraben.

Wenn man an die Eggen vorn einen gerad aufsteigenden Ramm anbringt, wie an die Anhaufepflüge; so kann man die Juglinie nun über der Erde in einer angemessenen Hohe anhangen, und die Egge greift jest vorn so aut wie hinten ein. Man erhalt durch diesen Kamm ein Mittel, dieselbe. Egge tiefer oder seichter zu stele len, alle Jähne oder nur einen Theil derselben wirken zu lassen.

Die Stellung der Zahne muß immer fo gerichtet werden, daß jeder derselben für sich einen Strich macht, und daß nie ein zweiter in die Furche des ersteren eingreise. Wenn die Egge vierereitig gemacht, die Zahne in vertikaler Linie gestellt, und die Anspapanung nicht in der Mitte, sondern in den Winkeln der Egge anges bracht worden, wodurch die Egge schief gezogen, und jeder zug des einen Zahnes von dem undern Zuge entsernt wird: so wirkt sie sehr regelmäßig.

9. Mittelst der Egge ist man immer nur im Stande, eine sehr oberstächliche, kaum mehr als ein Paar Boll tiese Lockerung des Bodens zu bewirken; denn die große Obersstäche, die sie bedeckt, und die gerade Stellung ihrer Zähne hindern ein tieferes Eindringen in den Boden. Wenn es sich daher darum handelt, einen bereits gepflügt und geegten Boden später wieder und ausgiebig aufzulockern, so muß man sich hiezu entweder des Schneides, oder Schaufelpfluges bedienen.

Man hat in ben neueren Zeiten fehr schwere Eggen mit nach vorne gerichteten Binten in Worlchlag und Unwendung gebracht. Sie erfordern eine große Zugkraft, und lockern den Boden doch nicht so tief und gleichförmig, wie die Schneider und Schaufelpstüge, die allen sehr schweren Eggen vorzuziehen sind.

10. Der Schneidepflug, Schröpfer, Sfarrififator ift ein Berkzeug, in welchem auf zwei hinter einandergestellten, und mitsammen verbundenen Balten mehrere Secheisen in gleicher Entfernung von einander angebracht sind, mittelst welcher man ohne große Kraftanstrengung den wieder verharteten Boden zu einer mäßigen Liefe zertheilt und lockert.

- 11. Der Schaufelpflug, Extirpator, unterfcheidet sich von dem vorhergehenden, daß statt der schneibenden Secheisen entweder lothrecht oder schief nach vorwarts gestellte Stangen angebracht sind, an denen vorne
 kleine Schareisen sich befinden, womit die Acererde gelockert,
 gemischt, und das Unfraut fehr wirffam gerstört wird.
- 12. Soll ein schwerer Boben, ber bereits durch ben Pflug gewendet worden ift, spater noch einmal, oder mehr= mal gelockert werden; so geschieht dieß am wirksamsten durch die Anwendung des Schneidepfluges. Der Schausfelpflug paßt nur mehr für leichten Boden, und kann im schweren nur dann ohne außerordentliche Kraftanstrens gung gebraucht werden, wenn der gepflügte Acker noch nicht Zeit gehabt hat, sich sehr fest wieder zusammen zu segen.
- Die Fellenbergifden, schief nach vorwarts gestellten Schaufelpflüge sind das Mittel von Starristator und Extirpator. Sie lockern den Boden vortressich und dringen mit vers baltnismäßig geringer Kraft tief in denselben ein, und haben unstreitige Borginge vor den alteren englischen, mit lothrecht stehenden Stangen, und wagrechten Schaufeln, die weniger tief eingreisen, und den Boden am Grunde zusammendrucken. Der herr Regierungsarath von Jordan zu Vösendort, bei Wien, hat den Felslenbergischen Schauselpstug verbessert. Sine Abbildung ist in Uns dreis ökonom. Neuigkeiten, Janner 1817, Die Vortheile dieses Wertzeuges sind so einleuchtend, daß es sich mit großer Schuelligkeit verhreitet.
- 13. Der Nugen bieser Werkzeuge ist ausnehmenb groß; benn da es viel öfter nothwendig ist, den Boden nur oberstächlich zu lockern und zu reinigen, als ihn zu wenden, und da eine ausgiebigere Lockerung bisher immer nur durch ein seichtes Pflügen oder durch die Handhaue bewirft wer- den konnte: so muß ein Versahren, welches dieselbe Wir-

kung in einer mehrmal geschwindern Zeit vollführt, für die Praxis der Landwirthschaft von dem gunstigsten und vortheilhaftesten Einflusse seyn.

Der Thaer'sche neunscharige Extirpator bedurfte bei mir im soderen Sandboden, 27. Marz 1816, 270 — 300 Pf. Kraft, und im solgenden Jahre bei etwas seuchtem Boden und tieserer Stellung; 400 Pf. In zwei Stunden ward ein Joch mit zwei Pferden umgearbeitet. Der Jordan'sche Schauselpsiug bedarf weniger Kraft, dafür aber etwas mehr Zeit, weil er schwäler ist. Abbildungen dieser Werkzeuge sindet man in Thaer's Beschreibung der nüblichsten Ackergeräthe. Berlin, 1805. In Dickson's Farmer's Compagnon u. s. w.

- 3. Bon der Conung und Reinigung der Oberflace bes Bodene im Allgemeinen.
- 1. Durch die Anwendung der Egge wird der geackerte Boden zwar meistens hinlanglich wieder geebnet; es gibt aber dennoch mehrere Falle, wo dies Werfzeug nicht im Stande ift, den Boden völlig zu ebnen, und die auf demsfelben befindlichen, der Gleichförmigkeit der Saat, als auch dem Wachsthume sowohl als der Ernte hinderlichen Körper zu verkleinern, oder wegzuräumen.
- 2. Golde Sinderniffe find größere, lofe Steine, Un-fraut und Erdfloge.
- 3. Größere Steine werden entweder durch Menschen zusämmengelesen, oder durch einen schief gestellten eisernen Rechen, der durch Thiere gezogen wird, stellenweise zussammengezogen, und dann abgeführt.
- 4. Das durch das Pflügen und oberflächliche Lodern auf die Oberfläche des Bodens gebrachte Unfraut, das in ganzen Pflanzen, Wurzeln, Stoppeln u. f. w. besteht, hins dert nicht sowohl die gleichformige Vertheilung und Unterbringung der Saat, sondern auch die völlige Zertheilung der Uckeroberfläche. Man muß daher erst entweder durch Hands oder Steinrechen, den man jest Queckenrechen nennt,

biefe hindernisse wegraumen, ehe man durch neues Eggen und Extirpiren den Boden zur erforderlichen Reinheit und Pulverung bringen kann.

- 5. Erdfloße hindern, gleich ben Steinen, die gleichsformige Saat, und find ber Ernte badurch hinderlich, daß man die Sense oft nicht anwenden kann, und überhaupt bobere Stoppeln fteben laffen muß.
- 6. Der Boden wird geebnet, und die Erdfloße werben zerdruckt, wenn man mit einer Walze über den Acer fahrt, die schwer genug ist, diese verharteten Erdflumpen zu zertheilen.

Um die Erdflose in thonigen Nedern ju zertheilen, mird febr haufig des Menschen Sand mit einem langstieligen hölzernen Sammer angewendet; eine langwierige, topielige Arbeit, die völlig überfluffig wird, wo man hinlanglich schwere Balzen hat. — Glaubt man den Boden nach dem Balzen zu fest zusammengedruckt, so lockert ihn der Ertirpator wieder tief genug.

- 7. Die Anwendung der Balze gewährt aber außer diefem noch andere Bortheile. Wenn die Frühlingssaat gewalzt wird, so keimet sie früher und geht gleichförmiger auf;
 feine Samen vertragen oft nicht das Eineggen, und werden durch die Balze mit einer hinreichenden Menge von
 Erde gedeckt; der mit vielem Humus erfüllte Boden trockwet nach der Saat leicht zu sehr aus, und wird mit Nugen
 oberslächlich niedergedrückt, und wenn die Wintersanten im
 Frühlinge durch den Frost zu sehr in die Höhe gezogen worden sind, und nicht sogleich Negenwetter eintritt, so verdorren die Wurzeln an der Luft, besonders, wenn scharfeWinde ziehen, und nur allein ein wiederholtes Balzen ist
 Im Stande, sie in eine mehrere Verbindung mit Erde zu
 bringen, und vor dem Verderben zu schügen.
- 8. Die Walze muß ein glatter und gleichformiger Cylinder fenn; denn wenn fie an den beiden Seiten dunner

ist, so macht sie Furchen in den Acker, und zerdrückt nicht die Rlose an den Seiten; ist sie mit Stacheln oder vorragenden Kanten versehen, so legt sich die Erde zwischen diefelben sehr leicht hinein, umhüllt sie ganz damit, und die Wirfung der Stacheln und Kanten wird dadurch sehr balb aufgehoben.

Meine steinerne Walze ist 4% Souh lang, hat 1 Souh im Durchmeffer, und bedarf auf trodnem Boden 400 — 425 Pf. Bugkraft.

- b) Bon ber Beaderung insbefondere.
- 1. Nachdem uns der Zweck der Beaderung, und die dazu erforderlichen Werkzeuge bekannt sind: so wollen wir nun die Arbeit der Beaderung selbst naher betrachten, und untersuchen, wie der Boden durch die Anwendung der besschriebenen Werkzeuge gewendet, gelodert, gereiniget und geebnet werden musse, daß der vorgesteckte Zweck erreicht werde.
- 2. Bei ber Wendung des Bodens muß demnach untersucht werden: wie tief der Boden gewendet werden foll; welche Form seiner Oberfläche durch die Arbeit der Wendung gegeben, und wann er gewendet werden soll.
- 3. Bei der oberflächlichen Lockerung des Bobens kommt zu untersuchen: wann diefelbe nöthig, und wie sie auf das Zweckmäßigste zu vollführen sen.
 - 4. Diefelben Fragen muffen auch in hinficht ber Reisnigung und Ebnung des Bodens beantwortet werden.

- aa) Von ber Benbung bes Bobens insbesondere.
- 1. Wie tief ber Boden gewendet werden foll.
- 1. Der Boden soll so tief gelockert werden, als die nahrungeinsaugenden Wurzeln jener Pflanzen in ihn einstringen, die wir auf ihm bauen wollen.

Die Pflanzenwurzeln mussen unterschieden werden in solche, die Rahrung und Wasser, und solche, die blog Wasser einsaugen. Die erstern sind immer nur in der Oberstäche des Bodens, und verbreiten sich gewöhnlich mehr wagrecht in demselben; sie dringen nur so tief in den Boden ein, als sich Humus vorsindet, und als sie noch in einer angemessenn Berbindung mit der atmosphärischen Luft bleiben; die letztern dringen tieser in den Boden ein, und steigen gewöhnlich senkrecht nieder: sie sind bestimmt, die im Untergrunde besindliche Feuchtigkeit zur Zeit der Dürre anzusaugen, und in den Stamm der Pflanzes vringen. Jene Pflanzen, die von der Ratur das Bermögen erhalten haben, eine große Sommerhise und Dürre zu überstehen, haben entweder sehr dick, steischige Blätter und Stänzel, in denen die Feuchtigkeit, die sie über Racht einsaugen, vor dem Berdunsten mehr geschützt ist; wie die Geschlechter: Sedun, Cactus, Crassula u. s. w., oder sie haben ties gehende Pfahlmurzeln, wie die Baume, oder die Luzerne und Esparzette. — Alle diese letzten Gewächse sind perennirend, und erhalten das Bermögen, dem Austrochen zu widerstehen, in dem Berhältnisse mehr, als sie älter werden, und tieser Wurzeln eingetrieben haben.

Die Grasarten, die wir zur Nahrung für Menschen und Thiere bauen, so wie alle übrigen landwirthschaftlichen Gemächse sind nur ein : oder zweijährig, und verbreiten mehr in der oberen Schichte des Bodens ihre Wurzeln; denn mährend der kurzen Periode ihred Lebens mussen sie mehr dasur besorgt seyn, ihre Wurzeln so sehr als möglich ist, in jener Erdschichte zu vermehren, wo die größte Menge von Nahrung vorhanden ist, als ihre Kräfte zu sie größte Menge von Nahrung vorhanden ist, als ihre Kräfte zu sie nur wenig Nahrung und bloß Feuchtigkeit erlangen konten: überzdieß sind fast alle unsere Ackerschichte von der Natur nicht bestimmt, in heißen Gegenden und wasserlosen Sommern zu wachsen, und has ben es daher nicht nothwendig, tiese Wurzeln zu treiben.

2. Nach der Verschiedenheit der Pflanzen, die wir kultiviren, und nach der Verschiedenheit des Bodens, in dem wir sie erziehen wollen, muß dieser bald tiefer, bald darf er seichter gelockert werden.

3. Pflanzen, die eine große und tief einbringende Bewurzelung haben, erfordern eine tiefere Lockerung des Bodens als jene, die nur febr oberflächlich ihre Wurzeln verbreiten.

Wenn wir einen Banm übersehen, so bereiten wir für ihn ein gelockertes Beet von z bis 4 Fuß Tiefe, während für die meissten Getreidearten eine Lockerung des Bodens von 5 bis 7 Joll hinslänglich ist. Kartosseln, Mais, Klee in. a. in. geben eine viel reichlichere Ernte, wachsen nämlich schneller und größer, wenn sie einen tiefer gelockerten Boden unter sich haben, als wenn er nur seicht ist, was minder bemerklich ist der Gerste, deim Buchweissen u. a. m. Die erstern Psianzen haben aber eine starke und niesdersteigende Bewurzelung, während die andern weniger, und nur mehr wagrecht auslaufende Wurzeln haben.

- 4. Die Verschiedenheit des Bodens, welche auf die Tiefe der Lockerung desselben zunächst Einfluß hat, beruhet in der Tiefe der Dammerde, und in der verschiedenen Na-tur des Untergrundes.
- 5. So tief die Dammerde gehet, fo tief foll der Boben für die Acergewächse gelockert werden, außer diese Schichte ware zu machtig, und die Pflanzen hatten eine so tiefe Lockerung nicht nothig.
- 6. Wenn aber die Schichte der Dammerde nur feicht ift, fo muffen wir und bestreben, entweder eine machtigere Lage von fruchtbarer Erde zu bilden, oder den Untergrund aufzulodern, ohne ihn mit bet Oberlage in Mengung zu bringen.
- 7. Die Vertiefung eines seichten Bodens ist daher zweisach. Wir lockern entweder den Untergrund, ohne ihn mit der oberen Erdschichte zu mengen, oder wir vertiefen ihn, indem wir die Unterlage mit der Oberlage mengen.
- 8. Wenn der Boden zu einer größeren Tiefe wie bisber gelockert werden foll, ohne daß die feichte, obere lage

ber Dammerbe mit ber todten Erbe bes Untergrundes in Mengung kommt, so gewähren wir dadurch dem Wachsthume der Pflanze zwei Vortheile: 1) daß ihre wasseranssaugenden Pfahlwurzeln mit größerer Leichtigkeit in diese Schichte eindringen können, und 2) daß die tiefere Schichte der gelockerten Erde mehr Wasser aufnimmt, als die seichte, und dasselbe auch nicht so geschwind verliert.

Der Ueberstuß des Wassers schadet in einem solchen Boden nicht so balb, weil es tiefer einfinken kann; so wie die hiese und Trochiff auch minder nachtheilig auf ihn wirkt, da in seinem Untergrunde immer mehr Feuchtigkeit vorhanden ift, die nach und nach verdunstet, während der seicht gelockerte Boden mit einer sessten Unterlage sich dem Eindringen des mehreren Wassers widerset, und es in der Oberstäche schnell wieder durch die Wirkung der Sonne und der Winde verliert.

- 9. Die Lockerung des Untergrundes, wobei die todte Erde mit der Dammerde nicht in Mengung kommen foll, geschieht, indem man dem gewöhnlichen Pfluge, der die Dammerde wendet, eine starke Madl folgen läßt, die keine Streichhölzer und auch kein Vordergestell hat, die den Boden bloß auswühlt, ohne ihn in die Hohe zu bringen.
- 10. Der Vortheil einer folchen Vertiefung der geloderten Oberstäche des Ackerbodens ist immer sehr beschränkt;
 denn da die früchtbare Schichte des Bodens dadurch nicht vermehrt wird, die Vergrößerung und der schnellere Bachsthum der Pflanzenwurzeln aber nur durch die Tiefe der fruchtbaren und lockern Erdschichte bestimmt wird: so erhel-, let hieraus, daß sie nur allein in einem solchen Voden Nugen bringe, der eine seichte Lage von Dammerde hat, die auf einer wasserdichten Thonlage ausliegt.

Der Bortheil ift immer nur mittelbar, und bloß auf den festgebundenen Boden beschränkt, denn der lose widerset sich weder dem Eindringen des Wassers noch der Pfahlmurzeln.

11. Wenn wir die lodere Schichte des Bobens da-

Pflug einen Theil der Unterlage mit der Dammerde mengen, so bringen wir einen verhaltnismäßigen Antheil von todter Erde in sie, und weil durch diese die Humustheile weiter aus einander gerückt, und zum Theil in die Tiese gestracht werden, wo sie nuglos für die unmittelbare Ernährung sind, so wird dadurch die Fruchtbarkeit eines solchen Bodens in demselben Maße vermindert, als die Schichte der herausgebrachten todten Erde groß ist, und der Schaden, den man dem Boden durch die verhältnismäßige Berminderung des Humus zufügt, wird durch den Bortheil der Lockerung des Untergrundes (9) nicht ausgehoben, viel weniger überwogen.

12. Es darf daher nur in dem Falle ein beträchtlicher Theil des Untergrundes herauf, und mit der Dammerde in Mischung gebracht werden, wenn man eine hinlangliche Menge von Dunger vorräthig hat, diese neue Erdschichte mit pflanzennahrenden Stoffen zu versehen.

Daß eine solche Bedüngung aber stark senn musse, wied ersichtlich, wenn man das Gewicht der neu aufgebrachten Erde, und des dazu erforderlichen Humus erhebt. Zwei Zoll Untergrund wiegen auf einem Joche (Agrik. VIII. B. 6.) 223200 Pfund, und wenn wir 3% humus hinein bringen wollen, so bedürsen wir mindestend 12% hievon an seuchtem und halbzersetem Misse, d. h. 268 Zentner für ein Joch außerordentlicher, bloß für die todte Erde bestimmter, nebst der sonst gewöhnlichen Düngung. In der Folge bedarf man freilich nur immer das alle Düngerquantum; allein nur mit Ausopserungen wird man in den gewöhnlichen Fällen im Stande sen, so viel Dünger überschüssig zu machen, um die ganze Erdschichte im ersten Jahre der Düngung gleichsormig damit zu versehen.

13. Wenn eine größere Schichte vom Untergrunde heraufgebracht wird, so muß dieselbe, nachdem sie über Winter, oder überhaupt mehrere Monate der Einwirfung der Luft ausgesetzt gewesen ift, damit sie ihren Zusammenshang mehr verliere, wenn sie thonig ist, mit der für sie bestimmten Düngung überführt, und der Dünger nur seht oberstächlich mit ihr verbunden werden, wenn man in dem-

felben Jahre schon alle Bortheile der tieferen Erdenlage gewinnen will.

Am vortheilhaftesten ist es, die Vertiefung in dem Herbste desselben Jahres vorzunehmen, wo der Acer eine frisch gedüngte Frucht getragen hat. Im folgenden Frühlinge, oder im zweitest Jahre des Fruchtwechsels, wird die neue Erdenlage überdüngt, und mit einer zu behäusenden Pstanze bestellt, mit Mais, Kartosseln, Bohnen, Krautrüben u. s. w. Der Dünger wird seicht untergespstägt, und kommt dadurch ganz in den Bereich der Wurzeln; und da später auch ein Theil der mittleren Lage der erst vor einem Jahre frisch gedüngten Erde über die neu ausgebrachte gelegt wird, so kann es nicht sehlen, daß die Ernte dieser Frucht nicht gut aussallen sollte. Im dritten Jahre kommt die odere Lage zu unterst, und dafür die untere herauf; dieselbe, die sonst im zweiten Jahre nach der ges düngten Frucht obenauf zu liegen gekommen wäre.

- 14. Wenn der Boden bis 5 Boll tief gewendet wird, fo heißt man dieß eine feichte, bis 6 Boll eine mitteltiefe, und jede tiefere eine tiefe Pflugart.
- 15. Die erstere genügt, wenn der Untergrund lose ist, und sich dem Eindringen des Wassers nicht widersett, oder wenn die Lage des bundigen Acters abhängig genug ist, und mit den Wassersuchen jeder schädliche Ueberstüß des Wassers abgeleitet werden kann, und wenn man sich in beiden Källen begnügt nur solche Pstanzen zu bauen, die sehr oberstächliche Wurzeln treiben, wie z. B. Rocken, Gerste, Hasser, Buchweißen u. s. w. Die zweite ist hinlanglich für alle unsere Getreidearten und Futterpstanzen; denn in einer größeren Liefe sindet man nur selten mehr nahrungeinsaugende Wurzeln, und wenn wir tiefer pslügen, so begünstigen wir den Wachsthum der Pstanzen nur auf eine indirekte Urt.
 - 16. Ob es vortheilhaft fen, den Boden zu vertiefen, hängt von der Beschaffenheit des Untergrundes, und von dem Werthe des Bodens überhaupt und insbesondere ab. Ueberall, wo der Untergrund nicht bloß aus thonlosem Sande, oder grobem Steingerolle besteht, bringt es abso-

Inten Vortheil, den Boden auf die eine ober andere Art zu vertiefen. Den größten Rugen aber gewährt die Vertiefung nur da, wo der Boden einen verhältnismäßig hohen Geldwerth hat, und wo die Vertiefung dazu diemt, seinen ertragsfähigen Raum zu vergrößern. In einem folchen Falle wird die Mühe der vermehrten Arbeit und der Vorauslage an Dünger reichlich wieder zurückgezahlt; was nicht Statt sindet, wo der Boden wohlseil und die Arbeit theuer ist:

17. Bis zu welcher Liefe der fruchtbare Boden gepflügt werden durfte, oder wie tief man fruchtbaren und lockern Boden bilden muffe, daß aus dengeinen oder andern Verfahren der größte Vortheil hervorgehe, hängt ab,
im erstern Falle von dem Werthe der vermehrten Arbeit, gehalten gegen den Werth der vermehrten Erträgniß, und im
zweiten von det Beschaffenheit des Untergrundes mit Rucksicht auf das Verhältniß im erstern Falle.

Der 3med ber gandwirthichaft (Gintelt. S. I. 2.) geht ban bin, für das auf den Acterbau vermendete Rapital die bochften Binfen gir gewinnen. Bur Dervorbringung einer gewöhnlichen Ernte werden pur geringe Sulfsmittel erfordert: aber in einem fleigenden Berhaltniffe vermehren fich die Unftrengungen, wenn man fich im-mer mehr und mehr über das Gewöhnliche erheben will, bis man gu einem Puntte tommt, mo das verwendete Rapital teine boberen Binten mehr abwirft, wie fruher, beim gemeinften Uderbau, und fo, wie man fest noch mehr Arbeit an den Boden verwendet, geht nur Rachtheil und nicht mehr Bortheil beraus. - Jeder Boll, um welchen der Boden tiefer gepflugt wird, erfordert mehr Bugfraft, mehr Dunger, flatfere Bertzeuge; das hierauf mit tluger Umficht verwendete Rapital jablt durch vermehrtes Erträgniß fo lange bobere Zinsen, bis die Tiefe endlich so groß wird; bag ber Aufwand an Rraft in teinem foidlichen Berhaltniffe mehr mit bem vermehrten Erträgnisse steht. — Wir haben noch zu wenig Erfahrungen über tiefes Pflügen, auch find die Fälle viel zu relativ; als daß es fich bestimmen ließe, wie weit man mit dem Pfluge in den Boden greifen durfe. Fellenberg pflügte feinen Boben, beffen Rapt-talewerth er nach Schwerz, G. 196, auf 695 fl. pr. 30ch halt (nach Rutscher a auf 920 fl. Dekon. Reuigk. Mai, 1816), auf einmal auf a Berner Jug Tiefe = 22 Biener Boll, und erlitt ba durch nie, felbst im ersten Jahre, einen Nachtheit, fondern erhöhte nur das Erträgnis besfelben, obgleich er die neu beraufgebrachte Erdfcichte bei weitem nicht burchzubungen im Stande mar. Das

Erfräquiß, das Schwerz in seiner Beschreibung der Fellenb. Wirthschaft S. 200 angibt, ist in den Jahren 1812 und 13 noch um 1/3 größer als das gewöhnliche allenthalben, und war früher noch größer.

Bare die Thatface wirklich, daß Fellenberg feinen Boden auf 2 Jug Tiefe gewendet hatte, ohne ihm ju ichaden, fo murde diefelbe unfere gange Theorie von der Ernabrung der Pflanzen über den Saufen werfen: allein fein Pflugen ift nur ein Auflodern und nicht ein Wenden des Bodens, denn nach Rutscher a's Bericht werden nur die obern 4 — 6 30U gewen-Det, die übrige Schichte wird in einen Bintel von 110 - 1200 jur Seite geschoben, und nur ein fehr kleiner Theil von Erde konnte durch das lange Streichbret in die Sohe gebracht werden. Auch ift es nicht möglich, daß mit dem gemeinen Pfluge ein 12 Boll breiter Streifen zu einer Tiefe von 24 Boll volltommen umgewendet werden kann. Denn wenn man die Erdftreifen in einen Wintel von 45° umlegen will, fo muß bei einer Tiefe von .8 3oll die Breite nach Batlep schon 11% 3oll feyn. Sollten die Erdftreifen auf diese Art ju liegen tommen: so mußten fie bei 24 Boll Tiefe 33% 3oll Breite haben, denn Bailep sagt, daß fich die Tiefe jur Breite verhalten mußte, wie 5 ju 7. Rach meinen Untersuchungen kommen die Streifen bei 8 Boll Tiefe und 12 Boll Breite in einen Wintel von 41,79°, » 10 36°. 14

Es ift mehr ale mahricheinlich, daß der Boden von hofe woll mittelft der Aufichwemmung, Die ihn bildete, eine Denge von organischen Substanzen erhielt, die an die Luft gebracht, fic auflösten, und so in den ersten Jahren die fonft nothwendig entstepende Unfruchtbarteit der Felder verhüteten. Dit dem tiefen Aufbruche gemeinschaftlich, fo wie hinterber immerfort murde ungewöhnlich viel Dunger verwendet; wodurch der Acter in einem fehr traftigen Buftande erhalten wird, und die großen Roften feiner Bearbeitung dennoch lohnt. — Dag man im Untergrunde des Bodens febr oft eine beträchtliche Menge von humus antreffe, befonders am Fuße ber Berge und den letten Sugeln, mit denen fie fich in Die Chene ober in das Thal enden, fo wie in der Rachbarichaft von Fluffen , ift eine allgemeine Grfahrung; indeffen durfte eine jabe und tiefe Wendung, und nicht bloß Lockerung des Bodens in, den meiften Fallen febr unvortheilhaft ausfallen, und ohne genauere Untersuchung des Untergrundes ist es nie rathsam, mehr davon beraufzubringen, als man durchdungen fannt

Aufgeschwemmen, humushaltigen, maßig gebundenen Untergrund tann man vielleicht immer mit Bortheil auf einmal auf 8 bis 9 Boll tief pflugen; Mergel, oder kalkhaltiger Thon ohne Dumus darf zur gleichen Tiefe im herbste gepflugt werden, wehn man die neue Erdenlage im Frühlinge bedüngen kann; aber kalklofer Thon darf nur in sehr geringen Theilen zur Obersiche gebracht, und nur sehr allgemach riefer gepflugt werden, weil er sehr hartsnäckig zusammenhängt, und seine Rohäfion nur langsam verliert. Brachte man auf einmal eine größere Schichte herauf, und ware

man auch im Stande fie durchzudungen : fo fonnte man fie bod nicht in fo turger Beit pulvern und mit dem Dunger mengen, wie Die vorhergehenden Erdarten, und ohne eine mehrmalige Unmen dung der Egge, des Errirpatore; vorzüglich aber der Balge wird man überhaupt nicht dabin gelangen, folden Boden im Berlaufe eines Jahres zu zertheilen.

Daß es im Allgemeinen vortheilhaft, fen , ben Boden tiefer als 9 Boll zu pflügen, ift nicht fehr mahrscheinlich; denn wenn wir betrachten, das die nahrungeinsaugenden Burzeln der meisten Udergemachfe, die nur felten uber 6 Boll tief eindringen, jest o Roff Spielraum haben; wenn wir ermagen, daß faft alle jene Pffangen, Die eine tiefere Schichte von fruchtbarem Boden erheifchen , Diefelbe mit minderem Rraftenaufmande durch das Behaufen erhalten, wie g. B. der Mais, die Kartoffeln, Bothnet u. f. w.; imd daß andere Pflanzen, die tief gehende Pfahlwurzeln haben, diese auch in den todten Untergrund einschlägen, wenn ihnen nur das Klima und die demische Mischung des Bodens zusagt, wie z. B. die Luzerne im sublicen Frankreich bei einer Pflugfurche von 5 bis 6 Boll Tiefe dußerst uppig mächt, und Wurzeln in den Untergrund treibt, die mehrere Fuß lang find, und die Esparzette bei seichter Pflugarbeit in dem Mergels oder Kreideboden eben so lange Wurs geln bildet; und wenn wir endlich betrachten, daß eine gelockerte, Erbicichte von 9 Boll eine 6 Boll bobe Schichte von Baffer auf. nehmen tann; ohne daß diefe den Burgeln fcablic wird, und daß der Wafferfall eines gangen Jahres in den meiften Gegenden von Deutschland im Durchschnitte nicht über 24 Boll beträgt: fo fceint es, daß es nur unter feltenen Fallen vortheilhaft fenn wird. ben Boden über Diefe Diefe mittelft des Pfluges gu menden.

a. Belde Form Die Oberflace bes 2ders burd bas Pflügen erhalten foll.

1. Wenn man mit ber Schaufel bas Beld umgrabt, ober mittelft der Mabl, Des Wende - ober norifchen Pflus ges dasfelbe umpflügt; fo entstehet eine gang ebene Glache; benn von der einen Breite ober lange bes Uders gur anbern wird ber burch' bae Werfzeug abgefchnittene Erditreifen immer auf diefelbe Geite berumgeworfen. Wenn man aber mit dem Pfluge das Feld beackert, fo entfteben Beete, bie unter fich burch eine Furche getrennt find; denn ba ber abgefchmittene Erdftreifen burch ben Pflug nach entaegenges festen Richtungen berumgedrebt und gelegt wird, fo muffen , nothwendig irgendwo Furchen entstehen, und zwischen zwek Kurchen muß das Beet eine Wölbung haben.

- 2. Es liegt zwar in unserer Willfur, ben Ader entweder ganz eben zu pflügen, oder ihn in Beete von verschiedener Breite und Höhe zu bringen: es ist aber nicht
 einerlei, welche Form die Oberstäche des Aders durch die Arbeit des Aderns erhält, und nach der Verschiedenheit
 der Lage, der physischen Beschaffenheit des Bodens muß
 die Oberstäche bes Aders eine verschiedene Form erhalten.
- 3. Bergader werden nach der wagrechten Linie der Flache, und nicht nach der fenfrechten gepflügt. Man fann daher bei ihnen nur die Aadl, oder einen derfelben geleich wirkenden Pflug verwenden, und indem man einen Streifen über den andern immer nach abwarts legt, entftehet eine ganz ebene Flache.

Wenn man mit der Aadl, dem Wendes oder norischen Pfluge in der Ebene pflugt, so wechselt man bei jedem Pflugen die Seiten des Ackers, um die Erdstreisen, die deim letten Pflugen alle nach Often gewendet worden sind, jest nach Westen zu legen, und ers hält auf diese Art den Acker innerhald seiner Gränzen. Auf geneigs en Flächen geht das aber nicht an; denn da man immer den Erdstreisen nach abwärts legt, so steigt der Acker bei jedem Pflugen um eine Furche weiter hinad, und die unfruchtbare Fläche wird am obern Ende des Ackers alliährlich breiter. Will man in solcher Lage den Acker innerhalb seiner Gränze erhalten, ohne daß sich am untern Orte ein Bollwerk von fruchtbarer Erde auf Kosten der oberen Jegend ansett: so ist es nothwendig, alliährlich die untere erste Furche wegzusühren, und in die leere Furche am oberen Rande zu legen; was auch bei uns, in Salzburg, Oberösterreich u. s. w. geschieht.

- 4. In ebener ober nur mäßig geneigter lage, wo man mit dem Pfluge den Boden wendet, hangt die Form der Oberfläche sowohl von der lage des Bodens als von feiner physischen Beschaffenheit ab.
- 5. Ift die Lage gang eben, und der Boden thonig! fo leidet ein folcher Boden fehr an Raffe; denn da das Waffer in einen folchen Boden nicht versinken kann, und zu wenig Seiger zu einem schnellen Abflusse hat, so ftauet es in demfelben, und ertranket die Saaten. Diesem Uebel

beugen wir jum Theil dadurch vor, daß wir ben Uder in hohe, und 4 bis 5° breite Beete aufpflügen, um ihn zum größern Theil über die Ebene des Bodens zu erhöhen, und dadurch aus dem Bereiche des stauenden Wasfers zu bringen.

Die Rachtheile, welche mit den hohen und breiten Beeten verbunden find bestehen darin, daß die obere halfte derfelben mit fruchtbarer Erde überladen, und die untere unfruchtbar ift. Da man aber auf den Ertrag dieser unteren Flace überhaupt nicht Rechnung machen kann, so ist dieser Nachtheil der geringste, weilt man ihn nur in ungewöhnlich trocknen Jahren bemerkt. Wichtiger siud die Nachtheile, daß der Regen von der höhe solcher Beete zu leicht abläuft; daß man den ungleich feuchten Boden derselben nur schwer pflügt, indem der untere Theil fast immer noch zu naß ist, während der odere zu Stein erhärtet ist; daß man die Saat schwer einegget, und daß alle Arbeiten auf einem solchen Acker viel beschwerlicher sind. — Wo daher die Lage einigermaßen hängend ist, und mandem Wasser Abstuß verschaffen kann, ware es thöricht, diese hohen Beete beizubehalten, die nur ein Nothbehelf sind, um 3/2 oder wes nigstens die Hälfte der Ernte sieder zu stellen, die ohne diese Ershöhung des Bodens oft ganz oder größtentheils verloren ginge.

6. hat der thonige Boden einen mäßigen Abhang, so legt man ihn in Beete von mittlerer Breite = $2^1/2$ — 3° in einer Richtung, daß das Wasser in den Furchen hinlang- lichen, aber nicht jähen Abzug findet: denn es ist hier nothewendig, sowohl das Verdünsten als auch den Absuß des Wassers, das erstere durch Vermehrung der Oberstäche des Bodens, das andere mittelst mehrerer Furchen zu begünstigen.

Unter solchen Umftanden findet man sehr häufig schmale und hohe, nur aus 4 bis 6 Furchen bestehende Beete. In Karnthen sieht man die vierfurchigen Beete, Buffange, im Lavantthale, in Steier mart im Gilliertreise, dann in ganz Krain, in einem großen Theile von Ungarn und Italien. In Obers herreich sind bsurchige Beete. Dieselben Aderbeete findet man anch nach Schwerz's Beschreibung in den Niederlande man mir sind diese Beete, die Art sie anzulegen und zu besaen, sehr genau bekannt, da die Aeder auf meiner Wirthschaft im Lavantthale im Unfange eben dieselbe Form beibehielten, welche die in der ganzen Gegend übliche ist. Ich schafte sie aber ab, weil sich mich von ihren mancherlei Nachtheilen überzeugte, die die geringen Vortheile nicht zu überwiegen vermochten.

Die Bortheile solcher kleinen Beete find folgende: Man pflügt eine größere Fläche in einem Tage, wenn man 4furchige, als wenn man 20 bis dofurchige Beete anlegt; der Acker erhält durch diefe jahllosen hügel die größte Oberfläche, und mag am meiten verdunften; durch die vielen Furchen fauft das Waffer schleunig ab, und auf dem Bogen der hügel wächst mehr Getreide als

auf ber ebenen unteren Flache.

Dagegen wollen wir nun auch die Rachtheile im Rurgen anführen. Dehr als ein ganget Drittel bes Aders wird nicht gelotert; benn die zwei erften Furchen, bie man von beiden Seiten giebt, und in die Furche, welche zwei Buffange trennt, gufammenwirft , beden faft die Salfte bes neuen Beetes , und baben unter fich einen ganzen Boden ; in einem Acker, der ein gewiertes Joch proß ist, und wo nur alle 4 Klaster eine Furche kommt, sind der-kei Furchen 10, jede zu 2' Breite und 40° Länge: 400° × 2' = 1331/z Die mgeloderte Flache verhalt fich in Diefem Falle gur ge-Toderten = 8: 100; im ersteren, wie 40 ja 50: 100. — In der Furche ift immer eine seichtere Schichte von fruchtbarer Erde, weil fie gegen die Mitte des Beetes angehäuft ift, und winn man auch burch bas Eggen einen Theil bes guten Bobens wieber in bie Furche bringt, fo find die Pflangen in derfelben bennoch immer entweder Bleiner, ichmachtiger ober ichutterer, mahrend fie fich haufig am 3 . Hugel lagern. — Der Dunger wird auf das ungleichformigfte vertheilt; oben über wird er durch das lebereinanderschlagen der erften Pflugfurchen gang in die Tiefe vergraben, und durch das Aus-Breichen der Furchen bleibt fie leer an Dunger, der aller an die Seiten und auf die Bobe getrieben wird. — Das Unterbringen ber Saat in folden fomalen Beeten burch bas Gineggen tann nie orbentlich, gleichformig und tief genug gescheben, weil man nur fomale, einspännige Eggen hiezu gebrauchen kann, die zu wenig tief eingreis fen, und mit jedem Striche Erde und Samen in die Furchen bringen; barum wird in Diefen Gegenden aller Samen untergepflugt, und weil die Saat gur Balfte durch bie beiden erften Pflugftreifen vergraben wird, fo muß dafur gleich anfanglich mehr, und nachdem bas Feld gepflügt worden, noch einmal in die Furche gefaet werden, weil darin weder Dunger, noch Samen vorhanden ift. Dan muß es daher jum großen Theile biefen 4furchigen Beeten guschreiben, bag man fast burchgehends 4 Deben Wintergetreide auf das Joch faet, mo diefelben üblich find. — Die Rultur aller Bacfruchte muß bei folden Beeten unterbleiben, und man muß fich bloß auf das Palmgetreide beschränten. — Alle Urbeiten auf einem folden Felde find beschwerlicher, g. B. das Miftfubren, und bas Ginfubren des Getreides, weil der Bagen ichief geht, und oft über die bugel fahren muß; und mas endlich den Bortheil betrifft , daß burch die Bermehrung der Oberflache der Ertrag des Acters vergrößert werde : fo mill ich keineswegs in Abrede ftellen, bag auf dem Bogen des Bugels nicht mehr Pflanzen machsen und fic ausbilden kommen, weil ihre Burgeln nach der ichief anfteigenden Glade fid verbreiten, und von der Größe der Bewurzelung die Größe der Stangel, Blats fer und Fruchte abhangt; allein wir durfen nicht überfeben, daß ein Drittel zu beiden Seiten des Bogens nicht in demfelben, dem

Pflanzenwachsthume gunftigen Berhaltnisse fich befindet, wie die übrigen höher gelegenen zwei Drittheile; denn es ift da eine seichetere Schichte von fruchtbarer Erde, und die Pflanzen leiden hausis von der Unhaufung des Wassers, und der langfamern Bertrocknung. Darum wird der Bortheil der Bermehrung der Oberstäche durch bie Berschlechterung eines Antheils derselben wieder aufges hoben.

- 7. Hat der Boden aber keine wasserdichte Unterlage, so ist es am vortheilhaftesten, den Ucker entweder ganz eben zu pflügen, oder in breite und flache Beete zu legen, ex mag nun eben, oder geneigt liegen; denn da es sich hier, darum handelt, das zu schnelle Verdünsten des Wassers zu hindern, so ist es zweckgemäß, die Oberfläche so wenig als möglich zu vergrößern, und nicht durch Erhöhungen den Wirkungen der Sonne und des Windes Preis zu geben.
 - 8. Wenn ber Acker in Beete gepflügt wird, so wird bie Richtung berfelben burch feine Neigung bestimmt; hat bie Fläche aber keine Neigung, so muffen die Beete nach ber Mittagelinie angelegt werden, damit sie ben Einfluß ber Sonne gleichformig genießen.

Die Furchen, welche zwischen zwei Beeten entstehen, mussen zur Ableitung des überstüffigen Wassers verwendet werden, und darum mussen die Beete eine solche Richtung bekommen, daß das Wasser in den Furchen nach einem mäßigen Seiger ablaufen kann. hat man aber hierauf keine Rücksicht zu nehmen, so muß man Sorge tragen, daß durch die Anlegung der Beete kein Theil des Ackers verkürzt werde am Genusse der Sonne. Würde man die Beete von Often gen Westen anlegen; so wurden die Pstanzen an der vordezen, der Sonne zugewendeten Seite des Beetes, der Sonnseite, viel früher antrelben, und reifen, und später erst wurde dasselbe an der hintern, der Schattenseite geschehen.

3. Wann der Boben gewendet werden foll.

1. Die Frage, wann der Boden gewendet werden soll, zerfällt in drei andere: Wie oft soll der Boden ge-wendet werden? Welches ist der schicklichste Zeitpunft, ihn zu wenden? Soll er immer gleich tief gewendet werden?

- 2. Der Boden muß zu jeder Frucht gepflügt und gewendet werden, denn, mahrend des Verlaufes des Wachsthums einer Pflanze verhartet er so sehr, daß er zur Begunstigung des Wachsthums einer andern Saat neu umgepflügt und gewendet werden muß, und weil bei dieser Wendung auch eine andere Erdschichte zur Oberfläche gebracht wird, die, wenn nicht frisch gedungt worden ist, reicher an Dünger ist, wie die oben ausliegende, welche gerade eine Frucht abgetragen hat; so wird dadurch die Nothwendigkeit und der besondere Vortheil des Umpflügens zu jeder Saat oder Pflanzung einleuchtend.
- 3. Der Zwed ber Beaderung (f. IX. A. 2) wird nicht immer erreicht, wenn der Boben nur einmal gepflügt und gewendet wird, und in folchen Fällen ist es dann nothe wendig, den Acer mehrmals zu bearbeiten.
- 4. Eine mehrmalige Wendung des Bodens ist erforberlich, wenn man die zur Verbesserung oder Düngung des Bodens in den Acker gebrachten Substanzen inniger mit den Bestandtheilen des Bodens in Mengung bringen will; wenn man das im Baden überhand genommene Unstraut möglichst zerstören will, und endlich wenn man einen schweren, thonigen Acker vor sich hat, der nur durch oftsmaliges, in längeren Zwischenräumen wiederhohltes Zersschweiden mit dem Pfluge und Zerstoßen mit der Egge und Walze jenen Grad der Pülverung erlangt, der zum Gespeihen der Saat ersorderlich ist.
- 5. In ben meisten Fallen wird man im Stande fenn, bie in den Boden gebrachten chemischen Substanzen: Kalf, Mergel, Moder durch die doppelte Anwendung des Pfluges, verbunden mit der Egge oder dem Extirpator, hinslänglich mit demselben zu mengen; eben so wird der mit Unfraut erfüllte Acker durch ein zweimaliges Pflugen, zwis

schen welchem man den Extirpator einmal anwendet, sicher gereiniget, wenn wir nur einigermaßen durch das Wetter begünstiget werden; aber einen verharteten, thonigen und mit Unfraut aller Art ersüllten Boden zu pülvern, und zur Saat gehörig vorzubereiten, hiezu wird oft erfordert, daß er noch öfter gepflügt, und inzwischen eben so oft wieder durch die Egge und den Extirpator gelockert werde: wozu in nassen und kalten Klimaten, oder nassen Jahrgangen, so viele Zeit erfordert wird, daß man hierüber eine Sommersaat aufgeben muß.

- 6. Wenn man ben Acker im Verlaufe bes Jahres mehrmal, 3 bis 6mal pflügt und egget, bloß in der Absicht, ihn zur Herbstfaat gehörig vorzubereiten; so heißt man bieß: den Uder brachen; das Feld selbst die Brache.
- 7. Da die Brache- die fostspieligste Zubereitung des Bodens ist, die es gibt, indem sie ihn 3 bis 6mal pflügt, und ihr überdieß die Zinsen zweier Jahre, und der Entgang einer Ernte, so wie die nutslose Verstüchtigung des Düngers während dieser Zeit, die durch das mehrmalige Wenden des Bodens sehr befördert wird, zur Last gerechnet werden muß: so erhellet hieraus, daß man nur in den dringendsten Fällen seine Zuslucht zu dieser Vorbereitung des Ackers nehmen musse.
- 8. In leichtem und murben Boden hat man zwischen der Ernte der vorhergehenden und der Saat der folgenden Frucht immer Zeit genug, den Boden durch Pflügen, Eggen und Extirpiren hinlanglich zu pulvern und zu reinigen; auch gewährt die Kultur der behackten Früchte ein ausgiediges Hülfsmittel, diesen Zweck zu erreichen: aber im bundigen, schwerthonigen Boden wird man öfters gehindert, das Feld in der gehörigen Jahreszeit zu pflügen, und wenn es nicht in einem höchst unreinen Zustande besäet werden soll; so

bleibt uns nichts übrig, als es fpater wieder zu pflügen: worüber aber die Zeit der Sommersaat manchmal verloren geht.

9. Aus biesem erhellet, daß die Brache nur zufällig, nicht für sich zur Vorbereitung des Thonbodens nothwendig wird.

Obgleich es gewiß ift, daß der wirliche Grund, wesmes gen fic die Menschen entschlossen, Brache zu halten, nur in der Ratur des bündigen, nur allgemach und durch viele Arbeit zerfallenden Bodens liegt; so scheint doch derselbe im Berfolge der Zeit mehr vergessen worden zu seyn, und weil die Brache aus mancherlei Urssachen saft allgemein in Europa eingeführt ward; so wurde der haupt grund ein Rebengrund, und andere Grunde sollten die Nothwens

Digteit und Rublichteit Derfelben beweifen.

Das Brachfeld sollte durch das Ausruhen eines vollen Jahres an Kraft gewinnen, und durch die oftmalige Wendung sollte die Brache sich mit atmosphärischen Stossen bereichern. — Was den ersten Grund betrifft: so wäre es überstüssig, ihn zu widerlegen, da wir nun genauer, wie in der Borzeit, von der Wirkung des Bordens auf die Wegetazion unterrichtet sind, und was den zweiten bestrifft: so ist ihr Bortheil allerdings doppelt. Einmal, das durch die oftmalige Wendung des Bodens der Humus in einen aussöllischeren Justand verseht wird, und dann, das durch das öftere Unterpsügen des immer wieder aussprossenden Untrautes die Masse des Humus selbst vermehrt wird. Allein wir dürsen hiedei nicht überssehen, das in der Zeit, als wir den Boden lüften, und den Humus in Thätigkeit bringen, keine Pflanze am Acker steht, die ihn aussehennen könnte, und das durch die Beförderung der Verstüchtigung des alten Humus der Vortheil seiner leichtern Aussösung, vielleicht seiner Bermehrung ausgewogen wird.

Immer beidrankt fic der wirkliche Bortheil diefes Berfasrens einzig nur auf die Reinigung eines außerordentlich im Unkraute verwilderten, was feltener ift, oder eines fest zusammenhangenden,

bundigen und verharteten Bodens, mas öfter ift.

Bie es gekommen ift, daß man es nöttig glaubte, die Brache alle drei Jahre auf demfelbem Acter zu wiederhohlen, warum mit andern Worten die Oreifelderwirthschaft die gemeinste, auf schwerem und leichten Boden, allenthalben wurde, muß in der unsverhältnigmäßigen Größe der Wirthschaften, oder was dasselbe ift, in den zu geringen hülfsmitteln, dieselben zu betreiben, in dem Ausbrechen des Weidelandes, in dem Mangel an Futter, in der Frohne, und in der verstandlosen Nachamung dessen, was der Bater oder der Rachbar thut, gesucht werden. Absolut nothwendig ist sie niregendwo, denn es ist kein Fall denkbar, daß man den Thonboden, wenn er auch noch so verwildert ist, mittelst eines tiesen Pflügens im herbste, und der wieder hohlten Unwendung des Schueide und Schauselpssuges

bei gunftiger Bitterung im Frublinge, nicht zwedmäßig genug follte - vorbereiten konnen , um noch eine Commerfrucht ju gewinnen. Bon Der Donau bei Bien bis jum Po fennt man die Brache nicht: und wer wollte behaupten, daß diefe großen gander weniger erzeugs ten, wie jene, die zwischen der Donau und den Ruften des bale tischen Meeres liegen. Das Rlima in Steiermark, Salze burg, Tirol, Rarnthen und Rrain ift eben fo, wie der Boben diefer Lander verschieden , und man findet da eben fo viele Ub-weichungen , ale in jenen Landern , die Brache halten. Der Grund der Rothwendigkeit der Brache liegt alfo nicht im Klima und nicht im Boden. Wenn wir aber Die Wirthichafteverhaltniffe Der Edne ber, Die teine Brache halten, mit jenen vergleichen, mo die Dreis felderwirthschaft die gewöhnliche ift : fo wird uns der mabre Grund, und die Richtigkeit unferer aufgestellten Deinung einleuchtend. Die verhaltnigmäßig kleineren Wirthichaften, der größere Biebftand, Die ausgedehnte Futterfrauterfultur, und Die größere Biefenfläche machen es möglich, daß alle unfere Felder ununterbrochen entweder Setreide oder Futterpflanzen hervorbringen, mabrend jene, die große Birthichaften mit zu Heinen hulfsmitteln betreiben wollen, die Brache, auch im murben, ja im Sandboden fur unerlaglich finden.

- 10. Oft ist man aber gezwungen zur Brache, benn häufig liegen die Felder der ganzen Gemeinde in brei Abtheilungen, und der Einzelne kann sein Stud, das im Brachselbe liegt, nicht für sich benühen, weil die Last der freien Beweidung darauf liegt. In einem solchen Falle bleibt uns nichts übrig, als unsern Antheil möglichst gut zur Wintersaat vorzubereiten.
- Den muffe, hangt von der Zweckmäßigkeit jeder einzelnen Pflügung, und von der Witterung ab, die das Reinigen und Pulvern mehr oder weniger begunstiget. Der Zweck muß erreicht werden, und je geringer die Kosten sind, mit benen man ihn erreicht, je größer ist der Nupen.

Wenn man im herbste das Brachfeld zur vollen Tiefe fturzt; so wird man im folgenden Frühling und Sommer den strengsten Thonboden mit einem zweimaligen Pflügen und eben so oftmaligen Eggen und hierauf folgenden Ertirpiren sehr vollkommen pulvern-Sonst rechnet man in der Regel, daß der Boden im herbste, im Frühling, im Juni, August und September gepflügt werden musse, wenn die Brache vollkommen bestellt seyn soll. Der Dünger wird im Mai und Juni auf das Feld geführt und untergehauet, wied

im August wieder heraus, und im September wieder untergebauet; er hat also Zeit genug, sich im Berlaufe eines gangen Jahres beinabe nublos am Ader ju verflüchtigen; und von allen Bormurfen, die man der Brache macht, ift biefe Berfcwendung des Dungermates rials einer ber wichtigften, obgleich ber wenigft geachteten. Die Sommerfabren werden baufig in Die Quere mit bem Saden gemacht. was gewiß febr zwedmagig ift. gagt man aber bas Brachfeld, wie bas viel häufiger geschieht, bis jum Juni unaufgebrochen, um es bis dahin gur Beide gu benuten , und bricht man dann erft den Boben auf, fo wird man in trodenen Sommeen den 3med ber Brache nicht immer erreichen , nicht gerechnet, daß jest die meifte Ackerarbeit in die Beit der Ernte fallt. Ueberbaupt wird man bemerten. daß man fast überall mit der Brache zwei sich entgegengeseite Iwecke erreichen will : man balt Brache, um den Boden vom Unfraut gu reinigen und ihn möglichft fein gu gertheilen, und man balt Brache, um eine Weibe für fein Bieb zu haben. In den meiften Fallen hat man tein anderes Futterfeld , fein Bieb , besonders die Schafe ,, bis gum Schnitte des Bintergetreides ju ernahren, ale die Brache. Um Die Thiere nicht verhungern zu laffen, pflügt man die Brache fpat auf, laft fie zwischen jedem Pflugen wieder recht begrunen und erharten. nud wenn man baburch zwar den 3med der vollkommenften. Reinis gung , Loderung und Pulverung bes Bodens nicht immer au erreis then im Stande ift: so glaubt man fic dafur wieder durch die Bereicherung des Bodens entschädiget; denn in einem folchen Falle muß die Brade als eine Urt von gruner Dungung betrachtet merben, und die rathselhafte Erscheinung, daß man in vielen Gegenben immer Getreide auf den Meckern erzeugt, ohne fie gu bungen, und ohne daß man in ihnen eine besondere Unhaufung von altem Dumus mahrnimmt, fann nur durch diefe grune Dungung, mittelft der alle 3 Jahre wiederkehrenden Brache, erklart werden.

Die Witterung hat großen Einfluß, ob man bas Brachfeld mehr ober neinder oft pflugen foll, weil sich der Thonboden nur bann gut bearbeiten lätt, wenn man ihn zu gehöriger Zeit wendet

und egt.

12. Der schicklichste Zeitpunft, ben Boben zu wenden, ift, wenn er in jenem Zustande von Feuchtigfeit sich be-findet, bei dem er ben geringsten Grad von Zusammen-hang außert.

Ist der thonhaltige Boden gang troden, so ist er zu einem so festen Körper verhartet, daß er mit der gewöhnlichen Krast gar nicht ausgebrochen werden kann, und wird er wirklich ausgepflügt: so bricht er in Schollen, die nur durch besondere Anstrengungen wieder zerkleinert werden können; ist solcher Boden aber zu naß: so ist er zu schwierig; das Jugvieh sinkt ein., das Werkzeug verklebt sich mit Erde, der Boden ist zähe, und bricht nicht, und der im nassen Justande umgelegte Erdstreisen bedarf doppelt so viele Müse beim Eggen, um ihn zu zerkleinern.

Beim Sandboben hat man es ungleich leichter, und man darf nicht mit angstlicher Genanigkeit den Moment erhaschen, in dem der Boden in einem gehörigen Zustande von Abtrocknung sich befindet, um ihn zu pflügen; dem der lose Boden läßt sich zu allen Zeiten pflügen. Indessen ist es auch beim Sandboden nicht vortheilhaft, ihn im gang trocknen oder zu nassen Zustande zu pflügen: weil er im ersten Falle gar keinen Zusammenhang hat, und nicht ganz gewendet werden kann, und im zweiten das Unkraut dadurch nicht vertilgt wird.

- 13. Wenn es nothwendig ist, dem Boden durch ein mehrmaliges Pflügen den gehörigen Grad von Reinheit und Lockerung zu geben; so ist es nicht nothwendig, auch nicht vortheilhaft, den Boden bei diesem öftern Pflügen immer auf eine gleiche Tiefe zu wenden.
- 14. Zu jeder Saat oder Pflanzung darf der Voden nur einmal völlig umgewendet werden, weil, wenn dieß öfter geschähe, jene Schichte, die nun auf die Oberstäche zu kommen, und die Saat zu ernähren bestimmt ist, wieder in die Tiefe kame, und nuplos und mit großem Aufwande erst beim dritten Pflügen wieder an die Oberstäche gezogen würde.
- 15. Wenn man den Boden mit der ersten Pflugsurche zur vollen Tiefe wendet, so hat man den Zweck des Wechsels der Erdschichte erreicht, und der Boden ist in der Tiefe
 dadurch hinlänglich gelockert, und die größte Menge des
 Unfrautes ist zerstört. Weil aber die neue Oberstäche
 noch viel Unfrautsgesame und vegetirendes Wurzelwerf in
 sich schließt, auch der thonige Boden schollig und sest zusammenhängend ist: so muß das später ausseinende Unfraut,
 und das in der Oberstäche besindliche Wurzelwerf durch
 Pflug und Egge neuerdings zerstört, und nebstbei der
 Thonboden gehörig zerkleinert und gepülvert werden; was
 aber nun viel sicherer, und mit minderem Kräftenauswandedurch eine seichtere Wendung, oder vielmehr nur oberstächliche Lockerung des Bodens bewerkstelliget wird.

Jur vollen Tiefe soll man sich immer bemähen den Boden im herbste zu wenden, weil diese Arbeit die beschwerlichste ift, und mehr Zeit ersordert, als man ihr in jeder anderen Periode des Jahres geben kann. Im Spatherbste ruhen alle andern Feldarbeiten, und nun kann der Pfing gemächlich angewendet werden. Wenn die untere Schichte im herbste herausgebracht worden ist: so liegt sie mehrere Monate an der Oberstäche, dem Wasser, Frost, der Luft und dem Lichte ausgesetzt, und wenn es ein thoniger Boden sift, so wird die siese wieder mürbe dadurch; denn wenn er auch noch so sie siesen wenn der Oberstäche war, so wird er in der Tiefe doch immer wieder sest und stark zusammenhängend. Endlich wirde der humus in der neuen Erdschichte während dieser Zeit auch sattsfam orphirt, und die Schichte erweiset sich frucktbarer, als wenn sie erst im Frühlinge ware herausgebracht worden.

Der im Derbste zur vollen Tiefe gepflügte Boden trägt gebüngte ober ungedingte Sommerfrüchte, oder er ist eine Brache. Wird er im Frühlings gedüngt; so wird er früher abgeegt, dann entweder sogleich gedüngt: und seicht geackert, wenn er eine frühe Saat zu tragen bestimmt ist; oder noch einmal nach dem Eggen entweder seicht geackert, oder bloß ertirpirt, dann gedüngt und geackert. Wird der Acker nicht gedüngt: so ist alles Ackern im Frühlinge überstässt, und der Schneids oder Schausselpstug lockert die zu beschende Oberstäche hinlänglich; sen es, daß sie im Marz oder erst im Mat bestellt würde. Im ersten Falle ist es hinlänglich; den Boden einmal zu lockern: im lettern Falle müste dieß zweimal geschehen. Mit welschen Vortheilen diese nu wie groß diesels insbesondere auf schwerem und thonigen Boden sen, darüber ist vorzüglich Arthur Voung in seinem Wirthschaftstalender auf mehrerten Stellen, 3. B. 5. 70. 545. 552. nachzulesen. Wir wollen nur ein Paar davon ansüberen.

"hier ift es nothwendig, daß ich ein Berfahren naber ernare, bas in Suffolt feit einigen Jahren, und erst nach der letten Auflage dieses Bertes, große und reißende Fortschritte gemacht hat: dieß ist die Bestellung der Gerfte in die Rübenfelder mittelft der

Saemafdine ohne alles Pflugen.

3— Die Aufmerksamkeit des Landwirthes soll auf die größte aller neueren Berbesserungen vorzüglich gerichtet seyn: so sehr als möglich auf schwerem Boden alles Pfingen im Frühlinge zu vermeisden. Die Sommer : Brachfelder, die zu Gerste und Daser bestimmt sind; die Bohnen :, Erben und Mickenstoppeln, die mit itgend einer Saat im Frühlinge bestellt werden sollen, müssen jest (Aktosber) mit großer Sorgsatt gepflügt werden; benn in die jest aufges worfene Erde wird gesäet, indem kein serneres Pflügen mehr Statt findet.«

» — Diese große Beranderung ift die möglichste Berbannung bes Pfluges im Frühlinge vom schweren Boden. Alle Gerffe, Dafer, Erbsen und Bohnen, die auf irgend eine Art auf diese Beise be bandelt werden können, werden im Frühling in Die Berbftfurche gelact.

Meine eigenen Bersuche auf leichtem Boden in den Jahren 1815, 16, 17 und 1818 fielen febr ju Gunften Diefes Berfahrens aus.

1815 wurde Die herbiffaat mit dem Ertirpator gemacht, auf 2 Medern : nur einmal gepflugt, amal ertirpirt. Der Erfolg war

febr aut.

1816, 1817 und 1818 wurde alle nicht gedüngte Sommersaat damit untergebracht, und ich habe alle Ursache mit dem Exfolge
zufrieden zu seyn. Ich theile vollkommen die Unsicht Voung's, und
halte alles Pflügen im Frühling zu ungedüngter Sommersaat nicht
nur allein für überflüssig, sondern für schällich, besonders auf schwerem Boden. Ist der Thonboden im Derbste gepflügt worden; so
wird er über Winter mürbe und fruchtar, und wenn diese gut vorbereitete Erdschichte durch ein neues Pflügen im Frühlinge vergraben wird, und die ausgetragene, unartdare Schichte wieder auf
die Oberstäche zu liegen kommt, so handelt man offenbar widersinnig, und schabet sich doppelt.

- bb. Von der oberflächlichen Loderung des Bodens insbesondere.
- 1. Beider oberflächlichen Lockerung des Bodens fommen die Fragen hier zu untersuchen: Wann diefelbe nothwendig; wie fie auf das Zweckmasfigste zu vollführen, und welches der schicklichte Zeitpunkt hiezu sen.
- 2. Die Oberfläche des Aders muß vor der Saat so oft gelockert werden, als bieselbe verhartet, oder noch Unafraut in derselben vorhanden ift.

Der 3med ber oberflächlichen Loderung ift berfelbe, wie bes bes Pflügens, nur bag er auf eine feichtere Flace fich beforantt.

- 3. Je bündiger der Boden ist, je öfter wird derselbe in erster Rücksicht, und je mehr er verwildert ist, in zweiter Rücksicht oberflächlich bearbeitet werden mussen.
- 4. Die Bearbeitung geschieht mit Eggen, und mit ben Schneid- und Schaufelpflügen.
- 5. Ob man sich des einen oder anderen Werkzeuges bedienen soll, hangt vom Zwecke ab, den wir erreichen wollen, und von der Natur des Bodens, der gelockert werden soft.

1.

- 6. Bollen wir die Oberfläche des gepflügten Bodens bloß fehr oberflächlich lodern, und ebnen, so genügt die Egge, deren Birfung wir eindringender machen können, wenn wir uns folcher bedienen, die sehr schwer sind, oder nach vorwarts geneigte Zinken haben. Bollen wir aber den Boden auf eine mehrere Tiefe, etwa 3 bis 4 Boll lodern; so ist es nothwendig, im Thonboden den Schneidepflug, and derewo den Schauselpflug in Anwendung zu bringen.
- 7. Die Reinigung des Bodens vom Unfraut geschieht, indem man bas aufgesprossene Unfraut entweder unterpflügt, oder über der Burzel abschneidet, oder sammt der Burzel in die Hohe zum Verdorren bringt. Das erstere geschieht durch die Anwendung des Pfluges; das zweite durch den geraden Extirpator; das dritte durch die Egge in einem frisch gepflügten Boden, und noch wirksamer durch den schellen Schaufelpflug.

Bie die oberflächliche Loderung bes Bobens mit dem Wenden desselben abwechseln muffe, haben wir zum Theil schon in dem vorhergehenden Abschnitte abgehändelt, so daß es eine unnüße Biederhohlung mare, hier den nämlichen Gegenstand noch einmal zu behandeln.

- 8. Der schicklichste Zeitpunkt, die oberstächliche Loder rung des Bodens vorzunehmen, muß eben so, wie beim Pflügen, genau wahrgenommen werden, wenn wir diese Arbeit mit dem geringsten Kräftenauswande, und unserer Absicht entsprechend vollführen wollen. Es gilt daher auch hier im Allgemeinen das, was wir bereits oben (aa. 3. 10) erwähnt haben.
- oc. Bon ber oberflächlichen Reinigung und Ebnung des Bodens insbefondere.
- r. Die Reinigung des Bobens geschieht durch die Egge und den Rechen; die Ebnung durch dieselben Werkzeuge und durch die Walze.

- 2. Unter welchen Umständen diese Arbeiten erforderlich senen, und welchen Rupen sie gewähren, haben wir bereits erwähnt.
- 3. hier fommt nur noch die Frage über den schicklichsten Zeitpunkt, wann diese Arbeiten vorzunehmen find, zu erörtern.
- 4. Steine und Unfraut, wenn sie im Boden vorhanden sind, muffen nach jedem Eggen oder Extirpiren vom Ader abgelesen, zusammengerecht und weggebracht werden.
- Burzehmtraut, vorzüglich die Queden, sind im Stande, einen Boden so einzunehmen, daß eine Saat nur schwer gegen sie austommt, und der Landwirth muß sich Mühe geben, sie auszurotten. Dieß geschieht in der Egartenwirthschaft, daß er den Boden einige Jahre liegen läßt, wodurch die Queden verderben, indem sie nur im loderen Boden gedeisen; in der Bechselwirthschaft aber daß er diese Wuzeln durch mehrsaltiges Pstügen und Eggen im Sommer bei trodener Witterung auf die Obersäche zum Berdoren bringt. Die Aadl leistet zum Herausbringen dieser langen Burzeln besonders gute Dienste. Wenn der frisch gepflügte, oder gehacte Boden recht tüchtig ausgeegt wird; so streist man die Ques den am Acker in Bischeln zusammen, und eine andere, eben so große Anzahl dersehen liegt auf der Oberstäche zerstreut. Durch den Hands oder Pferdrechen bringt man die Wurzeln zusammen, um sie wegzusühren. Wenn einige Wochen später, aber immer nur in trodes ner Zeit, der Acker auf dieselbe Reise behandelt, und unmittelbar darauf mit einer dicht sich bewachsenden Saat bestellt wird; so wird er von diesem schaftigen Unkraute befreit seyn.
- 5. Auch die Walze darf nur im trockenen Boden angewendet werden', weil sich sonst die Erde an dieselbe flebt. Sie bekommt unter solchen Umständen eine unmäßige Umbullung von Erde, die ihren Gang erschwert, die Saat mit auswickelt, und die Erdklöße weniger zerdrückt.

B. Bon der Beurbarung.

- a. Erflarung der Borter: Unbeurbarter und beurbarter Boden.
- 1. Im Allgemeinen heißt jener Boden wild, un fultivirt, un beurbart, der im rohen, natürlichen Zustande sich befindet; im naheren Sinne aber versteht man hierunter nur einen solchen Boden, der sich zwar in diesem Zustande befindet, der aber daneben weder als Wiese, noch als Wald betrachtet werden fann.

Im gemeinen Sprachgebrauche versteht man unter einem roben, wilden untultivirten Boden nur jenen, der in einem solchen Buftande sich befindet, daß er Menschen und Thieren zu sehr geringem Bortheile dient, und entweder mit unnühem Gestrippe erfüllt, oder kahl und von nühlichen Pflanzen entblößt, höchstens nur mit Beides und Sandpflanzen kärglich besett, oder in einem mehr oder weniger sumpfigen Zustande befindlich ist.

- 2. Einen Boden beurbaren, urbar machen, beißt: alle die Sinderniffe wegraumen, die dem Bachsthume der dem Menschen oder seinen Sausthieren nug-lichen landwirthschaftlichen Gewächse und ihrer Kulturentgegen stehen, und solche Vorfehrungen treffen, daß derselbe nicht gestört werde.
- 3. Aeder, die auf diese. Art urbar gemacht worden, neu erschaffen sind, heißen Reubrüche, Roben, Neureude, Rautselder.
- b. Zwed der Beurbarung. Vortheile und Nachtheile derfelben.
- 1. Der Zwed der Beurbarung besteht darin, eine gegebene Flache Landes so umzustatten, daß durch ihre Be-nügung jest mehr Vortheil hervorgeht, als vormals.

Urbar machen heißt daher nicht bloß eine magere Beibe, oder ein Geftripp in einen Acer ummandeln; der Boden wird icon

beurbart, wenn ich einen unniken Wald abtreibe, und in eine Weis de, oder einen Sumpf durch Entwafferung in eine Wiese umftalte z denn beide Flächen haben früher entweder gar keinen, oder einen sehr geringen Werth gehabt, und obgleich ihr gegenwärtiger gegen einen wohl gepflegten Acker noch immer sehr klein ift, so ift er doch größer als vormals.

2. Goll die Beurbarung daher mit wirklichem Bortheil verbunden fenn, so muffen die Rosten derselben mit dem wahrscheinlichen, fünftigen Ertrage in einem schicklichen Verhaltnisse stehen.

Denn nicht die größtmögliche Produktion, sondern wie unsere Arbeit am besten bezahlt und unfer Geld am höchsten verzinset werde, ift unsere Absicht beim Aderbau.

3. Wo die Bevölferung gering, die Arbeit einen hohen, Grund und Boden aber einen niedern Werth hat, ware es unflug, die Flache des beurbarten Bodens zu vergrößern.

Bo die Arbeit aber keinen Werth hat, wie dieß bei ben durch die Frohne betriebenen Gutein in dem größten Theile von Deutschland der Fall ift, ba bringt es bem Eigenthumer Bortheil, die Beurbarung auf ben höchsten Grad der Ausbehnung zu treiben, wenn der Boden auch noch so geringen Werth hat, und das Erzeugniß auch noch so gering ist.

- 4. Wo aber die Bevölferung groß, und Grund und Boden defwegen einen hohen Werth hat, bringt es fast immer Vortheil, wilden Boden zu beurbaren.
- 5. Die Beurbarung eines Bodens, ber eine tiefe Schichte von Dammerde hat, gewährt in den meisten Falsten großen Rugen; nachtheilig aber, und schadenbringend ift es meistens, Sandboden urbar machen zu wollen, außer man könnte ihn nach seinem Bedurfniß bewässern.
- 6. Eine Flache gu beurbaren, die mit unferer schon bestehenden Wirthschaft zusammenhangt, ift vortheilhafter, als wenn dieselbe von ihr entfernt ift, und der Wortheil

wird noch geringer, wenn wir ihretwegen auch noch Ge-

7. Endlich wird die Beurbarung im Allgemeinen ba vortheilhaft fenn, wo der Unternehmer durch einen angemeffenen Zeitraum von jeder höheren landesherrlichen Besteuerung frei bleibt.

Der wufte Boden ift naturlich fehr gering besteuert; wollte man ihn nach der Beurbarung sogleich eben so hoch besteuern, wie den übrigen kultivirten, so wurde man einen zu großen Theil des reinen Angens wegziehen, der nothwendig dem Unternehmer bleiben muß, damit er die Porauslagen wieder allgemach hereins bringe.

Neubruchader mit dem Zehenten in unseren Zeiten zu belegen, heißt: verbiethen, Reubruchader anzulegen; denn wenn der Zehent gegenwärtig eine unverhältnismäßige, jede Berbesserung der Kultur vereitlende Abgabe ist, die häusig den größten Theil, oft wohl den ganzen des reinen Ertrages verschlingt, so muß die Wirzung desselben auf Neubruchädern, wo die Kultur noch kosspieliger ist, um so nachtheiliger senn. Rur Thoren können Auslagen machen für ein Unternehmen, dessen wahrscheinlichen reinen Ertrag ihenen ein Fremder vor der Nase wegnimmt.

Mehr hierüber in meiner gefronten Preisschrift: Ueber Die

Gemeinheitetheilungen. Pefth, bei Bartleben, 1818.

- c. Bon ben verschiedenen hinderniffen der Rultur bes Bodens, und dem Berfahren, fie wegguräumen.
- 1. Wir werden zuerst die verschiedenen Hindernisse anführen, welche sich dem Wachsthum und der Kultur der bessern landwirthschaftlichen Gewächse entgegensehen, und die Art, sie wegzuräumen, und dann erst die mancherlei Methoden, solchen Boden in Acerland umzustalten, angeben.
- 2. Die hindernisse, welche der besseren Benügung eisnes gegebenen Bodens entgegen stehen, find: Baume und größere Strauche, fleinere Strauche, Sand, Steine und ftehendes Baffer.

- 1. Baume und größere Strauche.
- 1. Wenn der Wald feiner Lage wegen, oder wegen des Ueberflusses an Holze überhaupt keinen, oder einen fehr geringen Werth hat, so wird et in eine Weide, Wiese, oder in einen Ucker umstaltet.
- 2. Einen Bald urbar zu machen, gibt es zwei Wege: ben langsamen und ben schnellen. Der erste ist jener, ber allgemachen Vertilgung der Baume; ber zweite jener, wo biese auf einmal ganz ausgerottet werden.

Rur unter gang besonderen Umftanden wird es vortheilhaft senn, einen Wald gang auszurotten, um ihn in eine Wiese oder gar in einen Ader umzuandern; meistens findet man es nur gerathen, ihn vorerst zur Weide zu machen.

- 3. Ein Wald wird zur Weide gemacht, indem man ihn entweder fahl abtreibt, wenn sich diese Arbeit durch die Benügung bes Holzes zu Kohlen oder Pottasche mit einem Ueberschusse bezahlt; oder indem man ihn schwensbet, wenn das Holz auf keinen Fall zu Nupen gebracht wers den kann.
- 4. Einen Bald fchwenden heißt: die Baume am Stamme todten, indem man ihnen rings um den Stamm am Boden ein hinlanglich breites Stud Rinde ablöft.
- 5. Die todten Baume verdorren fogleich, werden allgemach faul, und in wenigen Jahren von den Winden niebergeworfen.
- 6. Indem die Sonne den Waldgrund erwärmt, überzieht sich der Boden mit Pflanzen, und wird in eine Weide umgeandert, die nach der Verschiedenheit der übrigen Verhaltnisse mehr oder weniger ergiebig seyn wird.
- 7. Sind die Burgelftode hinlanglich murbe, und die Baume niedergesturgt, fo koftet es nur geringe Muhe, beide wegguraumen; und die reiche Beide ift nun eine Biefe.

- 8. Sind endlich die Wurzeln auch verfault, fo fann nun der Pflug eingeführt, und der Boden in einen Acker umgeandert werden, wenn wir dieß im Bezuge auf seine übrigen Berhaltniffe für vortheilhaft erachten.
- 9. Baume auszurotten, um den Plat, worauf sie standen, in einen Acker umzuändern, kann nur in einem solchen Falle von Vortheil seyn, wenn sie in geringer Anzahl auf diesem Plate vorhanden sind; denn die Mühe, ihre Wurzeln aus dem Boden zu bringen, ist zu groß, und würde die Kosten der Beurbarung zu sehr vergrößern, wenn der mehrere Theil des Vodens nur dadurch gewonnen werden sollte; und soll zwischen den Wurzelstumpsen der Voden aufgehackt oder gepslügt werden, so macht dieß zu viele Mühe, und lohnt nur selten die große Arbeit, die darauf verwendet wurde.

In unsern Bergen ift das Gerausbrennen eine häusig vorsallende und sehr gewöhnliche Art, den kahl abgehadten Baldplatz zu benuten. Die größern Stämme werden verkohlt, oder zut Brennholz aufgearbeitet; die kleinern sammt den Zesten werden über den Boden gleichsormig verbreitet, und wenn sie trocken sind angegündet. Der gebrannte Boden wird hierauf mit Kandhauen aufgehadt, und mit Winterrocken beschet; det, wie sehr begreislich ist, sie in jeder hinschaft auszeichnet. Der Geräutacker wird meipfens 3 Jahre lang besäet, worauf man ihn in einem ganz erschöpften Justande wieder liegen läßt. Seltener, und nur, wenn er mit den übrigen Feldern zusammenhängt, behält man ihn auch wohl als Acker bei, ohne aber die Wurzeln auszugraben. Mau wühlt mit der Aadl und der Haue, so gut es angeht, berlei Boden um.
Es ist das Geräutvennen überhaupt eine so ekende Benutung des Bodens, daß wir sie mehr der Kenntnis, als der Nachahmung wer gen, hier ansühren-

po. Weniger Mühe machen die Strauche und fleinen Baume, die man leicht ausrottet, indem man sie entweder niederhackt, und ihre Austriebe in den ersten Jahren, als ihre Wurzeln noch lebendig bleiben, wegmäht; oder indem man sie ausgräht oder heraushebt, und so auf einmahl den Boden von ihnen reiniget.

- p1. Baume werden ausgerottet, indem man ihre Burgeln entbloßt, und die starferen derfelben abhauet, worauf man sie mit einem Stricke, ben man früher um ihren Stamm in der Hohe befestiget hat, niederreißt. Die abgehaueten Burgeln werden dann ausgegraben.
- 12. Sträuche oder Baumstumpfen werden durch Sebewerkzeuge herausgebracht, nachdem ihnen ebenfalls die größern Burzeln vorher abgehauen wurden, ohne welches das Ausroden der Baumstocke sonst zu beschwerlich, und zu kostspielig wurde.

In vielen Landern, und namentlich bei uns in Raruthen, ift die Umanderung eines Waldgrundes in Beide, Biese oder Acer Durch eigene Geset verboten, Die noch aus jenen Beiten herruh-ren, wo man bas beil des Landes nicht in bem vergrößerten und vervolltommneten Aderbau, fondern in der größtmöglichen und wohlfeilften Erzeugung der Metalle fuchte. Daß eine folde willfurliche Befdrantung des Gigenthums nicht beachtet und befolgt murde, weil fie dem Bortheile des größten Theiles der Ginmobner widerfprach, laßt fich leicht errathen. Es gibt in gebirgigen Landern fo ungeheuer große Gegenden und Stellen, Die man nicht gu Biefen und Medern verwenden fann; daß man fich um einen großen Balbftand nicht betummern darf. Daß aber der Bald mine Destens so vielen-Ruben, wie die geringste Weide bereinbringen soll, diese Forderung darf man boch dem Landwirthe nicht verargen, und es ibm nicht gum Berbrechen machen, wenn er einen Bald vertilgt , der Riemanden Bortheil bringt. — Das man in ebenen gandern, mo der Aderbau mehr verbreitet, die Baldflache verhaltuismäßig klein, und ihr Bachethum weniger begunftiget ift, auf die Erhaltung berfelben mehrere Gorgfalt wenden muffe, und auch wende, verfteht fich von felbft; denn da haben die Balder einen Werth, und werden oft fo hoch geachtet, als Aderland. Aber auch da ift ein foldes Gebot überfluffig; denn mer mird einen Bald in einen Uder mit schweren Koften umftalten, wenn ihm diefer fo viel wie jener eintragt, ohne daß er eine. Dube damit hat.

- a. Rleinere Strauche: Beibe, Ginfter, Stachele ginfter.
- 1. Diese flein eren Strauche nehmen oft bie größten Flachen ein, und hindern durch ihren dichten Stand bas Auffommen jeder andern Pflanze.

2. Goll ein mitebenfelben bewachsener Boden zu einer Beide umwandelt werden, so geschieht dieß dadurch am leichtesten, wenn man sie im Frühlinge abmaht, und die über Sommer wieder aufgewachsenen im herbste noch einmal wegschneidet, und die Fläche immersort mit Schasen hemeidet.

So find auf der Bleiburger heide, in Karnt ben, bie größten Flachen, wo vormals nichts als heide ftand, in gute Weideplage umwandelt worden.

- 3. Bur Biefe fonnen die abgemahten Plage nur bann gemacht werden, wenn man im Stande ift, Baffer barauf zu bringen, welches diefe Pflanzen febr wirkfam zerftort.
- 4. In einen Ader wird foldes Land umftaltet, wenn man ben abgemahten Boden aufpflügt, und fein Burgelgewebe entweder durch Fäulniß oder durch Berbrennen gerftort, wovon wir später sprechen werden.

Ich habe felbst heideland urbar gemacht, und habe kein wessentliches hinderniß hierbei angetrossen. Nachdem die heide weggesmaht worden war, ließ ich den Boden theils im herbste, und theils im Frühlinge auf 6 Joll Tiese ausbrechen, wozu aber ein scharf scheidender Pflug gehort, denn der Boden ist ein dicht in einander gewebter Filz von holzigen Würzelchen. Er ward gleich darauf mit hieße besäet, und faulte, während diese Frucht auf ihm wuchs, so zusammen, daß im herbste beim Pflügen nicht die kleinste Wurzel mehr lebendig war,

3. Sand.

- 1. Der Sand kann nur in so fern als ein hinderniß ber Kultur irgend eines Bobens angesehen werden, als durch ihn die benachbarte kultivirte Flache überdeckt zu werden Gefahr läuft. Dieß kann aber nur geschehen, wenn er so fein und so thonlos ift, daß er vom Winde aufgehoben und davon geführt werden kann.
- 2. Einen Boden zu kultiviren, der bloß aus Flugfand besteht, und feine Dammerde hat, fann nirgendwo vor-

theilhaft seyn, und es ware unflug, einen Boben, der aus Flugsand besteht, und eine geringe Decke von Pflanzen hat, aufzupflugen, weil er nun dem Winde zugänglich wird, und davon geweht werden kann.

- 3. Wenn der Flugsand mit dem kultivirten Boben zusammenhängt, so ist dieser der Gefahr ausgesest,
 mit Sand überschüttet und zu Grunde gerichtet zu werden, und man muß Sorge tragen, diesem Unglude vorzubeugen.
- 4. Man verhüthet das Verwehen des Sandes, wenn man von der Bindseite her, meistens von N.B., den Sandboden in einiger Entfernung von seinem Ende mit Baum-reisern und Aesten belegt, swischen welchen man in kleinen Zwischenraumen niedere, gestochtene Zäune errichtet. In diese Abtheilungen säet man Bäume, die einen trockenen Stand lieben: Föhren, Birken, Sandweiden u. s. w.

Die Wirkung dieses Verfahrens ist, daß der Bind mit gebrochener Gewalt auf den belegten Boden einwirkt, und diesen nicht aufzuheben und zu verrücken vermögend ist. Wird der Sand später dennoch aufgehoben, so macht er eine Sandwehe bei den Zäunen, und bildet dadurch einen Damm, der von dem nachfolgenden minder leicht überschritten wird. Haben die Bäumchen zwischen den Zäunen erst eine Höhe von einigen Schuhen erlangt, so ist das vorliegende Land gewöhnlich dadurch vollsommen gesichert.

Außer den Seiden zwischen Peft und Belgrad jenseits ber Donau gibt es in unsern Staaten keinen Flugsand. Ueber die verschiedenen Methoden, den Flugsand zu hemmen, und solchen Boden nubbringend zu machen, haben wir ein sehr erschöpfendes Werk von dem königt. ungarischen Feldmesser, herrn 28 it fc, das alles enthält, was der Landwirth zu wissen bedarf, der von einner solchen Gefahr bedroht ist.

4. Steine

- 1. Die Steine werden eingetheilt in lofe und fest=-fipende.
- 2. Mur wenn die lofen Steine groß find, fonnen' fe ber Kultivirung bes Bodens hinderlich fepn.
- 3. Sind die losen Steine an der Oberstäche, so werden sie weggeführt; sind sie aber ganz oder zum Theil unter der Oberstäche, so mussen sie erst losgemacht werden, ehe man sie wegführen kann.
- 4. Steine, die nicht mehr als einige Zentner wiegen, führt man leicht vom Acfer weg; größere aber muffen zers schoffen werden, und wenn man sie nicht zu Gebäuden nothwendig hat, so thut man oft bester, sie durch Vergraben außer den Bereich des Pfluges zu bringen.

Um der Mühe des Zersprengens und Wegführens überhoben zu fepn, macht man neben dem Steine eine tiefe Grube, und vergräbt ihm darein so tief, daß er dem Pfluge nicht mehr hinders lich wird.

- 5. Fe fisigen be Steine find die über, oder hart unter der Oberfläche vorragenden Felsen, das Grundgestein bes Bobens.
- 6. Wenn solche Felsen in einem spisigen Winkel vorstommen, so macht ihr Wegschaffen nicht zu viele Mühe, besonders wenn das Gestein blätterig ist. Nagen sie aber in einem stumpfen Winkel vor; so wird die Mühe, sie auf eine Tiefe von 12 Zoll wegzubringen, meistens den Vortheil überwiegen, den dieser neugeschaffene Boden zu gewähren im Stande ist.
- 7. Die Felfen werben gesprengt burch Reile, wenn fie blatterig find, und ihr Gefuge nicht zu fest an ein-

ander hangt; durch Pulver, wenn es derbe, febr fefte Maffen find.

Nur wenn die gewonnenen Steine selbst einen Werth haben, wird es sich lohnen, solche Unternehmungen, Land zu gewinnen, zu, unternehmen. In den meisten übrigen Fällen verschlingen die Kosten den anzuhoffenden Gewinn, der nie sehr groß seyn kann, weil der kiefer liegende Felsen eine gleiche Fruchtbarkeit mit den übrigen Stellen des Uders beständig hindert. Sehr häufig sprengt man diese blinden Steine — d. h. unter der Oberstäche des Bodens liegenden besicht; es würde aber oft mehr Ausen bringen, solche Stellen durch Beichen keinden, um den Pflug da zu lüsten, als die schwere Kosten des Sprengens anzuwenden.

5. Stebendes Baffer.

- 1. Nur einen mäßigen Grad von Feuchtigkeit foll ber Boden haben, und das empfangene mehrere Wasser bald wieder verdunften, wenn die Getreidearten und bessern Kutterpflanzen in ihm gedeihen sollen. Stauet das Wasser über dem Boden; so bemerkt man nur einige wenige Wasserpflanzen in demfelben, und erfüllt das Wasser die Oberfläche desselben, so wachsen bloß Sumpspflanzen in ihm,
- 2. Der wegen Ueberfluß des Wassers unfruchtbare Boden muß daher in zwei hauptklassen eingetheilt werden. In solchen, wo das Wasser über dem Boden steht, und in solchen, dessen Boden mit Wasser erfüllt ift. Man nennt den erstern: See, Teich, Werber, Beiher; den ans dern: Sumpf, Pfüße, Bruch, Moor.
- 8. Wenn der Ueberfluß des Wassers über und aus dem Boden abgeführt werden fall; so muß man die Ursfachen kennen, welche sich dem Absließen des zusließenden Wassers entgegenseben, und im Stande senn, sie wegzuräumen.
- 4. Es bildet fich ein Teich auf eine fichtliche ober unfichtliche Weise. Sichtlich, wenn ein fließendes Waffer in

eine wasserdichte Vertiefung bes Bodens einströmt, und erst dann wieder ausstießen kann, wenn es diese Vertiefung vollgefüllt hat. Unsichtlich, wenn in dem Boden des Teizches Quellen sind, welche benfelben bis zu seinem Rande vollfüllen.

5. Goll eine berlei Baffersammlung gang abgezapft, und der Teich, Gee u. f. w. troden gelegt werden; so muß man im Stande fenn, mittelft eines zugeführten Grabens ben Boben der Baffersammlung zu erreichen.

In gebirgigen Gegenden geht dieß oft an, und große Seen laffen sich trocken legen, weil man da viel Gefäll hat, und die Ausstüffe derlei Seen und Teiche einen starken Seiger haben: allein in ebenen Ländern wird man nur selten im Stande seyn, das Beschen solcher Wassersalimmlungen auszuleeren.

- 6. Wenn man aber auch nicht im Stande ift, ben Teich ganz trocken zu legen: so bringt es oft schon Vortheil, wenn man den Wasserspiegel niederer legt, indem man den Absluß so nieder stellt, als es die Umgebung erlaubt, wodurch man den oberen Theil des Sees trocken legt, und verhältnissmäßig am meisten Land gewinnt.
- 7. Das land versumpft aus denselben Ursachen, welche Teiche und Geen entstehen machen. Die Verschiebenheit zwischen einem Teiche und einem Sumpfe liegt bloß entweber in der minderen Tiefe des Bodens, oder in dem geringeren Zuflusse an Wasser.
- 8. Die Bedingungen, daß ein land versumpfe) find: eine flache, beckenartige Vertiefung des Bobens mit einem wasserdichten Untergrunde unter der Dammerde. Das Waffer, das in biefes Becken einströmt, erfüllt die Schichte der Dammerde, und wenn die Menge des zusließenden Wassers nicht zu groß, und die Flache weit genug ift, daß basselbe verdunften kann; so stauet das Wasser nur selten

Vistal wit

über die Oberfläche, und es entsteht ein Tok flager, das Jahregen so lange wächst, bis es den Rand bes Beckens erreicht hat. Ift des Wassers aber zu viel, und stauer es oft und meistens über die Oberfläche, so wird es ein Sumpf.

- 9. Die Urfachen der Versumpfung sind ebenfalls entweder sichtlich, oder nicht sichtlich.
- 10. Wenn man das Zufließen des Wassers aus Baschen, Quellen, oder das herabstromen des Regenwassers von Unhöhen in die flach liegende Vertiefung bemerkt: so find die Ursachen der Versumpfung sichtlich.
- Dberfläche hergeleitet wird, und nur so flach unter der Oberfläche hergeleitet wird, und nur so flach unter derselben liegt, oder durch den Druck emporgehoben wird, daß es die ganze überliegende Dammerde eines begränzten Bezirfes erfüllt, und in Sumpf verwandelt.
- 12. Fließende Baffer versumpfen den Boden, indem fie fich gang oder zum Theil in denfelben ergießen, und weil sie nicht frei abfließen können, ihn zu einer bestimmten Sobe anfüllen.
- 13. Bache und Quellen erfüllen oft einen großen Theil ber Thaler, ber bedenartig gebildet ift, auf diefe Beife mit flauendem Baffer, und verwandeln ihn im Sumpfland.
- 14. Große Flusse tragen zur Versumpfung bes benachbarten Landes auf eine doppelte Art bei. Wenn sie in den Ebenen in einem hochliegenden Flußbette dahinsließen, und ihr Spiegel dem Horizonte des Bodens gleich liegt; so muß alles Wasser, das mehr zuströmt, übertreten, und der Boden versumpst entweder für beständig oder nur zeitweilig, je nachdem das Flußbett verschiedentlich hoch, und das benachbarte Land eine mehrere oder mindere Vertiesung

hat. Je hoher das Flußbett, und je tiefer das Land; um so beständiger ist die Versumpfung, und um so gewisser muß sie immer zunehmen. Dann tragen derlei Flusse auch dadurch zur Versumpfung des Bodens bei, indem sie in ihren hohen Flußbetten die einmundenden Flusse und Bache nicht frei aufnehmen können; solche Wasser mussen daher so weit zurücktauen, die ihr Spiegel bei der Mundung so hoch wird, daß er dem des größern Flusses gleich wird.

Ein auffallendes Beispiel der erstern Art der Bersumpfung gibt die Salzach im Pinzgau, die in einem hohen Bette eins hersließt, und das schöne Thal zu beiden Seiten bei jedem länger dauernden Regenwetter oder heftigen Gewitter unter Wassersetz, und aliährlich mehr versumpst. Eine ähnliche Lage haben fast alle Flüsse von Italien; weßwegen man genötiget ist, sie in sehr hohe Dämme einzuschließen, und gleichsam ausgehangen zu erhalten, um ihre Wässerdurch die Seenen zu leiten, wenn sie diese nicht ganz mit Wasser erfüllen sollen. (Siehe Simonde's Gemalde der tostan Landw. S. 6. 7., wo er besonders vom Arno, Serchio und der Pescia redet.) Das größte Beispiel der letztern Urt sindet man in Ungarn, wo der reichste Boden und die größte Gene jährlich mehr Land durch die Versumpfung verliert, welche die Theys, die Maros, die Temes und alle Flüsse verursachen, die zwischen der Donau und dem siebens burg ischen Gebirge liegen, und sich in diesen Strom ents leeren.

- 15. Das von Unhöhen zur Regenzeit, oder wenn der Schnee schmilzt, herunter kommende Baffer, wenn es in dem Becken der Ebene nicht versinken, oder aus demfelben nicht abfließen kann, muß ebenfalls den Boden verfumpfen.
- 16. Die Trockenlegung eines auf diese verschiedentsliche Weise versumpften Bodens beruht darauf, daß man dem Wasser, welches die Versumpfung verursacht, entsweder einen Abzug verschafft, indem man ihm einen anderen Rinnsaal anweiset, so daß es entweder gar nicht in die Vertiesung des Bodens gerath, oder in demselben mehr Fall bekommt; oder daß man durch Damme das

Austreten des Wassers aus seinem Bette verhindert, oder durch offene oder bedeckte Graben dem ausgetretenen oder in der Dammerde stauenden Wasser Abzug verschafft; oder daß man den Boden, der durch das hoher herkommende Wasser versumpft wird, in so weit erhöht, daß dieses nun frei darüber hinsließen kann, oder wenn das aus den hohen Flußbetten tretende Wasser nirgendwo eisnen Seiger fände, daß man die nächste und am meisten versumpfte Umgebung des Flusses so weit durch eine kunstsliche Ausschwemmung erhöht, daß aller versumpfte Bosden dadurch zum fruchtbarsten umgewandelt, und aller fernern Versumpfung für eine lange Reihe von Jahren vorzgebeugt wird.

Man findet diese Gegenstände, die wir hier nur in einem sehr leichten Umrisse darstellen können, weitläufiger, und grunds lich auseinandergesett in Thaers rat. Landwirthschaft III. Thi., und was die Ausschwemmungen des Bodens betrifft in Simons de's Gemalde der toskan. Landwirthschaft.

- 17. Oft findet man Sumpfe auf Unhöhen und in Sbenen, in der Rabe von Bergen, ohne daß man von außen die Quelle derfelben zu entdecken vermögend ist. In einem folchen Falle sind unterirdische Basser, die hier sich munden, die nächste Ursache derfelben.
- 18. Alle Quellen entstehen, indem sich das Wasser durch die obere lose Erdschichte in Bergen und Hügeln so tief niedersenket, die es auf einen Felsen oder eine. Thonlage kommt, die sein ferneres Eindringen hindert. Hier sammelt es sich, und drängt sich, nach der Richtung dieser Schichte so lange fort, die es irgendwo in einer tiefern lage wieder zu Tage kommt. Kann es frei ausstießen, so heißt man einen solchen Wasseraussluß: eine Quelle; liegt aber eine thonige Erdlage quer vor, so ers süllt es diese mit Wasser, und entleert sich in einer großen Oberstäche, die es versumpst.

Diese Arten von Bersumpfungen finden daher nur zwischen Bergen und hügeln Statt. In den Ebenen haben die Versumpfungen ihren nächsten Grund immer nur in überirdischem Wasser: benn da gibt es nicht Quellen, weil nirgendwoher ein Druckrührt, det das Wasser vermöchte aufzusteigen.

- 19. Es ist immer schwer, oft unmöglich, solche Berfumpfungen, wenn sie einen großen Umfang haben, trocken zu legen, und es bedarf einer vielfältigen Untersuchung der Erdschichte mittelst des Erdbohrers, ehe man über die Lage der Schichte, auf der das Wasser steht, eine richtige Kenntniß erlangt.
- 20. Die Mittel, folche Versumpfungen troden zu les gen, bestehen darin, daß man dem Wasser entweder einen freien Abzug verschafft, oder daß man die wasserdichte Unterlage durchschlägt, wenn diese nicht zu mächtig ist, und unter derselben eine Sandschicht vorhanden ist, die nicht mit Wasser angefüllt ist.
 - 21. Das Wasser bekommt in versumpften Unhöhen einen freien Abzug, wenn man ebenfohlig mit ber Thonlage, auf der das Wasser ruht, eine Oeffnung in den Boden macht.
 - 22. In ebenen lagen, oder wo nur wenig Gefalle vorhanden ift, fann der Boden nur dann sicher trocken gelegt werden, wenn man dem Wasser durch Graben, die in die wasserdichte Unterlage eindringen, und quer nach dem Gefalle des Bodens gezogen sind, hinreichenden Abzug verschaffen kann.
 - 23. Wenn es nicht erforderlich ift, die Graben tief zu führen, so läßt man sie offen; wo diese aber über 2 Fuß in den Boden eindringen mussen, da ift es oft vortheilhaft, in der Tiefe des Canals einen Wasserzug zu erhalten, und ihn oben über wieder mit Erde zu decken.

D. 58.

24. Unterirbische Wasserabzüge sind nothwendig, wenn die troden gelegten Stellen beadert werden sollen. Sie sind vortheilhaft allenthalben, wo das Füllungsmateriale der Gräben nicht besonders fostspielig ist, und durch die nothwendige mehrete Vertiefung solcher Gräben ihre Länge nicht zu weit ausgedehnt werden muß, um den nothigen Seiger zu gewinnen.

Die erste Anlage den Grabens ift nicht vbllig gleich, wenn er offen zu bleiben, oder gedeckt zu werden bestimmt ist. Der offene Graben darf nur etwas in die wasserdichte Unterlage eindringen, der gedeckte muß seinen Zug ganz darin haben, darum hat der seichtere Graben auf einer gegebenen Länge mehr Fall, als der tieser unter ihm liegende; dafür aber braucht dieser nur schmal ausgegraben zu werden, während zener um 1/3 breiter auf der Oberstäche seyn muß, weil seine Wände sonst zu gerade stehen, und zu leicht einfallen würden. Das Füllen und Zuwersen der Gräben macht viele Mühe, dafür aber bedarf man keiner jährlichen Reparatur, wie dieß bei den offenen immer nothwendig ist, die leicht im Verlause einiger Jahre das Doppelte dessen ausmaschen dürsten, was für das Füllen und Verwersen ausgelegt wurde. Der Boden, der unterirdische Abzugsgräben hat, ist auf seiner Oberstäche ganz zu benußen; der durch Eräben zertheilte hat das von viel verloren, und kann weder als Acker, noch darf er als Weide benußt werden, weil der Pflug zu häusig gehemmt wird, und im letzern Falle die Gräben durch das Lieh zertreten würden. Ist er eine Wiese, so hindern die Eräben ihre regelmäßige Beswässenung, und man bedarf vieler Brüden, um die Heufthen darüber zu bringen. Dagegen muß man aber and wieder in Anschlag bringen, daß die gedeckten Gräben nach Verlause von 12—20 Jahren sich mit Erbe füllen, nicht mehr ziehen, nen ausgeworfen und gefüllt werden müssen.

- 25. Die Form der offenen Wassergräben richtet sich nach ihrer Liefe; je seichter sie sind, je breiter kann man verhältnismäßig ihren Boden; je tiefer sie sind, je schmaster muß man ihn anlegen, weil man sonst unnuß zu viel Raum verlote, und der Graben oben zu breit würde, ind dem die Seitenwände bei tiefen Gräben in einem Winkel von 60-65° gegen die Fläche des Bodens stehen mussen.
- 26. Die unterirdischen Wasserabzüge bestehen barin, baß man in die masserbichte Unterlage bes Bobens einen Burgers Lebrs. v. Landro. 1. Bb.

fcmalen Graben mit einem genau angelegten, aber maßigen Gefalle macht, diefen mit Reisbundeln, oder runden Steinen ausfüllt, mit Rafen oder Stroh dedt, und daruber die ausgegrabene Erbe wirft.

Der Wafferzug braucht nicht mehr als am Grunde 3-4 Boll breit ju fenn, wenn er mit holy gefüllt wird; breimal fo breit aber muß er fenn, wenn er mit Steinen gefüllt wird. Dben muß er fo viel erweitert fenn, daß der Arbeiter fich darin bemegen kann. Die Polibundel aus Weiden , Erlen , Pappeln werden feft eingetreten; und wenn man Steine verwendet , so muffen diese wohl abgerundet fenn, und mit Borficht eingelegt werden, daß nicht hinterber eine Ueberruckung Statt finden tonne. Auf 20 Rlafter einen Boll Fall ift hinlanglich. Die durch den naffen Theil bes Feldes gezogenen Graben muffen ichief nach dem Abhang besselben mit einem geringen Falle angelegt werden, damit fie das nach dem hang herunterziehende Waffer auffangen und abführen. Gin Graben vom andern muß 6 bis 8 Rlafter entfernt fenn. Alle unterirbifden Graben munden fich in einen offenen Sauptkanal, der binlangliche Tiefe haben muß, Damit bas Waffer fchnell genug ab-fließe, und nicht gurudftaue. Die Mundungen muß man in reinem Buftande erhalten, damit man fich überzeugen konne, ob fie alle Baffer abzieben, oder nicht. - Gine genugende Befdreibung Diefer Graben findet man in Thaer's engl. Landwirthicaft; Begtrup's Bemertungen; Dickson's Farmer's Comp. Uebrigens ift bies Berfahren nicht blog in England ablich, fondern auch in Deutschland, und in fehr vielen Gegenden unfere Baterlandes findet man dasselbe feit der graueften Borgeit in Unmendung.

d. Von der Umftaltung eines Bobens in Acerland.

- 2. Benn die hindernisse weggeraumt sind, welche sich bem Bachethume der Getreidearten entgegensetzen, so ist der Boden im Allgemeinen, und insbesondere die zur Aufnahme der Saat bestimmte Oberstäche derselben entweder in einem solchen Zustande, daß man sie nach vorausgegangener Umackerung sogleich besäen kann, oder sie ist in einem solchen Zustande, daß sie erst noch besonders vorbereitet wer- den muß.
- 2. Ein leichter, murber Boden mit einer bunnen ober biden Grasnarbe foll nach geschehenem Aufbruche fogleich

mit einer Saat bestellt werben, die einem solchen Boben zusagt; denn nichts hindert in diesem Falle den Wachsthum der Pflanzen, und es wurde Verschwendung der dungenden Materie seyn, wenn man einen solchen Boden nach geschehener Beackerung erst eine Weile liegen lassen, oder gar brachen wollte, indem im erstern Falle die Zersehung des Humus nicht eingesaugt, sondern verstüchtigt, und im letzten Falle das Mürdwerden und Verfaulen der Grasnarben mehr als im ersteren gehindert wurde.

Benn man schlechte Weiben, alte Wiesen, Rlees und Lus gernfelder aufbricht, so werden sie am besten benüßt, wenn man sie sogleich bestäet. Alle Neubrüche werden bei uns, die wir nitgendwosehr bundigen Thonboden haben, in den Ebenen mit hirse oder Pfensnich, in den Bergen mit Lein bestellt; Rlees und Luzernfelder wers den mit Hafer, Mais oder Weigen besäet.

- 3. Ift ber Boden aber fest und bundig, und besteht bie Grasnarbe nebstbei aus einem Gestechte grober, schwer sich zersepender Burzeln, so findet man es vortheilhaft, die aufgepflügte Grasnarba erst zu verbrennen, und den Boden zu besaen, nachdem die Asche mit dem Untergrunde durch ein neues seichtes Pflügen vermischt worden ist.
- 4. Zu diesem Behuse wird der Boden im Herbste bber Frühlinge aufgepflügt, die Pflugstreifen werden in Rasensziegel zerhauet, in hausen zusammengelegt, getrodnet, und hierauf entweder für sich allein, oder mit hülfe von holz, Stroh oder Rohlen verbrannt. Die Asche wird über den Boden so gleichförmig als möglich verbreitet, und durchseichtes Pflügen und Eggen mit ihm in Verbindung gesett.
- 5. Der Vortheil, welcher aus diefer Urt den Boben in einen Uder umzustalten hervorgeht, ist doppelt. Einst dan wird die dichte, schwer zersetzbare Grasnarbe schnell zerstört, und dann wird durch das Brennen die oberstäckliche z, Thonlage so weit verändert, daß sie das Wasser nicht mehr schartnäckig anhalt, und leichter sich bearbeiten läßt.

- 6. Der Nachtheil, der mit dem Verbrennen der Grasnarbe verdunden ist, besteht darin, daß ungezweiselt eine
 große Menge von nahrenden Bestandtheilen dadurch verflüchtiget wird, welche, wenn sie sich nur allgemach im Boden zerseth hatte, mehr für den Wachsthum beigetragen hatte, als der kleinere, wenn auch wirksamere Rest, der im Boden zurück blieb, und der durch das entstandene Kali jest auf einmal auslöslich gemacht worden ist. Uebrigens darf die viele Arbeit, welche diese Art der Ackerbereitung erheischt, auch nicht übersehen werden.
- 7. Es fann daher das Brennen der Grasnarbe nur dann von wirflichem Vortheil fenn, wenn diefelbe dick, und von einer schwer zersetbaren Natur ift.

Ift sie nur dunn, so ift es nicht schwer, sie mit ben Grundserden in Mischung zu hringen, und man muß sich wohl huten, sie gewaltthatig zu zerstören. Ift sie dick; so kommt es auf die Besschaffenheit der Dammerde an; ist diese murbe, und besteht die Grasmurzeln: so ist sie leicht zersehar, und es ist genügend, wenn sie bloß umgepfügt wird, um besatz uwerden; ist sie aber dick, und besteht aus Heide, Binsen, oder Torfio ist es bei der erstern vortheilhaft, beim Torfe nothwendig die Narbe durch Brennen zu zerstören.

- 8. Sieher gehort vorzüglich ber Torf, ber eine dice Schicht von schwer zersegbaren Pflanzenwurzeln und Blattern ift, in dem die Getreidearten nicht fortfommen fonnen, weil es folchem Boden an der notbigen Bindung feblt.
- 9. Nur folche Torflager können in Neder umstaltet werden, die durch Entwässerungskanale in sofern vom Wasser befreiet worden sind, daß dieses entweder ganz bis auf den Grund des Torslagers abgestossen ist, oder doch so weit, daß die zu kultivirenden Pslanzen mit ihren Wurzeln nicht das Wasser berühren.
- 20. Im erstern Falle wird der Torf erst gang bis auf eine Schichte von 9 bis 12 Boll herausgestochen, und als

Brennmateriale verwendet, worauf man die Torflage mit der Erde aus den Graben überschüttet, und durch Pflügen mit ihr mengt, ohne daß es unerläßlich nothwendig ist, sie zu brennen.

11. Im zweiten Falle, wo man den Torfboden als Ackerland benutt, ohne ihn vorher auszustechen, muß der zu kultivirende Plat in schmale und lange Beete eingetheilt werden. Die Länge ist willkürlich, oder hängt von der Lage ab, die Breite darf aber nicht über 4 bis 5 Klaster seyn. Diese Beete sind durch Gräben geschieden, die den Uebersluß des Wassers in einen Hauptkanal entleeren, der durch eine Schleuße gesperrt werden kann, theils, daß nicht fremdes andrängendes Wasser in die Beete einströme, theils, daß man die erforderliche Höhe des Wassers in den Beeten selbst erhalte, die zur Regulirung der Tiese des Brennens nothswendig ist.

Der Torf aus den Theilungs - ober Abwässerungsgräben wird über das Beet geworfen, wo möglich auf die Mitte deskelben, um dadurch eine Wölbung hervorzubringen. Diese Gräben werden alliährlich tiefer ausgeworfen, so lange der Seiger des hauptkanals es zuläßt.

- 12. Sind diese vorbereitenden Arbeiten geschehen, so wird die Oberstäche der Beete im folgenden Sommer entwezder mit einem leichten Pfluge, wenn der Boden ein Pferd trägt, dem man oft die Füße auf Breter bindet, um sein Einsinken zu hindern, aufgeackert, oder mit der Handhaue aufgehauet, und in diesem Zustande im ersten Jahre über Winter liegen gelassen, worauf sie im folgenden April oder Mai noch einmal überpflügt, oder überhauet, und nach einiger Zeit leicht überegget wird, was so oft wiederholt werden muß, als vor der ganzlichen Austrocknung Regen fällt.
- 13. Ift die geloderte Oberfläche vollfommen troden, was nicht wohl vor Ende Mai, oft erft in der Mitte des

Juni zu erwarten ist; so wird jest ber Boben verbrennt, indem man ibn auf der Bindseite auf mehreren Stellen ans zündet.

Der Boden brennt so tief, als er durch die vorausgegangene Bearbeitung loder und dusgetrodnet worden ift. Die tiesere Stelle steht noch immer im Berbande mit dem Wasser, und kann deswegen nicht verbrennen. Will man den Torsboden Jangere Zeit, viels leicht für immer nur als Ader, oder abwechselnd auch als Wiesengrund benuben, so darf nur eine geringe Schichte der Oberstäche auf einmahl gebrannt werden, und man muß das Wasser in den Ubzugsgräben hoch gespannt halten, um dem Sindringen des Feuers in die Tiefe dadurch zu steuern.

14. Der gebrannte Torsboden wird mit Buchweißen besäet, und auf dieselbe Beise alljährlich im Frühling aufgehackt, geegt, und gebrannt, bis er endlich eine mehrere Festigkeit, und mehr Erde erlangt hat, worauf man ihn auch mit Winterrocken, Hafer, und andern passenden Pflanzen bestellen kann.

Die Rultur des Torfvodens hängt fast immer sehr genau mit der Benutung des Torfes als Brennmateriale zusammen, und da der Torsstick einen eigenen Zweig des landwirthschaftlichen Geswerbes ausmacht: so muß ich auf die vovzüglichen Schriften in diessem Fache verweisen. Das berühmteste Werk über das Torswesen ist: Eisele n's Handbuch, oder aussührlich theoretisch praktischer Unterricht zur nähern Kenntnis des Torswesens. III. Auflage, Berlin. Eine gute kleine Abhandlung über die Bewirthschaftung der kleinen Torsmoore ist von herrn Mathias in her wohlt. Archiv der Agrikultur-Chemie V. B. 1. Dest. Das Werk: »Uleber die Behne oder Torfgräbereien, von Joh. Heinrich Freese, Aurich 1798s geshört zu den besten.

15. Das Verbrennen des Rafens geschieht aber in vielen Gegenden, vorzüglich in England, nicht bloß zur ersten Umwandlung eines wüsten Bodens in einen Acer, sondern so oft bei der Egartenwirthschaft das Feld, welches
mehrere Jahre zu Wiesen und Weide gelegen hat, wieder
gusgebrochen wird.

In der Gebirgetette, die Defterreich von Steiers mart trennt, wird der zu Kraut bestimmte Uder, ein Stud einer breifdprigen Egarte, im Fruhling aufgepflugt, der Rafen zerhadt,

und die Ziegel deffelben über ein Stud holz so über einander gestegt; daß sie das holz deden; worauf man das holz entzündet, und den Rasen mit verbrennt. Die Asche wird zerstreut, und seicht und tergeackert, und ohne Dünger wächst darin schnes Kraut, Ein ahnsliches Versahren ift das Kutten in Kurland, und das Braates brennen in Norwegen.

16. Man behauptet, und es ist durch die größte Erfahrung erwiesen, daß dies Verfahren den unmittelbar darauf folgenden Gaaten von größtem Vortheil sen, und feineswegs die Fruchtbarkeit des Bodens für die Zukunft vermindere, wie man aus dem Verfahren, den Rasen zu verbrennen, vermutben follte.

17. Der Rugen Diefes, unfern Borftellungen über Die Mothwendigfeit des humus widersprechenden Verfahrens wird aber allerdings erflarbar, wenn man das Schalen und Brennen des Bodens (Paring and Burning) aufmertfam beobachtet. Man schält den Boden in England nur febr feicht ab, einen bis 2 Boll tief; bas Berbrennen biefer Erd. fchichte liefert Ufche, gebrannten Ralf, gebrannten Gips, welch erftere auf den im Boden bleibenden humus zerfegend wirfen, und da ein großerer Barmegrad gum Theil auch Die Auflöslichkeit jenes humus, ber nicht verbraunt wird, befordern mag, und durch bas Brennen ber Thon feine nach. theiligen Eigenschaften verliert; fo erhellet hieraus, daß ein auf diese Beise zubereiteter Acker eine hohe Fruchtbarkeit außern muffe. Bird diefe Fruchtbarfeit nicht bloß fur Betreide benutt, fondern jum Theil für gutterpflangen; fo etjeugt man eine hinlangliche Menge von Dunger, um bem Boden das fogleich wieder mit Bucher zu erfeben, mas ibm bas Feuer geraubt hat, und erhalt badurch feine Fruchtbarfeit auch fur die Rufunft.

Es ist bemerkenswerth, daß diese Art den Grasboben in Ader umzustalten, nur in den nördlichen Ländern, oder in hoch liegenden Gegenden üblich ist, mahrend man in den wärmern sie nirgendwo konnt. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß der in den kaltern, oder nässeren Gegenden mehr begunstigte

Grasmuchs das Verbrennen einer feichten Schichte ber Grasnarbe als Berluft von positiv dungenden Substanzen minder beachtungs- werth macht, und daß der Gewinnst, den dieses Verfahren geswährt, daß der geschälte und verbraunte Boden ein sehr gleichförmiges, und von Unkraut und Insekten hefreites, fruchtbares Feld darstellt, während sont die Grasnarbe in diesen Gegenden nur schwer fault, und das Unkraut niemals durch ein einmaliges Phügen zerhort werden könnte, diesen geringen Verlust weit aberwiegt.

Dann in feiner Agrifultur: Chemie liefert mehrere Daten, aus denen uns die Wirksamteit dieses Versahrens mehr anschaulich wird, auch außert er hierüber, unserer Meinung nach, die richtigken Unsichten. Er untersuchte (S. 400) drei Proben von! solscher Rasenasche, die herr Bons von Bellhanger in Rent eingeschiedt hatte. Er fand, daß die erste — von einem Kalkboden —

bestand

aus kohlenfaurer Kalkerde . 0,400 Gips . . . 0,055 Kohle . . . 0,045 Eisenopyd 0,045 Salzigen Substanzen; schwefelsaurem Kali, salziaurer Talkerde, Pflanzenkali . 0,015 Thon und Kieseleede . 0,420

Herr Bons schäfte, daß ein Acker im Durchschnitte 2660 Buffels Asche tragen durfte, die seiner Meinung nach 172900 Pf. wiegen wieden = 2155 Regen oder 22150K Pf. W. G. pr. Joch. Ein Quadratsuß Oberstäche oder 1/4 Aubiksuß der Dammerde, müßte diesem zu Folge 3,8 Pf. Asche liefern, was keinesweges zu viel ift, de fast die Hälfte dieser Asche aus Thon und. Sand besteht.

Rach Diefer Rechnung kamen pr. Joch mittelft biefer Afche ausgestreut an gebranntem Gips . 1218 Pf.

Roble . 196 Pf. 332 Pf. tohlensaurem Rolle (ber aber s

kohlensaurem Kalke (der aber zur Zeit bes Ausstreuens gebrannter Kalk mar) 8660 Pf. Welche Substanzen allerdings sehr beträchtliche Wirkungen sowohl als positiv dungende, als auch als Auflösungsmittel des in der unteren Schicht der Dammerde liegenden Humus-machen

Die zweite Aschenprobe war von einem Felde, das nur 0,04 tohleusaure Kalkerde enthielt, und aus 3/4 seinem Sande und unge-fabr 1/4 Lehm bestand. Es war vor dem Brennen mit Rasen bedeckt gewesen. Sie bestand

aus Kohle . . . 0,06
falzsaurem Natrum, schwefelsauren Kali , und einer Spur von Kali . 0,03
Eisenoryd . . 0,09

Der Ueberreft bestand que Erben,

Die dritte Probe mar von einem fie fen Lehmboden, der normals beide mar.

Die Afche bestand

Der Ueberreft mar Thon und Sand.

»Man hat mehrere, nicht klare Ursachen angesührt, sagt. Da v p, vum die Wirkung des Brennens zu erklären; ich glaube vaber, daß sich diese Operation ganz auf die Beränderung des Susammenhanges und der Zähigkeit des Lehmboden, so wie vauf die Zerstörung der unfruchtbaren und unnüßen (soll heißen zusamblung in Dünger, zurückstischen Eubstanz, und ihre Umswandlung in Dünger, zurücksühren läßt. Alles Erderich, in welschem sich zu viele todte Pstanzensasen besinden, und das mitschin ein Drittel bis zur Hälfte seines Gewichtes durch das Einswäschern verliert, und alle solche Arten von Boden, welche ihre verdigen Bestandtheile in einem unfühlbaren Zustande der Zertheislung enthalten, wie dieses der Fall bei dem steisen Kleiboden und Mergelboden ist, werden durch das Brennen verbessert; bei vzröberem Sande hingegen, oder fruchtbaren Boden, in welchem wischen, in welchem des Gestüge des Erdreiches sattsam socker oder völie organische Substanz hinreichend ausgelöst ist, wird das Brenswnen nachtheilig wirken.

Rabre Radrichten über dieses Berfahren findet man in Thaer's und Begtrup's Werken über die englische Land-

wirthschaft.

e. Bon ber Einfriedigung bes Bobens.

- 1. Unter der Einfriedigung des Bodens versteht man die Schutwehre, die man rings um den Boden aufstellt, um ihn im Frieden zu erhalten, das ift, vor dem Unlaufe der Thiere und Menschen zu bewahren.
- 2. Jedes Land kann nur in fofern für den Landwirth ben größten Werth haben, als er unbeschränkter und ungestörter Eigenthumer desselben ist. Go lange das Feld in Gemeinschaft mit denen seiner Nachbarn offen da liegt, sind die auf demselben kultivirten Gewächse vielfachen Gefährdungen ausgeseht, und nur dann erst, wenn es wohl eingefriedigt, und für den Anlauf von Menschen und Thieren gesie

dert ift, fann er fich in biefer hinficht als ungestörter Gie genthumer besfelben betrachten.

- 3. Der wesentlichste Bortheil ber Einfriedigung ift ime mer die Sicherheit der ungestörten Benuhung des Feldes; indessen durfen die mancherlei Nebenvortheile, welche mit ber Einfriedigung verbunden find, nicht übersehen werden.
- 4. In einem eingehegten Boden wird die Feuchtigseit mehr zurückgehalten, weil die Winde den Boden nicht so austrocknen können, und die Wärme wird nicht so geschwind durch die bewegte Luft entführt. Ueberall also, wo die Feuchtigseit mit Sorgfalt in dem Boden zurückgehalten werden muß, und wo die Erhaltung der Wärme im Boden dem Pflanzenwachsthum zuträglich ist, sind die Einhegungen von großem Nugen.

Sandboden in ebenen Segenden wird durch hohe Einhegungen den größten Bortheil erhalten. Rach diesen jedes zu Wiesen und zur Weide bestimmte Feld, weil diese Plate mehr als Getreideselder warme Rasse nothwendig haben.

5. Endlich gewähren die Einfriedigungen foldem Lande, bas beständig oder nur zeitweilig als Beide benutt wird, fehr großen Nugen, weil man das Nieh darin eingeschlosen hat, ohne für dasselbe eines hirten zu bedürfen.

Darum findet man die Felder in verschiedenen, oft gleich großen Ubtheilungen mit Graben und hecken eingefriedigt in allen jenen Landern, wo die Egartenwirthschaft betrieben wird: in England, in Medlenburg, holftein, im Salzburgifchen und in unfern Gebirgen

6. Die Nachtheile, welche mit den Einfriedigungen verbunden sind, bestehen darin, daß sie vielen Raum wegnehmen, die Abtrocknung des Bodens hindern, zu Schneesanhäufungen Gelegenheit geben, dem Unfraute zur Pflanzschule, den Inseften, Mäusen und Bögeln zum Aufenthalt dienen, und der Bearbeitung des Bodens im Wege stehen.

7. Ob die Einfriedigung des Aderlandes vortheilhaft fen, denn nur bei diesem kann es in Zweifel gezogen werden, kann daher nicht im Allgemeinen bejaht oder verneint werden, und ergibt sich erst aus der Gegeneinanderstellung der Vortheile und Nachtheile für jeden einzelnen Fall.

. Man findet diesen Gegenstand gut auseinandergesett in ter Beschreibung der Belgischen Landwirthschaft von Schwerz I. B. 184 #.

- 8. Die Einfriedigungen werden eingetheilt in todte, lebende und gemischte. Zu den erstern gehören: Solzzänne, Wälle mit Gräben und Mauern; zu den zweiten Hecken, und zu den lettern Wälle mit Hecken.
- 9. Holzzäune bestehen entweber aus langen Scheitern, Speltenzäune oder aus den Aesten von Beiten, Pappeln u. s. w., die man Gertenzäune nennt. Man findet die erstern in waldigen Gebirgsländern, wo das Holz keinen andern Berth hat, als den es durch die Arbeit erlangt, oder wo man der Hirsche wegen die Aecker mit dieser Einfriedigung umgeben muß. Die letztern werden in den Thälern und seuchten Ebenen angetrossen, wo die Natur den Wachsthum der Weiden und Pappeln begünstiget.
- 10. Holzzäune haben den Bortheil, daß sie den kleinften Raum einnehmen, und in der geschwindesten Beit errichtet werden können: dafür aber sind sie nur von kurzer Dauer, mussen oft, besonders die Gertenzäune, neu aufgeseht werden, und leisten gegen den Andrang der Thiere, wenn sie alt geworden sind, nur geringen Widerstand.
- 11. Erd walle find die gewöhnlichste Einfriedigung, und überall, wo die Errichtung und Erhaltung der hölzernen Baune nicht wohlfeiler kommt, ift fle die zwedmäßigste.

12. Sie bestehen in einem Auswurfe von Erde mit einem Graben. Je breiter und tiefer der Graben ist, je höher wird der Wall. Je mehr er seinem Zwed entspricht, je mehr erfordert seine Anlegung aber auch Kosten, und um so größer ist die Flache des Landes, die in den Graben und Wällen nur einer sehr geringen Benühung fähig ist, wenn man den Wall nicht mit Hecken bepflanzt.

Der hof Bradfield Combust in Suffolk, der 325 Atres groß ift, ift in 22 Felder eingetheilt, deren jedes mit einem Graben und Wall umgeben ist. Der Raum dieser Wälle, Graben und Wege macht den Sten Theil des Ganzen aus = 26 Atres. Begstrup, I. Theil 154.

- 13. Außer der Einfriedigung, welche Ball und Graben zusammen bilden, gewährt der Graben aber auch noch im feuchten, oder Ueberschwemmungen ausgesetzten Boden die Möglichkeit und Leichtigkeit, das Wasser abzuleiten und das Feld traden zu legen, und zu erhalten,
- 14. Mauern kommen fast allenthalben zu theuer, als daß man, nicht bloß die Garten, sondern auch die Felder damit umgeben könnte. Indessen gibt es allerdings Falle, wo man mit Vortheil seine Felder damit einfriediget. Wo man nämlich im eigenen Boden einen Steinsbruch hat, der aus Glimmerschiefer oder Sandschiefer besteht, der sich leicht brechen läßt, da ist das Gewinnen von Steinplatten mit geringen Kosten verbunden, und es kann sich whnen, dieselben zum Behuse der Einfriedigung zu verwenden, indem man aus ihnen eine trockene Steinwand ohne Kalk aufführt.
- 15. Lebende Heden bestehen aus mancherlei Baumen und Strauchen, bie man gestissentlich zum Behufe ber Einfriedigung anpflanzt.
- 16. Man hat Hecken, die auf ebenem Boben angelegt find, und andere, die man auf den Erdwällen anpflanzt.

Die ersteren nehmen weniger Raum ein, als die lettern; dafür aber sind sie viel schwerer aufzubringen, weil sie dem Anlause von Menschen und Thieren mehr ausgesett sind, wenn sie auch in den ersteren Jahren mit einem dop-pelten Zaun umgeben sind.

17. Eine lebende Hecke, die gehörig bewachsen ift, hat mancherlei und wichtige Vortheile. Sie ist sehr schwer durchdringlich für Menschen und Thiere. Sie braucht alljährlich nur eine geringe Nachhülfe, indem man durch das Beschneiden der oberen Triebe den lebhasten Wuchs der untersten Ueste erhält, und endlich liefert eine solche Hecke eine beträchtliche Menge von Holz.

In England und ben Nieder landen gehören Walber zu ben Seltenheiten. Die hecken liefern alles Brennholz, und den größten Theil des Gebäuholzes.

18. Nicht alle Baume und Strauche eignen sich zu diesem Behufe. Sie muffen dem Klima und Boden angemessen, und nehstbei schnellwüchsig und von der Art seyn, daß sie das Beschneiden der Wipfel nicht nur allein vertragen, sondern daß dadurch der Wachsthum der Bodenaste vermehrt wird.

Manche Baume und Strauche vertragen wohl das Befchneb ben, aber statt daß die untern Aeste hierauf stärker muchsen, treibt der Abys neue, gerade in die Hohe gehende Aeste, wie z. B. die Akazie, die Weiden, die hafel u. s. w.

- 19. Solche Baume und Strauche sind: die Fichte und Köhre, Pinus sylvestris und picea; alle Urten der Eiche; die Hagebuche, die Kornellfirsche, der Holzapfel, der Schlehendorn und der Beise dorn.
- 20. Die Kultur diefer heden ift die aller andern Baume. Erft muffen fie in hinlanglicher Anzahl in Pflang-schulen erzogen, dann in den wohl vorbereiteten, und bin-

länglich tief umgegrabenen Plat im herbst überset werden, wo sie wachsen fallen. Die ersten Jahre mussen sie
durch hölzerne Latten geschützt werden. Go wie sie lebhaft
zu wachsen anfangen, werden ihnen die Bipfel abgeschnitten, um das Austreiben der Bodenaste hervorzubringen, und
so oft sich wieder stark emporragende und in die Sohe wachsende Leste zeigen, mussen diese immer auf eine verhaltnismäßige Kurze zuruck beschnitten werden.

Wo das Klima die Kultur der Fichte erlaubt, und in Deutschland ist dieß fast überall, da verdient sie allen übrigen Baumen und Sträuchen vorgezogen zu werden, indem man junge Psanzen allenthalben in den Wäldern genügend antrisst, ohne sie mit Wühe selbst erziehen, oder theuer von den Gartnern Fausen zu mussen; sie vertragen das Ueberseben, wenn sie sehr jung sind, leicht; wachen sonells und bilden eine Wand, die nach der Kornellkirsche, welche die undurchdringlichste ist, die meiste Dichtigkeit hat. Indem die Fichte den Blattraupen nicht zum Aufenthalte und zur Kahrung dient; so hat sie auch hierin einen nicht ganz unwichtigen Vorzug. In Kärnten, mehr noch in Steiermark, sindet man häusig solche Heden, bald zum Rusen, die ersten in Gärten, die andern auf Aleckern und Wiesen, die dauern sehr lang; denn fünfzigjährige sehen noch sehr frisch aus.

- 21. Eine gemischte Einfriedigung ift jene, wo man ben Erdwall mit einer Bede berfignet.
- 22. Diese Urt der Einfriedigung ift die allergewöhnlichfte, und wohl auch zwedmäßigste, indem drei Mittel hier zur Abhaltung der Thiere und Menschen angenendet find: der Graben, der Wall und die Hecke.
- 23. Die hecke wird anfänglich auf der hohe des Walls angelegt, indem man die jungen Bäume oder Sträuche dahin versett. Nebstbei wird aber der Abhang des Walls zu beiden Seiten mit Samen von passenden Bäumen und Sträuchen besäet, damit der ganze Bogen des Walles sich in eine hecke verwandle, die um so fester und undurche dringlicher wird, als sie mehr Durchmeffer hat, und die Erde des Walls mehr vor dem Abschwemmen schügt.

Drittes Sauptstud.

Pflanzenkultur.

g. I

Begriff und Eintheilung der Pflanzenkultur.

- unter Pflangenfultur verstehen wir das Berfahren, bestimmte Pflangen auf einem gegebenen Boben hervorzubringen, und ihren Bachothum zu beschleunigen,
 und zu vergrößern.
- 2. Die Pflanzenkultur wird eingetheilt in die allge- meine und in die spezielle.
- 3. Die allgemeine Pflanzenfultur enthalt die Re-) in geln der Rultur, in wiefern diefelben allgemein, und allen Pflanzen gleich angemeffen find.
- 4. Die spezielle Pflanzenkultur lehrt die Unwendung der allgemeinen Regeln bei den verschiedenen Pflanzen mit Rudficht auf die eigenthumliche Natur berfelben,

g. II.

1. Allgemeine Pflanzenkultur.

1. Wenn wir bestimmte Pflanzen auf einem gegebenen Boben hervorbringen, und ihren Wachsthum, so sehr als dieß möglich ist, beschleunigen und vergrößern wollen: so ist es nothwendig zu wissen, wie diese Pflanzen in den Boden gebracht werden sollen, und wodurch wir mahrend ihrem

Leben die Beschleunigung ihres Wachsthums und die Bergrößerung ihres korperlichen Bolumens zu befordern im Stande senn.

- 2. Es zerfällt baher bie Lehre ber allgemeinen Pflanzenkultur in die Lehre der Saat, und in die Lehre der Pflanzen.
- 3. Beil wir aber die kultivirten Gemachse, nachdem sie entweder bis auf die erzeugten Samenkörner ganz abgestorben sind, oder auch wohl schon, wenn sie einen bestimmten Grad der Ausbildung erlangt haben, von den Feldern wegbringen, die uns nühlichen Theile von den unnüßen, oder minder nühlichen scheiden, ausbewahren, und vor Verderben schüßen muffen: so erhellet hieraus die Nothwendigkeit, auch das verschiedentliche Versahren kennen zu lernen, wie die Ernte der Pflanzen, ihre Reinigung, Scheidung und Ausbewahrung auf das Zweckmäßigste bewerkstelliget wird.

J. III.

A. Bon ber Saat.

- 1. Wenn der Boden mit einer zureichenden Menge von pflanzennährenden Substanzen versehen, wenn alle seine Bestandtheile wohl unter einander gemischt, und zu einer angemessenen Tiefe gelockert, und sonst fein wesent- liches hinderniß des Gedeihens der in denselben zu versehenden Pflanzen vorhanden ist: so sind die Vorarbeiten vollendet, welche die Pflanzenkultur erheischt, und wir dursen nun die Pflanzen selbst in den Boden bringen, den wir su sie zugerichtet haben.
- 2. Die Pflanzen werben entweder in ihrem eidhnlichen Zustande, als Samentorner in ben Boden gebracht, worin fie bestimmt find fich vollkommen zu entwickeln, oder fie

werden an einem andern Orte gefäet, und werden bann in ihrem entfalteten Zustande, als junge Pflanzen, in den Bos ben übersett, worin sie ihre Ausbildung vollenden follen.

- 3. Das erftere, fo wie den vordern Theil des zweisten Berfahrens beißt man Saen; bas lettere Ueber, fegen.
- 4. Alle Pflanzen überhaupt werden durch Samen fortgepflanzt. Die Natur hat aber einigen Gewächsen das
 Bermögen gegeben sich auch auf andere Beise zu vermehren, durch Burzeltriebe, Knospen u. s. w.
 Getreidepflanzen und Futtergewächse werden aber nur
 durch Samenkörner fortgepflanzt, mit Ausnahme der Kartoffeln, die man vortheilhafter durch ihre Burzelknollen
 erzeugt.
- 5. Nicht immer ist es vortheilhaft, die Pflanzen ba kehen und fortwachsen zu lassen, wo sie aus ihren Camen aufgegangen sind; nur wo die Pflanzen einen dichten Stand lieben, oder vertragen, und nebstbei schnellwüchsig sind, sindet dies Verfahren Statt; wo aber die Pflanzen weite Zwischenraume bedürfen, und in der Jugend keine Kälte vertragen und langsam wachsen, macht ihre Kultur weniger Mühe, wenn wir sie erst auf einem Samenbeete erzieshen, und sie in den frisch zubereiteten Boden dann überssehen, wenn sie mehr erwachsen sind.
- 6. Da wir in biesem Abschnittt zeigen wollen, wie die Pflanzen in den Boden zu bringen sepen, in welchem sie bestimmt sind sich auszubilden; so wollen wir zuerst, die Regeln der Saat überhaupt vortragen, und zuest auch die Vortheile des Ueberfepens, und das Verfahren bei demselben auseinandersehen.

Burgers Lebrb. b. Sandro, I. Sb.

- 7. Wenn wir den hochsten Gewinn von unserem Bsben beziehen wollen, so ist es nothwendig, daß er mit einer angemessenn Anzahl von Pflanzen bedeckt sen, und
 daß diese den vollfommensten Grad. der Ausbildung erreichen. Es kann aber das Erstere nur dann erlangt werden,
 wenn wir einen lebendigen Samen in den Boden bringen;
 wenn wir ihn da in eine Lage versetzen, daß er keime und
 fortwachse; und wenn wir eine augemessene Anzahl von
 Pflanzen, und diese gleichsörmig vertheilt hervorzubringen
 uns bemühen.
- 8. Es zerfällt daber die Lehre der Saat in folgende Unterabtheilungen :
 - a. Bon ber Auswahl bes Gamens:
 - b. Bie tief das Samenforn unter die Erde zu bringen fen.
 - c. Wie groß die Anzahl der Samenkörner fenn muffe.
 - d. Welches Verfahren bas zwedmäßigste fen, die Samenkörner unter die Erde zu bringen.
 - e. Wann gefaet werben muffe.
 - f. Bon den Bortheilen des Ueberfegens, und dem Betfahren bei demfelben.
 - a. Von der Auswahl des Samens.
- 1. Das zur Aussaat bestimmte Samenkon muß keimfahig, das heißt lebendig senn; es muß alle Konnzeischen der vollkommenen Ausbildung und Gesundheit an sich haben; und muß von Pflanzen genommen werden, die sich durch ihre Größe, Stärke und vollkommenste Ausbisdung vor den übrigen auszeichnen, muß dem Klima und der Dertlichkeit angemessen, und muß bis zur Zeit der Gaat
- 🛴 zwedmäßig aufbewahrt worden fenn.

- 2. Die Reimfähigkeit des Samenkorns last fich nicht von außen erkennen, und wenn wir uns hierüber überzewigen wollen, so muffen wir den Samen befeuchten und der Warme aussehen, wodurch er zum Keinen bewegt wird, wenn er noch Leben in sich hat.
- 3. Die Keimfähigkeit der Samenkönner ist entwedet nie vorhanden, oder sie geht auf vorschiebentliche Weise wiesder zu Grunde.
- 4. Biele Samentonnen haben, nige do Binfallige Reume, fahigfeit, daß sie nur wenige Tage oder Bochen deuern.,

all girem un Geor fiolof bon unich e

Diesem Umftande muffen wir es zuschreibenge bof wie alle Korner keimen, wenn fie auch jung, und von febr politommenen Pflanzen genommen worden find,

- 5. Die Reimfähigkeit geht ferner zu Grunde, burch Alter, burch Erhipung, burch Ruffe, burch Gabrung.
- 6. Die Samenkörner behalten ihre Reimfähigkeit nur eine bestimmte Zeit, und verlieren fie nach derfelben. Die öhlhaltigen, mit einer genau schließenden, Dichten Gulle umgebenen Körner behalten fie am langsten, Die Gulfenfruchte am furzesten.

Lain, Mohn, Kraut und Rübensamen dauern viele Jahres so behäuptet man, daß der Acersenf und der wilde Rübsen selbst unter der Erde: lange Jahre verborgen liegen könne, ohne seine Keimschigkeit einzubugen. Die Getreidekanne daugen kanm janger als drei die vier Jahre, und die Bohnen haben oft schon nach 1/2 Jahren ihre Keimfahlgkeit verloren.

7. Wenn man die Samenforner erhipt, entweder um fie abzutrodnen, oder um fie leichter von ihrem Sulfen gut befreien; fo bugen fie ihre Keimfabigfeit darüber leicht ein.

In Rurland wird das Getreide gebortt, und bei uns gefchieht bieß mandmal beim Riee, ber fo fcwer uns feinen Bullen gu bringen ift. — Golder Rleefdine fieht gut aus, und ift doch tobt.

- 8. Durch Maffe geht bas Leben ber Samentorner auch ju Grunde. Wenn namlich die Korner eine Weile unter Waffer liegen, und dann getrodnet werden; fo haben fie ihre Keimfabigkeit verloren.
- 9. Durch Gahrung verlieren sie ihr Leben am haufige ften. Wenn sie noch nicht volltommen ausgetrocknet in großen Saufen aufgeschichtet liegen, so entsteht in denselben eine Gahrung; der Haufen erwarmt sich, und ohne daß ein Verderbniß nachfolgt, weil zu wenig Wasser vorhanden ist, um die Gahrung sortzusepen, so ift doch die Keimfahigfeit verloren gegangen.

Ueber Meer gekommenes Getreibe ift zwar nicht immer, aber boch haufig tobt, und es ift allezeit febr gewagt von Getreibehandern Gaatkorn zu kaufen, weil fie ihr Getreibe in großen Saufen aufgeschichtet haben.

- 10. Das Saatforn muß alle Kennzeichen der Bollfommenheit und Gesundheit an sich haben.
- 11. Diefe Rennzeichen find: die Korner muffen groß, glanzend, ausgefpannt und geruchlos fenn.
- 12. Sind sie groß; o ist dieß ein Beweis der Vollkommenheit der Ausbildung, und der reichlichen Ernährung
 des Mutterstodes. Sind sie glanzend und ausgespannt;
 so deutet dieß Volkommenheit der Ausbildung und Gesundheit an; denn nur kranke, halbgenährte und unvolkommen ausgebildete Körner sind glanzlos oder gar eingeschrumpft. Und wenn sie geruchlos sind; so ist dieß ein Beweis, daß sie gesund, gut eingebracht, und zweckmäßig aufbewahrt worden sind.

Riecht das Saatkorn, so war, ober ist es noch in jener Gabrung begriffen, wobei sich Schimmel erzeugt; und derlei Körner sind entweber todt, oder haben nur ein schwaches Reimbermögen; in diesem Falle ist der Geruch schimmlig. Ist er aber nach saulen Giern riechend; so ist Brandstaub darunter.

- 13. Das Saatforn soll von Pflanzen genommen werben, die sich durch ihre Große, Starte und vollkommenste Ausbildung vor den übrigen auszeichnen.
- 14. Ift der Bedarf an Samen nicht groß; so zeichnet man jene Pflanzen aus, die in ihrer Urt, und unter den übrigen die vollkommensten sind, und bewahrt ihre Samenstorner, die man besonders gut auszeitigen ließ.
- So verfährt man in Garten, und zum Theil auch bei ber Feldwirthschaft, g. B. beim Rraut, bei den Krautrüben, Rüben, Möhren, beim Mohn, Tabat u. f. w.
- 15. Ift der Bedarf an Samen aber groß; so läßt man jene Aeder, die sich durch die Bolltommenheit und Reinheit der Frucht auszeichnen, vollkommen auszeitigen, und trachtet sie vor allen in einem wohl ausgetrockneten Zustande in die Scheuer zu bringen.

Der Schnitt beginnt, ehe noch die Früchte auf allen Aedern, die mit denselben bestellt sind, ganz abgezeitigt sind; denn man wurde in größern Wirthschaften durch den Auskall zu viel verlieren, wenn man erst dann anfangen wollte zu schneiden, wenn die Körner hart sind. Das zur Saat bestimmte Feld läßt man auf die Lette, damit die Körner ganz und gar abreisen können, und wenn wir hierben, auch etwas mehr durch den Ausfall verlieren; so geswinnen wir aber dasur ein gesundes und mit einem starten Keimevermögen versehenes Korn.

- 16. Selbst erzeugtes Samengetreibe ist immer bas beste, nicht weil es das vollkommenste in seiner Art ist, denn es kann häusig vom fremden übertroffen werden; sondern weil wir sowohl von seiner Reimfähigkeit, individuellen Vollkommenheit, Gesundheit, als auch davon überzeugt sind, daß es für die gegebenen Verhältnisse des Klima und Vollens passend sen.
 - 17. Fremdes Getreide darf nie ausgesaet werden, aus fer man hat sich zuvor von der Reimfähigkeit der Korner überzeugt.

18. Mangelt uns eigenes Saatforn; so muffen wir nur aus folchen Gegenden Samen nehmen, die mit der unseren die größte Aehnlichkeit haben, und wenn dieß nicht möglich ift, nur aus kalteren, nie aber aus warmeren Gegenden denfelben hohlen.

Der Gebirasbauer barf nicht hafer ausfaen, ber in ben marmen Gegenden des Landes gemachfen ift, weil er ibm gu fpat reif wird, indem er mehr Marme gewohnt ift, und fie fordert; moges gen wir in den Cbenen den Gebirgshafer ohne Unftand bauen tonnen , ja den Bortheil bavon haben , daß er fcneller reift , wie unfer gewöhnlicher. Wenn wir Dais aus Onrmien, und den Gegenden der untern Theps bei une bier bauen, fo erhalten wir Pflanzen, die viel größer machsen, spat bluben, und wenn der Sommer nicht besonders gunftig ift, nicht gur Beitigung tommen ; mab-rend der Dais aus bem bochgelegenen Gailthale bier um Rlagenfurt um 8 - 14 Tage früher reift, ale unfer gewöhnlicher. In den Moorgegenden barf man nicht Betreide aus Candgegenden anfaen, wenn man nicht haufigen Migmache von demfelben erleiden will; man muß aus abnlichen Begenden Samen tommen laffen. Der Grund diefer Ericheinungen liegt darin, daß die Pflangen fic allgemach an die Umgebungen gewöhnen, in denen fie durch mehtere Generationen hindurch fich befinden, und eine Abart hervor-bringen, die nur fur diese Gegenden fich eignet. Darum ift es möglich, fremde Pffangen allgemach an ein anderes Rlima und an einen anderen Boden ju gewöhnen, als ihr natürlicher Standort ift, wenn wir die Abstufungen zwischen diefen und den unfern allgemach durchgeben; vorausgefest, daß Klima und Boden ihren forberungen nicht völlig entgegengefett fenen:

19. Da dieselbe Art der Pflanzen unter gegebenen äußeren Berhaltnissen, die ihren Wachsthum mehr oder westiger begünstigen, sich mehr oder weniger vollkommen entwickelt, und die unter günstigen Umständen hervorgebrachte Abatt duch unter gering veränderten außeren Verhältnissen sich noch einige Zeit erhalt: so liegt hierin die Möglichteit fremde, vollkommnere Abarten bei sich zu erzeugen; nur muß man zu seder zweiten oder dritten Saat Originalssamen nehmen.

Der russische Lein bestätigt am überzeugendsten die Richtigkeit bieses Lehrsages. Es wächst diese Pflanze in Liefland, Rur-Iand, Litthauen zu einer bei uns ungewöhnlichen Sohe, und da ihr die Elimatischen Berhältnisse des übrigen Europa fast allenthalben zusagen, so gewährt ihre erste Aussaat auch überall dasselbe Produkt, wie in der ursprünglichen heimat. Wird aber der bei und gewonnene Same wieder ausgefäet, so ist die daraus hervors aegangene Pflanze schon viel niederer, und in der dritten Generation ist kein Unterschied mehr zwischen dem daraus erzeugten Lein und unserem heimischen. Will man daher russischen Lein bei und bauen, so nung man zu jeder Saat, oder wenigstens alle zweite Jahr neuen Samen ankaufen. Das gleiche gilt von allen übrigen Samereien; denn es sind die Pflanzen und die Thiere Produkte eines ursprünglichen Typus, modifizier durch die äußeren Verhälts misse, die allgemach den Lokal's Charakter annehmen, wenn sie durch mehrere Generationen unter dem Emssusse dieser veränderten Vershältnisse fortgepflanzt werden.

- 20. Wenn man mit Brandstaub verunreinigtes Getreide auszusänn genöthiget ist; so hat man gefunden, daß fast meistens wieder ein Theil der davon erwachsenen Pflanzen mit dem Brande befallen worden. Da man die Ursache dieser Erscheinung dem beigemengten Brandstaube zuschrieb; so suche man denselben vor der Aussaat durch das Einweichen der Körner in Laugensalz und metallische Salzauslösungen zu zerstören, und weil man oft fand, daß die auf diese Art zubereiteten Saatkörner gesunde Pflanzen lieserten, die nicht vorbereiteten aber mehr oder weniger brandige; so glaubte man zu dem Schlusse berechtiget zu senn, daß das Einbeigen der Saatkörner in solche Flüssigkeiten die Pflanzen vor dem Brande bewahre.
- 21. Da es aber viel wahrscheinlicher ist, daß der Brand eine Krankheit ist, die zum Grunde ihres Entstehens sowohl eine Disposition im Keime selbst, als auch eine der Entwick-lung dieser Krankheit befonders gunftige örtliche Lage und Jahreswitterung erfordert, und daß nicht die von außen am Korne klebenden Brandstaubkügelchen diese Krankheit verursachen; und da man häusige Erfahrungen hat, daß alles Einbeigen nichts nütze: so mussen wir andere Mittel gegen diese verderbliche Krankheit anwenden, die sicherer zum Ziele führen.

Das Ginbeigen der Saattorner por dem Ausfaen in Salpes terauflofung , in Dehltreftern u. f. w. ift ein uraltes Berfahren,

bas man aber nicht jur Abwendung von Krantheiten , fondern nur f gur Beforderung bes Bachethums anwandte:

Semina vidi equidem multos medicare serentes, Et nitro prius et nigro aspergere amurca, Grandior ut foetus siliquis fallucibus esset.

Virgil. Georg.

Roch gegenwärtig rubmt man bas Ginweichen ber Saat in Miftjauche, und wenn man ben Lobpreifern biefes Berfahrens glaus ben wollte; fo batte man davon fo vielen Rugen, als wenn bas Weld gur Balfte mare frifd gedungt worden. - Dag die Gier feine Rabrung zu lich nehmen , weiß Jedermann ; eben fo , daß das Gamentorn blog Baffer bedarf, um gu teimen. Ge ift alfo abgefcmadt au glauben, daß dies Berfahren irgend einen anderen Bortbeil, als Des geschwinderen Reimens gemabre. Ueberdieft ift dief Ginmeiden in Miftjauche gefährlich; benn wie fie nur etwas tongentrirt ift, fo wirkt fie foleunig tobtend auf bas Getreibe, wie ich beim Rocken felbft mich übergeugte: und wenn ber Regen bie Saat unterbricht; fo tann das eingeweichte Rorn nicht gefaet werden, und machet ente weder aus, ober wird im Beginnen besfelben gehemmt, und verliert barüber Die Reimfähigleit. - Dag man eingeweichtes Betreibe nicht mehr mit Dafdinen fatn konne, und daß es auch beim Breitmurfigfaen einen großen Unterfchied auf Die Quantitat der Gaat made, ob man aufgeschwollene Rorner, oder natürlich große ausmerfe, leuchtet von felbft ein.

Spater erst ward das Einweichen als ein Mittel gegen den Brand beim Weißen gebraucht. Ralt und Afche sind die Sauptmittel, und weil man die Idee hatte durch derlei Beigen den materiellen Krantheitstoff zu zerstoren; so glaubte man noch ftärker wirkende Mittel anwenden zu muffen. Aupfervitriol, Operment, selbst weißer Ursenik wurden gebraucht. Es gibt Gegenden, wo man kein Korn Weigen aussaet, ohne ihn zuvor in einer eigenen Beige eingeweicht zu haben, wozu tausend verschiedene Rezepte vorhanden sind; anderswo kennt man wieder von diesem gangen Ver-

fabren nichts.

Der Graf Podewils erzählt (Wirthschaftserfahrung. I. Thi. S. 59.), daß sich auf seinen Feldern, auf der Hohe der Guter Guson und Platkown nie Brand zeigte, als wie man ansing Weisen auf Weisen zu bauen; welche Krankseit aber auch sozieich wieder verschwand, als man mit dieser Fruchtselge aushörte. Er und sein Bater kalkten nie, ja sein Bater versuchte es sogar eine mal brandigen Weisen aus der Reumark auszuschen, und ernstete gesunden. "Ein Beweis, a sagt er, "daß der Brand bloß eis waem gestörten Wachsthume zuzuschreiben ift, durch unrichtige "Wahl des Ackers, schlechte Düngung, oder nachlässige Bestellung ventstehet, und sich hernach, wie die Seuchen der Menschen und "Thiere, durch Anstedung fortpslanzt."— Das lehtere steht zu erweissen, denn es ift und wahrscheinlicher, daß ein Samenkorn, das wirklich eine Disposition zu dieser Krankheit in sich trägt, dennoch eine gesunde Pslanze liesern wird, wenn es in einen angemessene

Standort zu liegen kommt, und eine gehörige Witterung mabrend feines Wachsthumes bat-

Derr Flor de erzählt (Magazin für die neuesten Entbedungen in der gesammten Naturkunde. Berlin, 1810. IV. Jahrg. IV. Quart. S. 305.) eine Beobachtung, die diese unsere Meinung vollkommen bestätiget. Ein Landwirth besäete einen Ader, der ganz gleich zugerichtet und gedüngt worden war, an einem Tage ganz mit Weisen, der in Salzlauge und Kalk gelegen hatte. Die eine hälfte des Aders sag aber etwas höher, als die andere, und wan daher trochner. — So weit die Erhöhung reichte, trug der Acker den besten, gesundessen Weisen; die niedrige seuchte hälfte war aber durchaus brandig. — Es entsteht daher der Brand mehr von äußern Ursarben, als durch die Vererbung, und die Beisen könen nicht als ein Präservativ dagegen angesehen werden.

Dehr sichere und vernünftigere Mittel gegen ben Brand des Getreides find jene, wenn wir den Acfer fo fehr als möglich vom ftauenden Baffer befreien, wenn wir fruh faen, und wenn wir jährigen und auserlesenen Samen biezu mablen.

Ichriger Weißen bringt feltener brandige Frucht hervor, als neuer: eine Erfahrung, die alle Landwirthe kennen. Ich schreibe et zum Theil diesem Umstande, und der sorgsältigsten Auswahl des Samens zu, daß ich nur in seltenen Jahren, und dann nur unter besonders ungünstigen Werhältnissen den Brand in meinen Aeckern bemerkte. Es ist schwer zu erklären, warum ein Jahr alter Samen weniger oft vom Brande leidet, als frisch geernteter, wenn wir nicht annehmen, daß die schwächlichen, zum Brande vielleicht geneigten Samenkörner in dieser Zeit ihre Keimfähigkeit verloren haben, oder einen so schwachen Trieb machen, daß derlet Pflanzen ihrer Ju Grunde gehen. Wielleicht liegt eben in dieser zers störenden Wirkung der Vortheil des Einbeitzuns, daß auch dadurch diese schwächern Reime in den Körnern getöbtet werden.

23. Daß die Samenforner ihre Reimfähigfeit bis zur Beit ber Saat nicht einbugen, wird verhutet, wenn wir beforgt find, fie auf einem trodnen Orte in einem trodnen Juftande zu erhalten.

Das halmgetreibe bleibt am sichersten erocken und keimfabig, wenn wir es unausgedroschen in der Taffe liegen laffen, oder wenn wir es der Maufe wegen ausdreschen laffen muffen, wenn wir es dann sammt der Spreu in den Kasten schultten. Samenmais muß in Kolben bis zur Saatzeit hangen bleiben.

24. Beil aber in jeder Aehre oder Hulfe Körner von ungleichem Werthe vorhanden sind, und wir nur die schönften und vollkommensten zur Saat gebrauchen wollen; so muffen wir diese von den minder vollkommenen scheiden. Dieß geschieht, indem wir durch Werfen oder durch die Fegemühle die leichteren von den schwereren Körnern abscheiden; und da auch im reinsten Ucher immer noch etwas Unfraut mit aufwächst: so muß der Samen dedselben jest vom Saatgetreide durch dieselben Mittel und durch Siebe abgeschieden werden.

b. Bie tief das Samenkorn unter die Erde gebracht werden müffe.

- 1. Jebes Saatkorn muß fo tief in die Erde gelegt wers den, daß es alle die Bedingungen erfüllt findet, von denen das Keimen sowohl als das Fortwachsen der Pflanze abhängt.
- 2. Zum Keimen der Samenkörner ist erforderlich: ein schickliches Maß von Wasser und Wärme; so wie daß die atmosphärische Luft von den Körnern nicht abgesperrt sep.
- 3. Wenn das gekeimte Korn fortwachsen soll; so ist außer dem Lichte und der Nahrung, welche die Pflanze erst später bedarf, wenn sie bereits Wurzeln und Blätter gebildet hat, anfangs noch erforderlich, das Wasser, Wärme und Luft so lange auf dem Keim in einem schieflichen Maße einwirken, die die junge:Pflanze sich sowohl über als unter der Erde genügend entfalten hat, und dadurch vor dem Verdorren geschüt ist.

Dem was nüst es uns, wenn der oberfichtis ausgestreute Samen bei günstiger Witterung auch wirklich keimt, wenn er spokter wieder bei trocknem Wotter verdorrt, weil seine ausgetriebenen Wurzeln noch zu wenig tief in die Erde eindringen konnten, um vor dem Austrocknen geschüpt zu sepn.

- 4. Hieraus erhellet, daß die Camenkörner nach Berfchiedenheit ihres Bedarfes an Feuchtigkeit und Warme, und
 nach Verschiedenheit des Bodens und der Saatzeit bald mehr
 -bald weniger tief in die Erde gelegt werden muffen, wenn
 sie so schleunig als möglich keimen und fortwachsen sollen.
- 5. Je feichter die Samenkörner unter der Erde liegen; je starker wirkt auf sie die Warme, und um so freier geniesen sie der Luft; und da sie nur eine geringe Menge von Feuchtigkeit bedürfen, die entweder schon im Boden vorhanden ist, oder mit Gewisheit erwartet werden kann: so erhellet hieraus der Vorzug, den eine seicht liegende Saat vor einer tiefer liegenden bei gleichen übrigen Verhaltnissen hat.

Die seichte Saat kommt bei einem gehörigen Grade der Feucheigkeit des Bodens schnell zum Borschein; eine schnell aufgehende
Saat hat aber weseutliche Borzüge vor einer langsamen; denn es bleibt ihr mehr Zeit sich zu bewurzeln, ehe sie durch die Ditse des Sommers zum Schossen getrieben wird. Die seichte Saat bedar; weniger Körner, weil ihrer weniger am Ausgehen verhindert werden; sie gibt gesundere Pflanzen, weil die aus der Tiese emporsteigenden Keime ost ihre ganze Kraft dadurch erschöfen, und dann entweder sogleich absterben, oder nur einen geringen Wurzelstod und eine schwächliche Pflanze bilden; denn dem Samen ist von der Natur nur so viele Nahrung beigegeben, als hinreichend ist seinen Blattkeim und seine Erstlingswurzel zu entwickeln. Muß er aber alle Nahrung für den unterirdischen Stäugel verzehren; so bleibt nindstür das Blatt und die Wurzel, und die Pflanze geht ein, oder sie kümmert. Zum Belege dieser Behauptung mag der von mir angestellte, und in meinem Werke: über die Kultur des Mais, erzählte Bersuch dienen.

In einem Gartenbeet, das ich nach dem Umfteden und Abrechen wieder glatt und fest niedergetreten hatte, legte ich am 19.
Juni 1807 nach einem vorausgegangenen warmen Regen eilf Körner vom weißen, spatreisen Mais mittelft eines Stockes in eine verschiedene Tiefe, um die Geschwindigkeit des Aufkeimens zu beobachten, und die schiklichfte Tiefe der Saat für derlei Berhaltnisse zu

erforicen.

Nro	. 7	Tag	unter b	. Erbe	4	ZoU ;	Za m	gum	Berfchein "	nac	181/2	Tag.
` »	8	*	D	99	41/2	· »	Ŋ	*	, »	7		>.
			*	39	5	*	79	7	*	70		»
*	1ó	•	*	¥	51/2	9.	*	>	y .	•	161/2	*
		_	_	_	4		_	_	_	_		

Die Rummern 8, 9 und 11 grub ich am 11. Juli, nach 22 Tagen, aus der Erde, und fand, daß 8 noch einen Zoll hoch zu treiben gehabt hatten, um auf die Oberfläche der Erde zu kommen. Nro. 9 und 11 hatten zwar auch gekeimt, allein ihr Trieb war so gering, daß fie noch drei Zoll unter der Oberfläche standen. Nro. 10 kam zwar nach 17½ Tagen hervor; allein die Spise des jungen Blattes blieb nur 6 Tage grun, und fing dann an abzudorren.

Es gibt teinen Berfuch, der klarer den Bortheil einer feich. ten Saat in einem nicht zu lofen und fest niedergetretenen Boden ermiefe, als biefer. Je oberflächlicher der Same mit Erde bededt mar; je foneller tam ber Reim gum Borfcein, und je farter mard in der Folge der Stamm. Je tiefer der Same lag; je langer dauerte es, bis fich fein Reim über die Erdoberflache erhob. 4 300 mar für den Dais icon gu tief, und muß es noch mehr für Eleinere Getreidekorner fenn. 3mar kam er aus diefer Tiefe noch jum Borfcein, allein in der heißen Jahregeit, im Juni, ale ich Diefen Berfuch anstellte, erft am ibten Tag; in kublen Frühlingen mare es mohl 18 - 20 Tage bergegangen. Muß der Same unter der Erde gu lange Blattkeime treiben; fo fangen fie an fich zu verdreben, fie merden bleichfüchtig, und fterben entweder ab, mie Nro. 10, oder bilden ichmächliche Pflanzen, wie die Nro. 7 und 10. Ginen abnlie wen Bersuch erzählt &r. Betri von Theresten feld in Defterreich in Undre's ökon. Neuigkeiten , April 1818. Er faete Ros den im Oktober 1817, und fand folgendes: Tiefe der Gaat. Rommt gum Borfcbein. Unjahl ber Pflangen.

1/2 30U. Mad 11 Eagen. 7/3

2 9 12 9 4/3

3 9 20 9 6/3

4 9 21 9 4/3

5 9 22 9 6/3

6 9 2 23 9

Der Burgelftod bildet fich immer nur junacht unter der Oberfiche der Erde, und wenn wir die Korner tief legen, so treiben diese erft ihre Leime jur Oberfiche, und bilden in einer naberen Beruhrung mit der Luft die Seitenafte. Nie wird man finden, daß sich die Saugwurzeln von unten nach oben anseten; flets fiudet das umgekehrte Berhaltniß Statt.

Jum Beweise dieser unserer Behauptung mag hier die interessante Untersuchung des herrn Ugagy in Andre's ökon. Reuigk. Juli 1817. 76. Dienen. — Zwischen dem 5. und 15 Juni 1817 untersuchte er auf den besten Reckern, wo aber die Saat landublich untergeackert worden war, bei verschiedenem Getreide, wie tief die Burzelstöcke in der Erde stünden, und welchen Einstuß die verschiedene Tiefe auf die Bildung der halme haben wurde-

Er hat feine Diegfallige Erfahrung in der folgenden Sabelle ausgedrudt:

Benennung	Die Wurzelfiode fan Den in der Erde						ese erzeugten imi irchschnitt Palme.			
der Fruchtgattung.	bis 1 30U tief	616 1 1/2 30E tief.	bis 2 30Cl	bis 2 1/2 3off tief:	Summe.	Bon ber ers ften Rubrit.	Bon der zweis ten Rubrit.	28	Bon ber viers, ten Rubrit. 1	
Bom Binters Roden		221	32	. 5	1000	23/	12/			
Bom Winter: Weißen	765						21/8		_	
Bom Sommers Weißen Bon der Soms	645	304	42	9		1 1		1 1/11	1.	
mer-Gerfte. Bom Commer-	11		1			32/5		1	1	
Hafer	072	241	64	23	_	11/2			'	

Man ersieht aus derselben, daß $\frac{3}{3}$ dies $\frac{3}{4}$ aller dieser Getersdepstanzen ihren Wurzelstod nur einen 30U unter der Erde hatten, und daß gerade diese Psianzenstöcke die meisten Halme getrieben hatten; $\frac{1}{4}$ der Psianzen hatte ihre Wurzelstöcke nur $\frac{1}{2}$ 30U tief, und hatte schon um die Halste weniger Halme, wie die erstern; 2 30U tiese Wurzelstöcke sand man nur bei 4 von 100, und $\frac{3}{4}$ 30U tiese nur bei 9 von 1000, die aber immer nur einen Halm gestrieben hatten, während die ersten beim Rocken und Weisen $\frac{3}{4}$ bis $\frac{4}{4}$ Halme zeigten.

Hieraus erhellet, daß die seichtere Saat, wenn sie nur in so fern mit Erde gedeckt ist, daß das Korn keimt, und daß der Reim wor dem unmittelbaren Butritte der Luft geschützt ift, Borzuse vor der tieser gelegenen Saat habe, weil die seichtere Saat schneller emportommt, and in der Folge ein kraftigeres Wachsthum außert, als die tiefer gelegte Sie eutweder gar nicht mit ihren Reimen zur Obersiche kommen kann, oder nur eine schmächliche Pflanze hervorbringt.

6. Groffe Samenforner muffen bei gleichen gibrigen Berhältniffen tiefer gelegt merden, als fleinere, weil fie mehr Feuchtigkeit bedurfen, als die fleineren, und einen ftarkeren Keimtrieb machen.

Bohnen, Erblen, Mais, Fafeolen, Ruffe und Kaftanien muffen tiefer in den Boden kommen, wenn fie teimen, und in der

Folge nicht wieder verdorren sollen, wie Weitzen und Roden, und Diese beiden tiefer, wie Rüben, Alex und Mohn, die nur mit eie ner gar seichten Erdschichte gedeckt werden dürsen, wenn sie zum Keimen und Bachsen kommen sollen.

7. Im thonigen Boden muffen die Saatforner bei gleie chen übrigen Berhaltniffen feichter, im fandigen oder tor-figen Boden aber tiefer gelegt werben.

Es halt der thonige Boden mehr die zum Reimen erforderliche Feuchtlafest au, und laßt die Warme nur schwer in fich eins dringen; darum muß das Samenkorn weniger damit gedeckt senn, als im Sand und Torf, wo die Feuchtigkeit oberflächlich fich so leicht verflüchtiget, und die beide dem Eindringen der Barme sich weniger widersetzen: denn der Sand erhitt sich stark, und der humose Boden saugt die Warme sehr in sich.

- 8. Das Klima und die Jahrebzeit, so wie die Witterung mahrend der Saatzeit hat ebenfalls Einfluß auf das
 feichter oder tiefer Legen des Samens. Je warmer, trockner, vorzüglich aber windiger das Klima ist; je tiefer muß
 unter übrigens gleichen Verhältnissen die Saat gelegt werden. Nasse und kalte Witterung erfordert ein seichtes; trodene, heiße Zeit ein tieferes Unterbringen des Samens.
 Im Frühlinge kann es oft gerathen seyn die Saat etwas
 tiefer unterzubringen, während die Herbstfaat bei gleichen
 übrigen Verhältnissen immer seichter gelegt werden muß.
- 9. Eine feichte Saat nennt man jene, die nur mit einer halb Boll diden Erdschichte bedeckt ist; eine mitteltiefe Saat, wo die Erddetke einen, bis anderthalb Boll dick ist; und eine tiefe Saat jene, die von anderthalb bis drei Boll in die Tiefe geht. Die erste past für die kleinkoringen Saaten, die zweite für die messten Getreidearten, die letztere mur für Steinfrüchte, und für größere Getteidekorner in einem heißen Kilma und leichten Boden.

Taring and the first of the fir

. 190 Z 6 96

- . c) 28 ie groß die Anzahl der Samenkörner für einen gegebenen Raum fenn müffe.
 - 1. So viele Körner sollen auf dem gegebenen Raume der Erde anvertrauet werden, daß daraus eine so große Anzahl von Pflanzen erwachse, als hinlanglich ist, um den Boden damit zu bedecken, ohne daß aber eine die andere in ihrer vollkammenen Ausbildung hindere.

ihrer vollkammenen Ausbildung hindere. Let Paristy

Bir wollen die gebsttmögliche Anzahl von Pflanzen auf dem
gegebenen Raume hervorbringen; allein nur die größtmögliche
Anzahl solcher Oflanzen, die für die gegebenen Berhältnisse die volls aus eine Ties
kommensten sind. Soll sich aber die Pflanze vollkommen entwickeln,
so muß ihr ein angemessener Raum für ihre Wurzeln und Blätter in gegönnt seyn, und wir durfen daher nicht mehr junge Pflanzen auf
Demselben ausseken, als solche verhältnismäßige Räume auf der
Fläche vorhanden sind.

- 2. Die Anzahl der auszustreuenden Saatkörner hängen Gerne Gerne daher ab von dem Umfange, welchen jede einzelne daraus and and erwachsende Pflanze zur Entwicklung ihrer Wurzeln, Aeste, Institut und Blätter unter den gegebenen Verhältnissen nothwendig hat.
- 3. Soll die Anzahl der Saatkorner, Keime, oder jun= 18/10 man and ...
 gen Pflanzen für einen gegebenen Raum bestimmt werden: 2000 muß man den relativen Raum kennen, den die Pflanzen in ihrem erwachsenen Zustande unter bestimmten Verhälte in issen nothwendig haben.
- 4. Die Größe des nothwendigen, relativen Raumes einer jeden Pflanze hangt ab, von der Menge und der Auf- Töslichkeit der im Boden befindlichen pflanzennährenden Materie; von der physischen Beschaffenheit des Bodens, in wie fern dieselbe der Natur der Pflanzen mehr oder wentzer angemessen ist; von der Borbereitung des Badens; von der Pflege, welche die wachfende Pflanze erhält; und von der Zeit, die derselben zu ihrem Bachsthume gewährt ift. Außer diesen hängt die Größe der Saat in der Ackerwirth-

schaft noch ab, von ber Art ben Samen unterzubringen, und von der Gute bes Samens.

5. Je größer die Menge von pflanzennährender Materie in einem auflöslichen Zustande im Boden ist; je mehr werden die Pslanzenwurzeln davon einsaugen, um so mehr wird das organische Produkt bei gleichen übrigen Verhältnissen dadurch vergrößert, und um so größer muß der relative Raum seyn, den jede einzelne Pslanze bedarf; und umgekehrt, je kleiner die Menge von auslöslicher pflanzennährender Materie im Boden ist; je schmächtiger ist der Wachsthum der Wurzeln und des ober der Erde besindlichen Pflanzentheils, und je kleiner ist der Raum, den die Pflanze in ihrem erwachsenen Zustande gegen die erstern, bei gleichen übrigen Verhältnissen bedarf.

Wenn wir ein Weisendorn in ein wohlgedüngtes Gartenbeet sehen: so erhalten wir eine Pflanze mit 30 und mehreren Salmen, die einen Raum von einem halben Quadratsuß und mehr einnimmt, und untersuchen wir dagegen: den Umsang dieser Pflanzen auf Actern, so werden wir finden, daß sich ihre Bestaudung dei gleichen übrigen Berhältniffen in demselben Grade vermindert, als die Necker magerer sind; so daß sie mittlerweile nur mehr einen einzigen Salm austreiben, wenn sie auch nicht beengt stehen.

6. Frifch gedüngter, oder überhaupt fraftiger Boden muß baber schütterer, magerer Boden aber dichter befaet werden.

Man follte nicht glauben, daß es möglich sen die Richtige Keit dieser Sabe (5. 6.) zu verkennen, und doch findet man nicht sowohl einzelne Landwirthe, als ganze Gegenden, die ein entgegengesetet Versahren als indhich und vortheilhaft erachten, und setten Boden dicht, mageren aber schifter besäen. Jum Grunde ihres Versahrens führen sie an, daß kräftiger Boden viel, magerer Boden aber nur wenig abtragen könne; und daß man daher dem erstern viel, dem zweiten weniger Pflanzen zur Ernährung übergeben müsse. Uls wenn die Pflanzen herumlaufende Thiere wären, die ihre Rahrung von allen Theilen des Jeldes holben könnten; und als ob der Wachthum der Pflanzen nicht eben sowiß dadurch gehemmt würde, wenn man sie zu dicht aneinander stellt, als es gewiß ist, daß sich die Thiere gegenseitig erdrücken und bödten wurden, wenn man so unfinnig wäre, sie so nahe ans

einander zu stellen, daß sie sich zu sehr beengten. Auf einer masgern Weide haben freilich nur wenige Thiere Rahrung, und auf einer üppigen Weide ungleich mehrere; das ist aber kein Beweit, daß auf einen fetten Acker viele Pflanzen, und auf einen magern weniger Pflanzen sollen gesäet werden; denn die Pkanzen bleiberd im Boden geheftet, und ihre Wurzeln nehmen beim Mangel an Nahrung nur einen kleinen Raum ein, und verlängern sich nicht in dem Berhältnisse, als ihnen mehr Raum dargeboten wird. Wennd der magere Boden auch noch so dunn befäet wird, so liefert er doch nur immer schmächtige Pflanzen, weil diese auf den bestimmsten Raum angewiesen sind, und nicht weiter her Nahrung beziehen können, als ihre kurzeln Wurzeln reichen; während auf magern Weiden die Thiere dennoch wohl genährt werden könnem, wenn ste nur in kleiner Unzahl auf demselben sich besinden, weil sie einen großen Raum täglich abweiden, von dem sie einen verhältnismäßig kleineren gebraucht haben wurden, wenn er pflanzenreicher gewesen ware. In diesem setzeren Falle hätten dann mehrere Thiere Nahstrung darauf gefunden.

7. Je mehr die physische Beschaffenheit des Bodens der Natur der zur kultivirenden Pflanze zusagt; je mehr wird bei gleichen übrigen Verhältnissen ihr Wachsthum begünstiget, und je geringer darf der Boden besäet werden, weil jede einzelne Pflanze mehr Naum einnimmt; und umgekehrt, je weniger der Boden der Pflanze zusagt, je dichter muß er besäet werden, denn jede einzelne Pflanze bleibt in einem solchen Verhältnisse kleiner und schmächtiger.

Menn man Beiben und Gerfte in einem zu wenig bundigen Boden kultivirt; fo muffen diese Fruchte dichter gefact werden, als in einem mehr bundigen Boden.

8. Die Vorbereitung, welche der Boden durch die Arbeiten der Beackerung erhalten hat, ist für das Gedeihen der hinein versepten Pflanzen von den wichtigsten Folgen, und je zweckmäßiger und vollkommener der Voden zur Saat vorbereitet worden ist, je weniger finden die Pflanzenwurzeln hindernisse, sich allenthalben hin zu verbreiten, und je größer ist der Wachsthum jeder einzelnen Pflanze bei gleichen übrigen Verhältnissen, und je schütterer darf der Ucker befäet werden.

Rur der tief gepfligte Boden macht in hinficht der foutteren Aussaat eine Ausnahme. Je tiefer der Boden gelodert wor-Burgers Lehrb. d. Landw. 1. Bb. bas man aber nicht gur Abwendung von Krantheiten , fondern nur faur Beforderung bes Wachsthums anwandte:

Semina vidi equidem multos medicare serentes, Et nitro prius et nigro aspergere amurca, Grandior ut foetus siliquis fallucibus esset. Virgil. Georg.

Noch gegenwartig rubmt man bas Ginmeiden ber Saat in Miftiguche, und wenn man ben Lobpreifern Diefes Berfahrens glauben wollte: fo batte man bavon fo vielen Rugen, als wenn bas Reld gur Balfte mare frifd gedungt worden. - Dag bie Gier teine Rahrung zu lich nehmen, weiß Jedermann; eben fo, daß das Gamentorn blog Baffer bedarf, um gu teimen. Ge ift alfo abgefchmadt gu glauben, daß dies Berfahren irgend einen anderen Bortbeil, als Des gefdwinderen Reimens gemabre. Ueberdleß ift Dieg Ginmeichen in Mistjauche gefährlich; benn wie fie nur etwas Fonzentrirt ift, fo wirtt fie foleunig tobtend auf bas Getreide, wie ich beim Rocken feibft mich überzeugte : und wenn der Regen die Gaat unterbricht; fo kann das eingemeichte Rorn nicht gefäet werden, und machst entweder aus, ober wird im Beginnen besfelben gehemmt, und verliert barüber die Reimfähigkeit. - Dag man eingeweichtes Betreibe nicht mehr mit Maschinen faen konne, und daß es auch beim Breitwürfigfaen einen großen Unterfchied auf die Quantitat ber Gaat made, ob man aufgeschwollene Rorner, oder natürlich große ausmerfe, leuchtet von felbft ein.

Spater erst ward das Einweiden als ein Mittel gegen den Brand beim Weigen gebraucht, Kalk und Afche sind die Sauptmittel, und weil man die Idee hatte durch derlei Beigen den materiellen Krankheitstoff zu zerftören; so glaubte man noch stärker wirkende Mittel anwenden zu mussen. Aupfervitriol, Operment, selbst weißer Arfenik wurden gebraucht. Es gibt Gegenden, wo man kein Korn Weigen ausstäet, ohne ihn zuvor in einer eigenen Beige eingeweicht zu haben, wozu causend verschiedene Rezepte vorhanden sind; anderswo kennt man wieder von diesem gangen Ber-

fahren nichts.

Der Graf Podewils erzählt (Wirthschaftberfahrung, I. Thl. S. 59.), daß sich auf seinen Feldern, auf der Hohe der Buter Gusow und Platkown nie Brand zeigte, als wie man ansing Weiten auf Weiten zu bauen; welche Krankheit aber auf Gogleich wieder verschwand, als man mit dieser Fruchtslage aushörte. Ser und kin Bater kalkten nie, ja sein Bater versuchte es sogar eins mal braudigen Weiten aus der Reu mark aufzusäen, und ernstete gesunden. "Ein Beweis, a sagt er, "daß der Brand bloß eis "nem gestörten Wachstbume zuzuschreiben ift, durch unrichtige wanstehet, und sich hernach, wie die Seuchen der Wenschen und Thiere, durch Ansteckung fortpslanzt. — Das letzer steht zu erweissen, denn es ist uns wahrscheinlicher, daß ein Samenkorn, das wirklich eine Disposition zu dieser Krankheit in sich trägt, dennoch eine gesunde Pflanze liefern wird, wenn es in einen angemessen

Standort zu liegen tommt, und eine geborige Bitterung mabrend

seines Wachsthumes hat.

Derr z l orde erzählt (Magazin für die neuesten Entbedungen in der gesammten Naturkunde. Berlin, 1810. IV. Jahrg. IV. Quart. S. 305.) eine Beobackung, die diese unsere Meinung vollsommen bestätiget. Ein Landwirth besäete einen Acker, der ganz gleich zugerichtet und gedüngt worden war, an einem Tage ganz mit Weißen, der in Salzlauge und Kalk gelegen hatte. Die eine Hälfte des Ackers sag aber etwas höher, als die andere, und war daher trochner. — So weit die Erhöhung reichte, trug der Arer den besten, gesundesten Weißen; die niedrige seuchte Hälfte wer der durchaus brandig. — Es entsteht daher der Brand mehr von äußern Ursachen, als durch die Vererbung, und die Beigen köne nen nicht als ein Präservativ dagegen angesehen werden.

92. Mehr sichere und vernünftigere Mittel gegen ben Brand des Getreides find jene, wenn wir den Acer fo fehr als möglich vom ftauenden Baffer befreien, wenn wir fruh faen, und wenn wir jährigen und auserlesenen Samen biezu mahlen.

Ichriger Weißen bringt seltener brandige Frucht hervor, als neuer: eine Ersahrung, die alle Landwirthe kennen. Ich schreibe es zum Theil diesem Umstande, und der sorgkältigsten Auswahl des Samens zu, daß ich nur in seltenen Jahren, und dann nur unter besonders ungünstigen Verhältnissen den Brand in meinen Aeckern bemerkte. Es ist schwer zu erklären, warum ein Jahr alter Samen weniger oft vom Brande leidet, als frisch geernteter, wenn wir nicht annehmen, daß die schwächlichen, zum Brande vielleicht geneigten Samenkörner in dieser Zeit ihre Keimfähigkeis verloren haben, oder einen so schwachen Trieb machen, daß derlet Pflanzen siber Winter zu Grunde gehen. Wielleicht liegt eben in dieser zersstörenden Wirkung der Vortheil des Einbeitzus, daß auch dadurch diese schwächern Reirung der Vortheil des Einbeitzus, daß auch dadurch diese schwachern Reiren in den Körnern getöbtet werden.

23. Daß die Samenforner ihre Reimfähigfeit bis zur Beit ber Saat nicht einbugen, wird verhütet, wenn wir beforgt find, fie auf einem trodnen Orte in einem trodnen Zustande zu erhalten.

Das halmgetreibe bleibt am sichersten troden und keimfabig, wenn wir es unausgedroschen in der Tasse liegen lassen, oder wenn wir es der Mäuse wegen ausdreschen lassen mussen, wenn wir es dann sammt der Spreu in den Kasten schutten. Samenmals muß in Kolben bis zur Saatzeit hangen bleiben.

- 24. Beil aber in jeder Aehre oder Hulfe Korner von ungleichem Werthe vorhanden sind, und wir nur die schonften und vollfommensten zur Saat gebrauchen wollen; so muffen wir diese von den minder vollfommenen scheiden. Dieß geschieht, indem wir durch Werfen oder durch die Fegemühle die leichteren von den schwereren Kornern abscheiden; und da auch im reinsten Acer immer noch etwas Untraut mit auswächst: so muß der Samen desselben jest vom Saatgetreide durch dieselben Mittel und durch Siebe abgeschieden werden.
- b. Bie tief das Samenkorn unter die Erde gebracht werden muffe.
- 1, Jebes Saatkorn muß fo tief in die Erde gelegt wers den, daß es alle die Bedingungen erfüllt findet, von des nen das Keimen sowohl als das Fortwachsen der Pflanze abhängt.
- 2. Bum Reimen ber Samenkörner ift erforderlich: ein schickliches Maß von Waffer und Barme; so wie daß die atmospharische Luft von den Kornern nicht abgesperrt fen.
- 3. Wenn bas gekeimte Korn fortwachsen soll; so ist außer dem Liehte und der Nahrung, welche die Pflanze erst später bedarf, wenn sie bereits Wurzeln und Blätter gebildet hat, anfangs noch ersorderlich, daß Wasser, Wärme und Luft so lange auf den Keim in einem schröflichen Maße einwirten, die die junge: Pflanze sich sowohl über als unter der Erde genügend eutfalten hat, und dadund vor dem Verdorren geschüt ist.

Dem was nust es uns, wenn der oberflichtich ausgestreute Samen bei gunftiger Wittening auch wirklich keimt, wenn er spoketer wieder bei trocknem Wetter verdorrt, weil seine ausgetriebenen Wurzeln noch zu wenig tief in die Erde eindringen konnten, um vor dem Austrocknen geschüpt zu seyn.

- 4. Hieraus erhellet, daß die Samenkörner nach Berschiedenheit ihres Bedarfes an Feuchtigkeit und Warme, und
 nach Verschiedenheit des Bodens und der Saatzeit bald mehr
 bald weniger tief in die Erde gelegt werden muffen, wenn
 sie so schleunig als möglich keimen und fortwachsen sollen.
- 5. Je seichter die Samenkörner unter der Erde liegen; je starker wirft auf sie Warme, und um so freier geniesen sie der Luft; und da sie nur eine geringe Menge von Feuchtigkeit bedürfen, die entweder schon im Boden vorhanden ist, oder mit Gewisheit erwartet werden kann: so erhellet hieraus der Vorzug, den eine seicht liegende Saat vor einer tiefer liegenden bei gleichen übrigen Verhaltnissen hat.

Die seichte Saat kommt bei einem gehörigen Grade der Feuchtigkeit des Bodens schnell zum Borschein; eine schnell aufgehende Saat hat aber wesentliche Vorzüge vor einer langsamen; denn es bleibt ihr mehr Zeit sich zu bewurzeln, ehe sie durch die hiße des Sommers zum Schossen getrieben wird. Die seichte Saat bedarf weniger Körner, weil ihrer weniger am Ausgehen verhindert werden; sie gibt gesundere Pflanzen, weil die aus der Tiese emporsteigenden Reime oft ihre ganze Krast dadurch erschöpfen, und dann entweder sogleich absterben, ober nur einen geringen Wurzelstod und eine schwächliche Pflanze bilden; benn Gamen ist von der Natur nur so viele Nahrung beigegeben, als hinreichend ist seinen Blattkeim und seine Erstlingswurzel zu entwicken. Muß er aber alle Nahrung sur den unterirdischen Stängel verzehren; so bseibt ihm nichts sur das Blatt und die Wurzel, und die Pflanze geht ein, oder sie kummert. Zum Belege dieser Behauptung mag der von mir angestellte, und in meinem Werke: über die Kultur des Nais, erzählte Versuch dienen.

In einem Gartenbeet, das ich nach dem Umstechen und Abrechen wieder glatt und fest niedergetreten hatte, legte ich am 19.
Juni 1807 nach einem vorausgegangenen warmen Regen eilf Körner vom weißen, spätreisen Mais mittelst eines Stockes in eine verschiedene Tiefe, um die Geschwindigkeit des Auskeimens zu beobachten, und die schiellichste Tiefe der Saat für derlei Berhältnisse zu
erforschen.

ber Gerfte; mehr gur Binter - wie gur Sommerfaat, überall mehr in rauben Rlimaten als in warmeren u. f. w., wovon wir in ber fpeziellen Pflanzenkultur bas Rabere angeben werden.

- d. Belches Verfahren bas zwedmäßigste fen, die Samenkörner unter die Erde zu bringen.
- 1. Die Samenkörner sollen im Boden in einer ben Umständen angemessenen Tiefe und gleichförmigen Entfernung unter sich so vertheilt liegen, daß die emporwachsenden Pflanzen zwar hinlanglichen Raum zu ihrer Entwickelung haben, denfelben aber auch ganz erfüllen.
- 2. Jenes Saatverfahren, welches diesen Forderungen völlig Genüge leistet, ist das absolut vollkommenste. Beil ein solches Verfahren aber in der Praxis kaum ausführbar ist: so ist jenes das vortheilhafteste, das diese Forderungen größtentheils erfüllt, und zur Erhaltung des größtmöglichen reinen Ertrages am meisten beiträgt.
- 3. Das vollfommenste und zugleich alteste, und einfachste Saatverfahren ist das Legen der Korner in gestiffentlich gemachte Cocher, deren Tiefe und Entfernung von einander genau bestimmt und gleichformig gehalten wird.
- 4. Es erfordert aber dieses Saatverfahren viele Arbeit, und ist nur bei einem fehr fleinen Ackerbau, oder bei über-'mäßiger Bevolkerung, oder in hunger- Jahren nüglich.

In wie viel Zeit ein Jod auf diese Art besäet werden könne, hängt von der Eurfernung der Saatsöcher ab, und von der Geschicklickkeit, welche sich die Menschen in diesem Geschäfte erworben haben. Schwerz erzählt in seiner Besgischen kandw. 1. Theil 280 eine Ersahrung det Herrn Dierrsen, der Weitsen sichen kinien mit dem Erbsentreter legen ließ, in welchen sie zund a Körner 6 Daumen breit von einander entsernt waren. Nach seiner Ersahrung würden 20 Tagwerke von ro Stunden ersforderlich seyn, um ein Joch zu bestellen. Dikson erzählt in seinem Farmer's Compagnon eine Menge von Ersahrungen, die man mit dem Legen der Körner in Engkand in den neuern

Er hat seine bießfällige Erfahrung in der folgenden Zabelle ausgedrückt:

Benennung	Die Burgelftocke flan- den in der Erde					Diefe erzeugten im Durchichnitt Balme.			
	bis : 30U tief	61\$: 1/2 30E tief.		bis 2 1/2 3off tief.	Summe.	Bon ber ers ften Rubrit.	Bon ber zweisten Rufbrit.	Ben ber britz ten Rubrit.	Bon ber viers, ten Rubrit. 1
Vom Winters Roden		221	32	. 5	1000	23/	12/-		
Bom Winter: Weißen	765	1						1	_
Bom Sommers Weißen Bon der Soms	645	304	42	9		41/6	21/5	1 1/11	ı,
mer-Gerfte. Bom Commer-	631	317	41	,11	-	32/5	13/4	ì	1
Hafer		241	64	23	-	11/2	1	1	1

Man ersieht aus derselben, daß $\frac{3}{3}$ dis $\frac{3}{4}$ aller dieser Getreidepstanzen ihren Wurzelstod nur einen Joll unter der Erde hatten, und daß gerade diese Pstanzenstöcke die meisten Halme getrieben hatten; $\frac{1}{4}$ der Pstanzen hatte ihre Wurzelstöcke nur $\frac{1}{2}$ Joll tief, und hatte schon um die Halle weniger Halme, wie die erstenz I Joll tiese Wurzelstöcke fand man nur bei 4 von 1000, und $\frac{3}{4}$ Joll tiese nur bei 9 von 1000, die aber immer nur einen Halm getrieben hatten, während die ersten beim Rocken und Weihen $\frac{3}{4}$ die 4½ Halme zeigten.

Dieraus erhellet, daß die seichtere Saat, wenn sie nur in so fern mit Erde gedeckt ist, daß das Korn keimt, und daß der Reim vor dem unmittelbaren Zutritte der Luft geschützt ift, Borzuige vor der tiefer gelegenen Saat habe, weil die seichtere Saat schneller emporkommt, und in der Folge ein kraftigeres Wachsthum außert, als die tiefer gelegte Soie eutweder gar nicht mit ihren Reimen zur Oberstäche kommen kann, oder nur eine schmächliche Pflanze hervorbringt.

6. Groffe Samentorner muffen bei gleichen abrigen Berhaltniffen tiefer gelegt merben, ale fleinere, weil fie mehr Feuchtigkeit bedurfen, ale die fleineren, und einen ftarferen Keimtrieb machen.

Bohnen, Grblen, Mais, Fafcolen, Nuffe und Kaftanien muffen tiefer in den Boden tommen, wenn fie teimen, und in der

Menschen finden, die ein, den Umständen des Acters angemessenes Maß der verschiedenen Getreidearten auszusäen im Stande waren.

- 9. Die Saat ift aber durch das Ausstreuen der Korner erst zur Halfte vollendet, und wenn diese keimen, wachsen, und in der Ausbildung sich nicht beieren sollen; so mussen sie jest zu einer angemessenen Tiefe und mit Erhaltung der durch die Saat gegebenen Entfernung unter die Erde gesbracht werden.
- no. Wenn es auch möglich ist / die breitwurfige Saat mit großer Geschicklichkeit sehr gleichformig über ben mit der Egge geebneten Uder andzustreuen; so ist es aber unmöglich dieselbe zu einer angemessenen Tiefe gleichförmig unterzubringen, und ihre gleichseitige Entfernung hierbei nicht zu verrucken.
- 11. Die breitwürfige Saat wird auf dreierlei Art unter die Erde gebracht: mit der Egge, mit dem Pfluge, und mit dem Schaufelpfluge.
- 12. In einem frisch gepflügten, murben und reinen Boden lassen sich die Getreidesaaten, bis auf Bohnen und Erbsen, mit der Egge ziemlich gut unterbringen, wenn man nur gehörig gebaute Werkzeuge hat, und oft genug hin und wieder fährt. Ist der Boden aber schon vor einiger Zeit gepflügt worden, ist er thonig, und mit Wurzelunkraut und Stoppeln erfüllt; so bringt die Egge in den beiden erstern Fällen zu wenig Erde locker, um die Saat zu becken, und im letztern Falle werden die Saatkorner zusammengeschleppt.
- 3. Beim Unterbringen mit der Egge liegt die Saat am feichteften. Es past daher diefes Berfahren für kalte, und naffe Gegenden; für einen fehr bundigen Boden, der

aber frifch gepflügt fenn muß; fur eine verfpatete Gaat; fo wie fur fleine Samenforner.

- 14. Das Eineggen erfüllt seinen Zweck entweder gar nicht, oder sehr unvollkommen, wenn der Boden verhärtet und schollig ist; wenn die Saatkörner groß sind, und wenn in einem sehr leichten Boden und trockenen Klima die Saat überhaupt tiefer gelegt werden soll.
- 15. Aber selbst unter den gunstigsten Umständen wird die Saat mit der Egge nie völlig gleichförmig unter die Erde gebracht. Ein Theil derselben liegt tiefer, besonders wenn auf die rauhe Furche gefaet ward, ein anderer aber immer noch obenauf; jede Scholle, jede Stoppel oder Wurzel, die sich zwischen die Zinken einhängt, verursacht entweder tiefe, und breite Furchen, oder ein Anhäusen der Saatkörner, und endlich dürsen wir nicht übersehen, daß der Ucker um so mehr wieder zertreten, und ungleichsörmig vertiest und verballet wird, je emsiger wir bestrebt waren durch die mehrfältige Anwendung der Egge die Saat völlig mit Erde zu decken.
- 16. Mit dem Pfluge wird die Saat untergebracht, wenn wir fie unterackern.
- 17. Die Vortheile des Unterackerns der Saat bestehen in der Ersparung der beträchtlichen Arbeit des Eineggens, und daß alle Körper mit Erde gedeckt, und zu einer größe- ren Tiefe untergebracht werden, als beim Eineggen.
- 18. Dafür aber wird ein großer Theil der Saat mit einer zu hohen Erdschichte überdeckt, und am Keimen gehins dert; die Körner werden in der Furche übermäßig gehäuft, was Constitution und kommen dadurch in Reihen zu liegen, die mit dem Erds werde ftreifen gleiche Breite haben, zwischen denen entweder gar freine, oder nur wenige Pflanzen sich besinden.

to fine fill and

19. Das Unteradern ber Saat kann baher nur Statt finden, oder den geringften Nachtheil verursachen, wenn der Acker durch mehrmaliges, vorausgehendes Pflügen sehr murbe und rein gemacht worden ist; wenn man beim Unteradern der Saat den Pflug so leicht als möglich stellt; wenn man schmale Erdstreifen pflügt; wenn man großkörnige Samen unterzubringen hat, und wenn der Boden lose, die Segend trocken, und das Klima warm ist.

Das Unteradern ift der stete Begleiter des roben Aderbaues. Wenn man weitwendige Aeder bestellen soll; so hat man nicht zug und Zeit die Saat anders als auf diese Weise zu bestellen, weil sie die geschwindeste ist. Wo der Ackt dann ferners sehr verunreinisget ist, und doch besätet werden soll, da bleibt tein anderes Mittel übrig, als die Saat unterzupstügen, weil man sie nicht eineggen kann-

20. Biel zwedmäßiger als mit der Egge und dem Pfluge wird die Saat mit dem Schaufelpfluge untergebracht; denn da dieses Werkzeug ein Mittelding ift zwisschen den beiden so eben genannten; so ist es einleuchtend, daß man mittelst desselben die Saat tiefer und gleichförmiger und mit minderer Mühe mit Erde zu überdeden im Stande sen, als dieß mit der Egge möglich ift, ohne daß damit die Rachtheile verbunden sind, welche das Unterpflugen begleiten.

Der Extirpator ift ein so treffliches Werkzeug, und sein Rusten so groß und vielfältig, daß wir überzeugt find, daß er mitts lerweile in allen Wirthschaften ein eben so gewöhnliches Werkzeug seyn wird, wie Pflug und Egge. Bon seinen Bortheisen zur Borbereitung des Bodens haben wir früher gesprochen: hier mussen wir ihn als das vassenste Werkzeug aurühmen, womit die breitwursige Saat untergebracht wird; denn es erheischt diese Art den Samen unter die Erde zu bringen nur wenig mehr Mühe, als das rohe Untersachen, und beträchtlich weniger als als Eineggen, und der Same wird hierbei viel gleichsormiger als in beiden Fällen untergebracht.

21. Beil man aber weder mit der Sand die für den'
Ader passendste Menge des Samens sicher ausstreuet, und nur felten Menschen findet, die überhaupt gut saen können, und weil es nicht möglich ist, den Samen durch Pflug und Egge, selbst nicht mit dem Extirpator fehlerfrei unterzubringen; so hat man Berkzeuge ersonnen, die eine paffende Menge der gegebenen Korner entweder bloß aussaen, oder sie auch in eine bestimmte Liefe unter den Boden bringen.

- 22. Die Sa em a fchin en werden daher in zwei Klaffen eingetheilt, in folche, die bloß faen, und in folche, die ben ausgestreuten Samen zugleich unter die Erde bringen.
- 23. Der Vortheil der ersteren ist im Allgemeinen geringer, wie jener der zweiten, denn es ist das gleichförmige Unterbringen die wichtigere Operation, und schwerer auszuführen, wie das gleichförmige Ausstreuen. Indessen ist ihr Nugen immer sehr groß, und wenn wir auch den ausgestreuten Samen durch die Egge oder den Ertirpator unterbringen mussen; so haben wir schon durch die Gleichförmigkeit
 der Vertheilung und die passende Menge der Saat vieles
 gewonnen, und es gibt Fälle, wo die zweite Art, der Saemaschine gar nicht anwendbar ist, während die erstere in
 allen Fällen gebraucht werden fann,

Der Boden muß fehr gut vorbereitet fenn, wenn man die zweite Urt der Gaemaschine foll gebrauchen konnen; denn das Unstraut, die Stoppeln, ja felbst ein etwas zu feuchter Zustand der Erde hindern die Unwendung derfelben; aber nicht der ersteren.

24. Jene Saemaschinen, welche eine in voraus bestimmte Quantität Saatkörner nicht bloß aussäen, sondern
auch zu einer bestimmten Tiese unterbringen, erfüllen ihre Bestimmung vollkommen, und wenn sie nebstbei von einem sesten, nicht leicht verrückbaren Baue, dauerhaft, und für alle Urten der Getreidegattungen anwendbar sind: so haben sie die nöthigen Eigenschaften, die man von einem Werfzeuge fordert, das in die Praris des Uckerbaues ausgenommen werden soll.

Bis vor furgem gehorten die Saemaschinen in De ut fche land gu den ofonomischen Spielereien, die man in Modellenkabinetten aufbewahrte, und die etwa von irgend einem besondern Freunde bes Ackerbaues, der fie aus Duhamel, Chateauvieur oder

durch englische Schriften tennen lernte, in febr feltenen Rallen gebraucht, aber von diesem febr bald, oft fcon nach dem erften Berfuche wieder auf die Seite gefett murden, meil man weder ihren Bau genau kannte, noch die Bedingungen, unter denen fie nur ans gewendet werden durfen. Durch die nabere Bekannischaft , welche wir in den lettern Beiten mit bem Uderbau der Englander machten, wurden wir mit diesen trefflichen Berkzeugen erst genauer bekannt, und weil sich bei uns ein eben so reger Geift der Bervollkommnung auferte : fo erfcbienen in turger Beit in Deutfchland eine Menge von verschiedenen Formen von Gdemafdinen. Die Fellenber: gifche (von Emanuel von Fellenberg zu hofwpl in Der Someig) und die Hgagn'fche (v. Bitus Hgagn, Straffens tommiffar zu Wiener: Reuftadt in R. Deft.) find in unfern Gegenden jest die bekannteften und zwedmäßigsten. Die erstere faet in Reiben auf eine jede beliebige Entfernung, Die fich burch 3,7" theilen läßt, weil eine Saewalze von der anderen so weit entfernt ift; es gibt also Saatreihen von 3,7; 7,4; 11,1 ; 14,8; 18,5;

22,2; 25,9; 29,6; 33,3".

Wenn die Saat durch alle Walzen läuft, so kommen die Körner in Reihen von 3,7" und eine solche Saat bedeckt, gleich der breitwürfigen, mittlerweile den ganzen Boden; 7,4 ware für Erblen und Bohnen, wenn es nicht gerathener wäre sie auf 18,5" gu fäen, um sie in der Folge behacken und behäufen zu können.

11,1 sür Getreide, das man behacken wollte. Die übrigen Distanzen können für Bohnen, Mais, benüt werden, wenn man nicht eigene leichte Säemaschinen für diese Früchte hat.

Der Gebrauch der Saemaschinen vermehrt sich sehr. Man überzeugt sich, daß sie keine Spielerei sind, sondern die größte Ausmerklamkeit verdienen, weil nur durch dieselben eine angemessene Menge von Körnern ausgestreut, und in eine gehörige Tiese untergebracht werden kann. Ich sae seit zwei Jahren alles Getreide mit der Fellen ber gischen Maschine, und habe alle Ursche wollkommen damit zusrieden zu seyn. Die Ug az piche Maschine, mit welcher in meiner Nachbarschaft der Herr Graf von Egger saet, ift zwar viel leichter in hinsicht der Saatquantität zu stellen z dafür aber säet sie weniger gleichförmig, und hat manche andere besdeutende Unvollkommenheiten noch an sich.

25. Beil bei der Maschinen - Saat jedes Korn in eine solche Lage versett wird, daß es gewiß zum Keimen kommen kann, wenn es anders keimfähig ist; und weil jedes Korn von dem andern in einer schicklichen Entsernung liegt: so wird dadurch die kleine Menge von Saatkorn begreislich, die man hierbei bedarf, und auch der größere Ertrag, den ein solches Feld abwirft, gegen ein breitwurfig gesaetes.

Beim Unteractern bedarf man überhaupt am meisten, und um so mehr Saat, je unreiner der Boden, und je bundiger er ist, weniger beim Eineggen, noch weniger beim Ertirpator, am wenigsten bei der Saemaschine, die den Samen auch unterbringt.

Man faet vom Winter : Rocken im thonigen Boden des Lavantthales und Krapfeldes in Karnthen 4 Mezen pr. 3och aus; im Sandboden von Rlagenfurt 3 Deben. Wird die Saat eingeegt, so erachtet man 2½ bis 23, Megen hinlanglich. Beim Gebrauch des Ertirpators habe ich 21/5 Megen gebraucht, und wenn ich 13/4 Deben mittelft der Fellenbergis fchen Mafchine in der Mitte Des Geptembers ausfaete, fo marb ber gange Uder vor Winter mit Pflangen überzogen, und gleich einem Teppich. Aus einer großen Menge von Berfuchen, Die mit ber Ugagnichen Gaemafdine angestellt murden, und in den Bas terl. Blattern Dro. 8, 1817 mitgetheilt find, erhellet, daß man im Durchichnitte nur 1,31 Deben Winterrocken ausfaete, und meniaftens eben fo viel, gewöhnlich aber mehr, als von der doppelt = und dreifachen Menge der Ausfaat an reinem Ertragnif gurud-erhielt. Bir merden in der fpeziellen Pflanzenkultur Belegenheit haben, die verschiedene Quantitat der Aussaat und Ernte bei der verschiedents lichen Rultur anzugeben, und beschränken uns bier blog auf das

Mugemeine.

Die Saemaschinen mögen anfänglich wohl nur für große Körner, die man in weiten 3mischenraumen faete, und deren Pflanzen man in der Folge behacte und behaufte, fur Bohnen und Erbfen, ans gewendet morden fenn. 216 man aber beobachtete, daß alle Betreis Dearten durch das Behaden einen lebhafteren Buchs erhielten ; fo fing man an auch diefe in Reihen ju faen, und fie in der Folge durch Sand = und Pferdehaden gu bearbeiten. Dieg ift die Drilloder Pferdehaden wirthich aft der Englander, wo die gewöhnlichen Urten des Getreides : Weißen , Roden , Gerfte und Safer, in Reihen von 8 bis 10 Boll Breite gefaet, und mo die 3mis ichenraume Diefer Offangen mabrend ihres Bachetbums einigemal mit der Pferdehade bearbeitet , das beift , aufgelodert und die Erde an die Pflangenftode angehäuft wirb. Heberall , wo in England mit der Mafchine gefaet wird, da ift die Pferdehadenkultur damit verbunden. Wir Deutsche bearbeiten nur Bohnen, Erbsen und Mais auf diese Beife, und wenn wir Beigen, Roden, Gerfte und Safer mit der Mafchine faen, fo geschieht Dieß noch größtentheils in engen Reihen, Die tein Behaden gulaffen. Ge ift also unfere Maschinen : Saat nur eine verbefferte breitmurfige Saat. Soll die Frage gelöst werden : ob die englandifche oder unfere Urt der Getreidekultur vorzugiehen fen? fo glauben wir, daß die erftere nur dann mit einem größeren Bortheile als die lettere verbunden ift, menn ber Boden in einem reichen Bustande an dungenden Theilen fich befindet, und das Bestoden der Saat und das Bestauden derfelben machtig, durch das Behacken und Behaufen befordert wird. Die Pferdehackenkultur ift nur ausführbar, wenn man fehr reine Relber hat ; wenn die Arbeiter febr veritandige Menfchen find, und ber Boden nicht gar zu thonig ift, weil er dann nicht immer behackt

werden kann, wenn es der Zustand der Pflanze erheischt: mahrend jeder, auch der magere Boden, und der nicht völlig unkrautlos ist, der thonige und der faudige auf Ansere Art mit Bortheil gegen die breitwurfige Art bestellt wird. — Wir mussen freilich die wesentlichs ften Bortheile der Drillkustur, nämlich das Behaden, bei diesen Setreidearten entbebren; indessen können wir dasselbe zum Theil durch die Egge ersehen, und es scheint mehr Rugen zu bringen, sich vorsläufig mit einem kleinen, aber mehr gesicherten Ertrage zu begnüzgen, als sogleich den größten anzusprechen, zu dessen Erwerdung wir noch nicht hinlänglich vorbereitet sind. Es ist daher vorzung und unklug, die Sache der Semaschinen deswegen ganz aufzugeben, weil man nicht das Höchste derselben: die Pferdehackenwirthschaft, sogleich erreichen kann, oder zu ungeschickt ist sie quszusühren.

26. Aus dem Gefagten erhellet, daß das Unterbringen der Saat mit dem Pfluge, der Egge, dem Extirpator oder den Saemaschinen nach Verschiedenheit der Umstände vortheilhaft fen.

Bo der Aderbau mit geringen Mitteln betrieben merben muß, und die Vermehrung der Arbeit entweder nicht gestattet ist, oder sich nicht durch die vermehrte Erträgniß hinlanglich lohnt: da bleibt uns nichts anders übrig, als unsere Saat unterzuadern; besonders wenn der Voden nebstbei loder, vielleicht gar nur fandiger Natur ist.

Wo der Boden thonig, oder das Kiima fühl und feucht ist, da wird man es wohl immer gerathen finden, die Egge zu diesem Behuse anzuwenden. So wird auch das Getreide allenthalben mit der Egge untergebracht, wo man die vermehrte Arbeit, welche diese Methode erheischt, zu verrichten im Stande ist, und den Rugen einsieht, den man durch die Saatersparniß, bessere Bearbeitung des Bodens und vermehrte Erträgniß gewinnt.

Der Extirpator übertrifft die Wirkung der Egge, und er ist das vorzüglichste Werkzeug, um auf größeren Birthschaften die Saat des Getreides gut und schnell zu vollführen.

Saemaschinen erfordern eine große Aufmerksamkeit, sowohl in Hinsicht ihrer Stellung und Regulirung der Aussaat, als auch in ihrer Führung, und erfordern ferner einen zweckmäßig vorbereiteten Boden. Sie passen daher nur in folche Wirthschaften, wo der Eigenthümer selbst die Maschine richtet, und bei der Saat gegenwärtig ist, oder wo ein verständiger und eifriger Wirthschaftsverwalter dieß Geschäft besorgt. Dann muß mit der Säemaschine auch eine sorgfältige Ackerung und Reinigung des Bodens verbunden werden, denn in einem wüsten Boden kann man entweder gar nicht damit säen, oder erhält keinen Nugen davon; und wenn endlich die Pferdehackenwirthschaft eingeführt werden soll, so ist es um so mehr erforderlich, ja unerläßlich, daß diese Bedingnisse erfüllt werden.

Die Drill: und Pferdehackenwirthschaft ist das Ideal des Ackerbaues. — Sie ist die auf den Acker übertragene Gartenkultur. Wir nähern uns demselben, wenn wir nebst dem Mais, den Karstoffeln, Kraut, Bohnen und Erbsen, die wir wohl größtentheils schon nach den Regeln der Drillwirthschaft kultiviren, auch noch unserer Egge behacker; wir erreichen dasselbe, wenn wir den Weißen und den Hafer, wie den Mais und die Bohnen behandeln. Solche Wirthschaft past aber nicht für rohe Menschen. Erst müssen diese seine Wirthschaft batt aber nicht für rohe Menschen, ehe sie eine Wirthschaft betreiben Stufe geistiger Kultur stehen, ehe sie eine Wirtsschaft betreiben können, die so viel Verstand erheilcht.

e. Wann gefaet werben muffe.

- 1. Die Zeit der Saat wird hauptsächlich durch die Matur der zu kultivirenden Pflanzen, und das Klima, nebstebei aber auch noch durch die Witterung und die Beschaffen- heit des Bodens bestimmt.
 - 2. Die Pflanzen vertragen entweder gar keinen Froft, oder sie vertragen in ihrer Jugend einen mäßigen, nicht anshaltenden; oder sie können in der Jugend einen heftigern, und lang dauernden Frost überstehen.
 - 3. Die beiden erften Gattungen find immer nur Commergewächse, b. h. folde Pflanzen, die im Verlaufe eines Commers aus dem Korne erwachsen, und auch wieder reife

Körner hervorbringen; die lettern werden Binterfrüchte genannt, weil sie vor dem Binter gefaet werden, mahrend der rauben Jahredzeit am Uder steben, und erst im folgenben Sommer bluben und reife Korner hervorbringen.

4. Jene Pflanzen, die gar keinen Frost vertragen, z. B. Mais, hirfe, Buchweißen, Faseolen, Kurbiffe, Tabak, Kopfkraut u. s. w. dursen daher nicht früher gesäet werden, bis die Zeit der Nachtfrösse vorüber ist, oder, wenn ihnen dann der Sommer zu kurz wurde, so mussen sie früher auf ein Samenbeet gesäet werden, das entweder durch seine Lage oder durch Kunst vor dem Frost geschüpt wird.

Mais, hirse, Faseolen und Kurbiffe werden bei uns noch reif, wenn wir sie auch erst in der Mitte des Mai saen; aber viele Gemächse wurden zu spat zum Blühen kommen, oder wurden ihre Blätter und Wurzeln im ersten Jahre nicht gehörig entwillen können, wenn wir sie dann erst aussten wollten, wenn vom Frost nichts mehr zu fürchten ift. Dann werden sie, wie der Tabakdas Ropfkraut, die Kraut und Aunkelrüben, auf Samenbeeten gestat, um sie früß genug zum Wachsen zu bringen, damit ihnen unser kurzer Sommer noch zureiche.

- 5. Jene Pflanzen, die in ihrer Jugend einen mäßigen, nicht anhaltenden Frost vertragen, sind entweder ein- oder zweisährig. Die einjährigen können so früh im Jahre gestäet werden, als es die Beschaffenheit des Bodens und der Witterung zuläßt; die zweisährigen müssen über Winter größtentheils vor der Kälte in Kellern und Gruben geschüßt werden, weis sie heftigen Frost nicht überstehen, und wersden dann im folgenden Frühlinge ausgesetzt, um zu blühen und Körner zu bringen. Bu den erstern gehören Sommerrocken, Sommerweißen, Gerste, Hafer; zu den letztern Kopffraut, Rüben, Runkeln u. s. w.
- 6. Man faet die einjährigen Pflanzen diefer Urt in einer folchen Reihenfolge, daß jene, welche am meisten Zeit zu ihrer Entfaltung bedürfen, am frühesten, jene, welche in der schnellsten Zeit reif werden, zulest gesäet werden.

Erbsen werden fruber ale Bohnen, Sommerweihen fruber als Gerite, und Sommerroden fruber als Safer gefaet.

- 7. Jene Pflanzen, die man im Setbste aussact, um sie im folgenden Jahre zu ernten, haben das Vermögen, in ihrem jugendlichen Zustande ben größten Grad ber Ratte durch eine bestimmte Zeit ertragen zu können.
- 8. Die Kultur dieser Pflanzen-Varietaten hat zwei sehr wefentliche Vortheile: daß dadurch die Arbeit der Saat, und eben so auch der Ernte getheilt wird, und daß diese Winterfrüchte bei gleichen übrigen Verhältnissen im Durchschnitte einen größern Ertrag abwerfen, als die gleichnamigen Sommerfrüchte.
- q. Der bobere Ertrag ber Binterfruchte bangt gang von dem langeren Zeitranme ab, ben die Pflangen diefer Urt jur Entwicklung ihrer Burgeln, ihrer Blatter und Salmanfage verwenden fonnen. Be fruber baber im Berbfte bie Saat bestellt wird; je großer und ftarfer ift Die Burgel beim Unfange des Winters, je mehr find Blatter und Balmanfage vorhanden, je ficheter überftebt fie den Binter, Die Maffe und den Blachfroft, und je fraftiger ift ber Bachsthum im folgenden Frühlinge : je fpater aber bie Gaat gemacht wird; je fleiner ift die gange Pflanze beim Beginnen des Winters, je leichter geht fie ju Grunde, oder wird int Frühlinge burch ben Frost herausgezogen, und getobtet, und je geringer ift ihr ganger Umfang, wenn die Sige eintritt, und die Pflanze aufhort an Umfang zuzunehmen, und ihre Rrafte anwendet um zu bluben, und Fruchte bervorzubringen.
- 10. Eine frühete Saat des Wintergetreibes hat baber immer Vorzüge vor einer fpatern; vorausgesett, daß die Saat nicht fo früh geschieht, daß sie im herbste noch zu weit im Wachsthume Fortschritte machte, wodurch die Pflanze Burgers Lehrb. d. Landw. 1. 20.

bann bie Kraft ber Kalte ju wibersteben verliert, und ente weder unter bem Schnee, ober im folgenden Fruhlinge beim Bechfel bes Froftes mit bem Aufthauen ju Grunde geht.

- 11. Beil aber die Verhaltnisse sehr verschieden sind, unter denen man Wintersaaten bestellt, und diese Saat in einer und derselben Wirthschaft nicht zugleich bestellt werden kann; so ift es nothwendig sestzusehen, welche Regel im Allgemeinen die Zeit der Wintersaat bestimmt, und welche Aecker in derselben Wirthschaft früher besäet werden mussen, und welche spater noch besäet werden durfen.
- 12. Die Wintersaat muß überall so frühe im Spatsfommer oder herbste vorgenommen werden, daß die Pflanze noch vor dem Eintritte des Winters einen hinlanglich machtigen Burzelstock zu bilden Zeit hat.
- Der größte Bortheil der Wintersaat ist immer der antizipirte Wachthum im Perbste; je größer dieser bis auf ein gewisste Machtig, je größer ist das Bolumen der Salme, Stängel und Früchte, die sich im solgenden Jahre entwickeln. Weil aber der Wachthum der Würzeln und der überirdischen Bestodung wur in der Sählen Ichbeszeit; im Perbste und Frühlinge, vor sich geht die. Pflanze um so mehr Halme an, je mehr sie Wurzeln im Herbste getrieben hat, und Nahrung durch dieselben einsaugen kann. Die unserem hohen Gebtrze sate man daher den Mindercorten schon zwischen dem 10. und 24. August; wir in der Riederung des Landes vom 15. bis 30. September. In deinden Fällen wird dann eine gleich starte Psanze noch vor Wintererwachsen; denn mir dei der Berger früher sate, als der Ebener, um so viel ist die Wärme in der Höhe geringer, als in der Eide, und um so viel tritt der Winter früher ein, als dei uns. Die Wärme allein macht die Wintersaat im Herbste wachsen. Sin bestimmtes Maß hievon ist für eine gegebene Zeit nothswendig', wenn ein bestimmtes Produkt hervorgebracht werden soll.
- 13. Die Zeit der Saat wird durch die Witterung verändert: denn da die Erde nur bei einem gehörigen Grade von Feuchtigfeit den mindesten Zusammenhang hat, so kann kein Ader im naffen Zustande, und außer dem losen Sande auch keiner in einem völlig trochnen Zustande besäet werden,

weil man in beiden Fallen die Saat nicht mit murber, gepulverter Erde zu decken im Stande ift.

14. Die verschiedenen Aecker in derfelben Wirthschaft muffen sowohl zur Sommer = als Wintersaat nach dem Vershältnisse ihrer-Erwärmungsfähigkeit, und nach der Menge der pflanzenuährenden Theile, die sie enthalten, nach einander befäet werden.

Der Ader, welcher schattseitig liegt, muß am fruhesten; fruher ber thonige, wie der sandige; der feuchte fruher, wie der trockne; und der magere fruher, wie der frisch gedungte, oder überhaupt humusreichere besaet werden.

- f. Bon den Bortheilen des Uebersegens der Pflanzen, und dem Berfahren bei demfelben.
- 1. Wenn wir solche Pflanzen kultiviren, die in ihrer Jugend für den Frost empfindlich sind, und mehr Zeit zu ihrer Ausbildung bedürfen, als unser Sommer lang ift; so fäen wir ihren Samen nicht unmittelbar in den Acker, weil wir da die Saat viel zu spät erst machen dürften, sondern auf ein Samenbeet, das eine natürlich oder kunstlich geschüßte und warme Lage hat, worein wir die Saat früh genug im Jahre machen können, und woraus wir dann die erwachsenen Pflanzen zu einer Zeit schon in die Uecker verssehen können, in die wir sie daselbst sonst kaum erst hatten säen dürfen.

Sieher gehoren eine Menge von Gemufepflanzen und Bluinen, aber nur wenige Uderpflanzen: Tabat, Ropffraut u. f. w.

2. Solche Pflanzen, die weite Zwischenraume bedürfen, lungfam machsen, und im ersten Jahre bloß Blätter und Wurzeln entwickeln, werden ebenfalls auf Samenbeeten erzogen, und im erwachsenen Zustande in die Aecker übersest, wenn sie auch im jugendlichen Zustande die Kälte vertragen.

3. Die Vortheile dieses Verfahrens bestehen darin, daß man eine um so größere Ernte erhalt, je früher die Pflanzen gestet worden sind, und je mehr sie Zeit gehabt haben, ihre Blätter oder Wurzeln zu vergrößern, und daß man um so mehr reinen Nußen von der Kultur dieser Pflanzen hat, als sie und weniger Mühe machte. Durch das Uebersehen ersparen wir alle die Arbeit, welche und das Ideersehen ersparen wir alle den Acker gesäeten Pflanzen in den ersten zwei Monaten verursacht hätte, und wir bringen die Pflanzen, die und am Samenbeete sast gar keine Mühe machten, zu einer Zeit in den Acker, wo sie schon hinlanglich groß sind, um schnell fortzuwachsen, und wo der Acker durch vorausgegangenes Pflügen und Eggen in einen vollkommen reinen und lockern Zustand gebracht worden ist.

Die Krautruben, Runkelruben, Weberdifteln gehören hierher, die wir zwar frühe im Jahre auf die Neder schen könnten,
und die keines Schuses in den Samenbeeten nöthig haben, weil
sie sur Frost nicht empfindlich sind, die wir aber mit größerm
Bortheil früher, als dieß auf dem Ader möglich ist, in die Samenbeete saen, um sie recht zeitlich im Jahre übersehen zu können, und auf diese Weise den höchsten Ertrag zu erhalten, der
und durch diese Methode deswegen zu Theil wird, weil wir so
viel weniger Arbeit mit dem Jaten und Behacken haben, und weil
und die ausgesehen Pflanzen nicht mehr von Insekten zerstört
werden, was bei der Saat des Kohls und der Krautrüben auf
dem Ader häusig geschehen wurde, welchen Verheerungen wir
aber auf dem kleinen Raume der Samenbeete durch mancherlei
Mittel zu keuern vermögend find.

Auch andere Pflanzen, die man nur mit vieler Mühe in ihrem jugendlichen Zustande vor der Unterdrückung des Unkrautes schüßen kann, hat man mit Vortheil auf diese Art kultivirt, z. B. Raps, Luzerne u. f. w. Zwar hat man auch Versuche mit dem Uebersehen des Getreides gemacht, und so groß auch die Saatersparung dabei senn mag; so kann sie doch nie die vermehrte Arbeit bezahlen, und derlei Versuche und Unternehmungen bleis

ben immer nur öfonomifche Spielereien.

Fruchtbaume und Strauch werden nur in Samenbeeten gezogen, auch Waldbaume, obicon man diefe lettern auch wohl geradezu in den verwundeten Waldboden einfaet.

4. Damit wir beim Beginnen des Sommers schon er= wachsene und zum Ueberfegen taugliche Pflanzen haben,

ist es fure erste nothwendig, fie die Samenbeete eine schickliche Lage zu mahlen, und ihnen eine gehörige Vorbereitung zu geben.

- 5. Die Lage der Samenbeete muß so fenn, daß sie bes Einflusses der Sonne den ganzen Tag genießen, und wo möglich eine geringe Neigung gegen Süden haben. Sie muffen gegen Norden und Often durch Gebäude, Mauern, Baume geschützt senn, und in faltern Lagen eine Vorrichtung haben, daß man sie bei Gefahr eines Reises entweder mit Bretern, oder mit Stroh zudeden kann.
- 6. Die Borbereitung der Samenbeete besteht darin, daß sie im Herbste gedungt, und im Frühjahre mit dem Spaten umgegraben werden. In fale, werden
- 7. Der Same wird fo gleichförmig als möglich mit ber Sand ausgestreuet, und mit dem Rechen untergebracht. Man berechnet die Quantität der Saatförner nach dem Raume, den jede einzelne Pflanze dann nöthig hat, wenn sie jene Größe erlangt, in der sie ausgesetzt wird.
- 8. Während des Wachsthumes in den Samenbeeten werden die Pflanzen, wenn sich viel Unfraut zeigt, gejätet; bei der Trockniß begossen; wenn sie geringen Trieb aufern, mit aufgelöstem Kloaken oder Geslügelmist überbungt, und wenn sich Insekten daran zeigen, mit Ruß, Gips oder Usche überstreuet.
- 9. Wenn die Pflanzen die erforderliche Größe erlangt haben, so werden sie bei feuchter Witterung ausgenommen, und fogleich in den Acker übersehr. Sind sie nur gering bewurzelt; so geschieht das Ansnehmen mit der Hand, sonst mit dem Spaten. Das Uebersehen geschieht entweder mit dem Sepholze, wenn der Boden hinlanglich lose ist, oder

mit der Saue, wenn er buidig, ober burch einen vorques gegangenen Regen zusammengebrudt worden ift.

Die Kultur der Baume und Strauche ist im Wefentlichen dieselbe, wie jene des Kohls; nur erfordern ihre Samenbeete nicht diese besonders warme und geschützte Lage; auch ist es nicht nothewendig, wohl auch nicht aussührbar oder vortheilhaft, dieselbe Borbereitung für sie zu verwenden. Der Baumsamen wird im Berbste oder Frühling auf das Beet gesäet, und die Pflänzchen bleiben 1 bis 2 Jahre darin, wenn es Fruchtbäume sind, während welcher Zeit sie außer dem Jäten keiner Pflege bedürsen; worauf sie in ein anderes Beet in weitere Zwischenraume übersetzt werden, wo sie mehr Plas haben sich auszubreiten, und wo sie veredelt werden Waldbäume werden schullerer in das Samenbeet gesäet, und werden unmittelbar aus demselben in den Wald versetzt. Obsteund Waldbäume werden auf die Leeter übersetzt, wo sie zu wachsen bestimmt sind, weun sie eine hinlängliche Größe und Stärke erlangt haben, um den äußern, widrigen Einstüssen mehr widersstehn zu können.

J. LV.

B. Bon ber Pflege ber Pflangen.

- 1. Unter der Pflege der Pflangen versieht man alle jene Arbeiten, deren Zweck die Beforderung bes Bachsthumes der Pflangen ift.
- 2. Die Lebhaftigkeit des Wachsthumes ber Pflanzen bangt bei gleichen übrigen Verhaltniffen davon ab, daß die Pflanzen hinlanglich Nahrung im Boben vorfinden, und mit Leichtigkeit sich derfelben bemachtigen können.
- 3. Der Dünger sowohl, als der altere daraus entstandene Humus wird aber nur dann im Wasser auflöslich, und für die Pflanzen genießbar, wenn er sich mit dem Sauerstoffe der Luft verbinden kann. Der Zutritt der Luft zu den Bestandtheilen des Bodens ist daher nothwendig, und in dem Verhältnisse, als der Boden immer in einem lockern, den mäßigen Zutritt der Luft begünstigenden Zustande erhalten wird, löst sich der Humus leichter auf, und die Pflanze kann mehr Nahrung ansaugen, und sich leichter darin verbreiten.

- 4. Aber nur ein mäßiger Zutritt der Luft in die Oberflache des Bodens ist den Pflanzen gedeihlich: ist dieser zu stark, so daß die Wurzeln selbst der unmittelbaren Berührung der Luft und der Sonnenstrahlen ausgesetzt sind; so verdünsten sie zu viele Feuchtigkeit, sie verdorren, und die Pflanze stirbt, wenn sie sehr jung ist, oder sie krankelt, wenn sie alter ist. Ist daher der Boden nach der-Saat zu lose, oder ist er es durch den Frost geworden, so wird ein Zusammendrücken seiner Oberflache das Verdorren der Pflanzen verhüten.
- 5. Oft ist die Schichte der fruchtbaren und lodern Erde zu seicht für den Bedarf der Pflanze; und weil die Größe des Wachsthums derfelben von der Menge der aufstölichen Nahrung abhängt, die in dem Bereiche ihrer Burzeln sich befindet: so besordern wir dieselbe, wenn wir fruchtbare Erde über die Wurzeln der kultivirten Pflanzen zu einer angemessenen Höhe anhäufen.
- 6. Aber alle unfere Mühe wurde oft durch das Unstraut vereitelt werden, wenn wir nicht Sorge trügen, dasselbe, in so sern wir es durch die Vorbereitung des Ackerns nicht vertisgen konnten, später auszurotten. Nur in einem nicht zu sehr beengten Raume gedeihen die Pflanzen; sie werden krank, bleiben schmächtig, oder gehen gar ein, wenn sie entweder durch einen zu dichten Stand der ähnlichen, oder fremdartigen Pflanzen in der Entwicklung ihrer Wurzeln, Blätter und Stängel gehindert, oder durch das schneller in die Höhe gehende Unfraut in den Schatten gezsetz, und des wohlthätigen Einflusses des Lichtes beraubt werden.
- 7. Die Pflege der Pflanzen zerfällt daher in folgende vier Abschnitte:
 - a. Vom Behacken.

- . b. Vom Walzen.
 - c. Bom Bebaufen.
 - d, Bom Jaten.

a. Bom Behaden.

- 1. Unter Behaden, Behauen, versteht man bie Loderung bes Bobens rings um bie machfende Pflange.
- 2. Es geschieht mit Menschenhanden burch Sauen, oder burch Thiere, die verschiedentlich geformte, ahnlich wirfende Werkzeuge burch und über die Saaten führen.

Diese Berkzeuge find Kleine Ertirpatoren; Schanfelpfluge mit 2 — 3 Gifen, die wohl allenthalben schon bekannt find, und Leiner Beschreibung bedurfen.

- 3. Mit Sauen fonnen die Pflanzen überall behackt werden, fie mogen in einem Zustande der Große fenn, in welchem fie wollen, oder in einer beliebigen Ordnung fieben.
- 4. Sollen die Pflanzen aber durch Thiere behackt werben, ohne daß sie selbst verlet werden, so muffen sie in gleichweiten Entfernungen von einander gefaet oder gepflanzt seyn,

Die Egge ift zwar auch ein Instrument, womit die Pflanzen behacht werden; allein dieß geht nicht an, ohne daß nicht ein Theil derselben zerftort, und ein anderer verlest wird.

- 5. Die Sand des Menschen lockert den Boden rings um den Stamm der wachsenden Pflanze, ja wohl unter der Burzel selbst; sie lockert am tiefsten, zerstört keine Pflanze, außer die man überflüssig halt, und keine wird mit Erde überworfen; dafür aber ist diese Arbeit sehr kostspielig, und nur in seltenen Fallen, und für kleinere Lecker aussuhrbar.
- 6. Die Pferdehaden hauenahnliche Werkzeuge, Die burch Pferde, oder auch wohl durch Ochsen gezogen wersten lodern zwar wohl den Zwischenraum zwischen einer

Pflanzenreihe und ber andern, aber die nachft dem Stamme 1. felbst liegende Erde bleibt ungelockert, benn man barf die Sadeneisen nicht fo nabe ftellen, daß fie die Burgeln betühren, weil fonft die Verwüstung zu groß wurde, die derlei Werfzeuge an den Pflangen anrichten wurden, wenn fie nur im geringften zur Geite ausgleiteten. - Es zerftoren . Diese Werkzeuge wider den Willen des Landwirths oft viele Pflanzen, wenn bas Zugthier einen schiefen Tritt macht, ober vorliegende Sinderniffe das Werfzeug zur Geite ichieben; fleine Pflanzen werden mit Erde überworfen, weil 3 jede Pferdehade, wenn fie nicht blog ein Cfarififator ift, Erde zur Geite schiebt, und endlich kann der Boden nur 4 fehr oberflachlich und nur von zwei Seiten gelockert werden, und es muß die Pflanze immer noch von den beiben anderen in der Reihe liegenden Seiten durch die Sand behackt werben. Dafur aber ift man im Stande, mit einem febr geringen Rraftenaufwande die größten Felber auf diefe Urt gu bearbeiten. bringuen : befretom, inflowed Wared rock

7. Ein vollkommenes Behacken ist daher nur durch forde of the Gandhauen möglich; weil dieß aber in den meisten Fällen zu kostspielig, oft unausführbar wurde, so begnügen-wir uns mit dem Pferdehacken, womit wir zwar den Zweck nicht wöllig, aber doch zum größeren Theil erreichen.

8. Das Behaden der Pflanze trägt zur Vermehrung ihres Wachsthumes dadurch bei, daß die Erde rings um die Pflanze in einen lodern Zustand versett wird, wodurch die im Boden befindliche, pflanzennährende Materie in näbere Berührung mit dem Sauerstoffe der Luft tritt — sich orndiret — und dadurch im Wasser auslöslich wird, und daß die Verbreitung der Wurzeln dadurch sehr erleichtert wird.

9. Je ofter diefes Lodern wiederhohlet wird, je grofer ift die Wirfung; in einem bundigen Boden mehr, wie in einem lockern, und mehr in fühler und feuchter, als heib Ber und trockner Witterung, oder derlei Klima.

Die auffallendsten Bortheile bes Behadens tann man in den Ruchengarten bei der Rultur des Salats, des Robis u. f. w. beobacheten, die alle 8 Tage aufgelodert werden, und sichtlich dabei an Umfang zunehmen.

ro. Allen Pflanzen bekommt das Lockern sehr wohl, und ihr Wachsthum wird bei allen gleichförmig befördert; indessen hat man es meistens nur bei solchen Pflanzen in Anwendung gebracht, die einen größern Zwischenraum unter sich nothwendig haben, der sich mit Unfraut erfüllt, und gejätet werden muß, und wo man das Jaten und Behacken mit einer und derselben Arbeit vollführt.

So ward der Mais, der Tabak, der Kohl, und die Kartoffeln von jeher behackt, denn da sie in weiten Reihen gesäet oder gepflanzt werden mussen, so bleibt dem Unkraute fast der ganze Acker Preis gegeben. Um ihn nicht verwildern zu lassen, und um nicht die gesäeten Pflanzen unter dem Unkraute ersticken zu sehen, ist das Jäten unerläßlich. Weil diest aber mit der Haue leichten und ausgiebiger geschieht, und der Bortheil des Aussackerns auch eines reinen Ackers bald sichtsich wurde; so ist es begreissich, das das Behacken solcher Früchte bald zum Geses erhoben ward.

- 11. Wenn die Pflanzen in Neihen gesäet oder gepflanzt werden, die gleich weit von einander entfernt sind, und so viel Raum zwischen sich lassen, daß in denselben die Pferbehacken gezogen werden können: so wird man in den meisten Fällen mehr Vortheil davon haben, sich dieser, als der Menschenhande zu gebrauchen.
- 12. Aus diesem erhellet, bag mit den Pferdehaden bas Reihensden nothwendig verbunden fenn muffe.
- 13. In Reihen saen, und die aufgegangenen Pflanzen mit der Pferdehacke bearbeiten, heißt man die Drill-wirthschaft.

So lange man nicht Saemaschinen hatte, Konnte die Pferdehade nicht auf die Rultur der in engeren 3mischenraumen wachsenden Getreidearten angem ndet werden; mit der Erfindung dieser Werkzeuge dehnte man die Pferdehakenkultur auch auf diese aus.

- 14. Bu diesem Behufe wird das Getreide nach dem Berhaltniffe der Gute des Bodens in 8-bis 10zöllige Reihen, eingesaet, und wenn die Pflanzen eine angemessene Größe erlangt haben, werden die Zwischenraume der Saatreihen mit der Pferdehacke durchgefahren, welche Arbeit späterhin, wenn dieß nothig fenn sollte, noch einmal wiederhohlt wird.
- 15. Die Vortheile diefer Kultur bestehen in dem Nugen der Maschinensaat, und in dem Nugen, welchen das Beshacken, d. h. das Lockern der Erde, und die Vertilgung des Unfrautes den Pflanzen gewährt.

Sie sind von selbst einleuchtend, und durch eine große Menge von Erfahrungen bestätiget. Indessen macht die Drillwirthschaft bei der Kultur des Weißens, Rockens, Safers und der Gerste nur geringe Fortschritte, weil sie mehr als gewöhnliche Ausmerksamkeit, größern Berstand, mehr Thätigkeit und auch mehr Borauslagen erheischt, als man in den allermeisten Fällen auf den Betrieb des Alkerbaues verwendet.

Daß die Drillwirthschaft nicht eine eitle und keiner vortheilshaften Anwendung fähige Spekulation mußiger Köpfe sen, beweisen die 2000 Cooke's den Sammaschinen, die die zum Jahre 1797 in England in Gebrauch waren. Rechnet man hiezu die Ducket's den und übrigen Maschinen; rechnet man die neuere Zeit hinzu: so mögen in jenem Inselreiche wohl 4000 Drillwirthschaften vorhanden seyn.

- 16. Eine minder vollfommene Cockerung des Getreides wird erlangt, wenn man die Pflanzen zu einer Zeit überegt, wenn sie des Behackens am meisten bedürfen, und diese Dveration am leichtesten überfteben.
 - 17. Bei den Wintersaaten ist hiezu der Zeitpunkt, wenn sich die durch den Frost aufgehobene Erde wieder gesett, und die Pslanzen ihre vollkommene Festigkeit im Boden durch den Austrieb neuer Wurzeln und Blätter erlangt haben.
 - 18. Sommersaaten werden dann geegt, wenn ihre Burgeln fich fo weit verbreitet haben, daß fie die Pflanze

in fo fern im Boden befestigen, daß sie burch die Egge nicht gar zu leicht herausgerissen werden.

ng. Das Uebereggen der Saaten gewährt dieselben Bortheile, wie das Behaden; nur sind sie minder, weil anch die Loderung des Bodens minder vollkommen dadurch bewirft werden kann. Die Egge zerstört viele Pflanzen, die nicht fest genug eingewurzelt sind, und man muß daher in dieser Rücksicht die Saat etwas dicker machen, dafür aber kostet die ganze Arbeit eine Kleinigkeit; man bedarf keiner kostbaren besondern Werkzeuge, und kann sie durch die gewöhnlichen Arbeiter vollführen lassen.

Das Uebereggen des Binterweißens im Frühlinge ift in vielen Segenden von Deutschland, England und der Schweiz
fehr üblich; ja es gehört an manchen Orten zur gewöhnlichen Rultur: anderswo kennt man es wieder gar nicht, und erschrickt vor
dem Borschlage, und meint, es wurde dadurch die gange Saat zerftört werden. Wir eggen in Karnt hen unsere hirseader ein zuch
wohl zweimal, und das halt Jedermann für zwedmäßig und nüslich;
aber den Roden und Weißen, oder die Bohnen und Erbsen zu eggen,
fällt Riemanden ein, als wenn dieß ein Versahren ware, das nur
der einen Pflanze frommte, der anderen aber nachtheilig ware.

Das Uebereggen ist von vorzüglichem Ruben bei dem Binterweißen, und es trägt fehr wesentlich zur Beförderung des Bachsthumes dieser Pflanzen in einem schweren Boden bei, wenn die Rinde des Aders aufgebrochen, und die Oberstäche einigermaßen ges lodert wird. — Der Nachtheil, den die Eggenzähne durch die Zersforung einzelner Pflanzen anrichten, ist von viel geringerer Bedeu-

tung, als man fich vorstellt.

Ich habe Weißen, Roden, Gerste, hirse, Pfennich, Bohsmen, Erbsen, Buchweißen, Kartosseln und Rüben geegt, und habe gefunden, daß die Egge nur allein den Buchweißen und die Rüben, wenn diese Pflanzen noch sehr jung sind "estart zerstört, die Getreidund hülsenfrüchtepflanzen aber kaum merklich auskrauft. Die kleinen Ferstörungen an den Blättern sind bald wieder geheilt, und dieser geringe Nachtheil ist von einem zu unwichtigen Belange, um die großen Bortheile des Eggens bei der Lustur fast aller Pflanzen zu überwiegen.

b. Vom Walzen.

1. Das Zusammendruden ber Aderoberfläche burch Die Anwendung der Balge ift in sofern ein Mittel den Bachethum der Pflangen gu beschleumigen, ale wir dadurch bas Keimen der Saat-unten allen Verhaltniffen befordern, das Fortwachsen berfelben in einem zu lodern Boden begunftigen, und die durch den Frost aus der Erde gezogenen Pflanzen wieder in eine nabere Berührung mit derfelben bringen.

- 2. Wenn das Keimen der Saat befördert, und das Hervorkommen derselben auf eine gleichsörmige Art bewirkt werden soll, so geschieht dieß am sichersten, wenn wir den Acker unmittelbar nach der Aussaat mit einer mäßig schweren Walze überrollen.
- 3. In einem leichten, fandigen, oder in einem mit humus fehr erfüllten, lockeren Boden ist das Balzen der Sommersaat in dieser hinsicht von Nugen; Bintersaaten im herbste zu walzen, wenn die Saat sonst gut untergebracht worden ist, bringt aber keinen Vortheil.

Es ift fehr wichtig, daß die Sommersaat so gleichförmig als möglich, und im schnellften Zeitraume zugleich aufgebe damit alle Pflanzen dann gleichförmig reisen. Bei den Wintersaaten ist diese Rucksicht weniger wichtig, da sich diese im herbste und im folgenden Frühlinge mehr ausgleichen, und immer ziemlich gleichförmig reisen, wenn auch ein Theil der Körner, der tiefer gelegen ist, später erst vorkam. Was das Walzen der Wintersaaten ber trifft, so habe ich viese und pieljährige, vergleichende Versuche dar mit angestellt, aber nie einen bemerklichen Vortheil dawdn wahrgenommen. Was soll auch das Walzen im herbste nüben; da der Boden von selbst durch den Regen und Schnee hinlänglich den Winter über zusammengedrückt mird.

- 4. Das Fortwachsen der gekeimten Saat ift in einem fehr lofen Boden gefährdet, denn wenn lang anhaltende Trodniß eintritt, sen es hiße, oder ausdörrender Wind: so geht die Feuchtigkeit aus einem folchen Boden ganz und gar verloren, und die Saat, die zum Keimen vielleicht noch genug Feuchtigkeit im Boden fand, fangt nun an zu kranfeln, und geht wohl gar, entweder ganz oder zum Theil ein.
- 5. Wenn wir es auch nicht nothwendig erachteten, den lockern Boden zur Beforderung des Keimens zu walzen; fo follte uns diese Rücksicht hiezu bestimmen.

6. Gehr wichtig aber ift die fehr schwere Balze, wenn es sich darum handelt, den durch den Binterfrost aufgetriebenen und zerborstenen Acker, auf dem die Pflanzen aus der Erde zum Theil herausgezogen liegen, wieder zufammen zu drücken, und die dem Verdorren nahen Pflanzen wieder in eine nahere Verbindung mit dem Boden zu bringen.

Am verderblichften ift jene Witterung im Frühlinge, wenn der Boden im Untergrunde noch gefroren ift, bei Tage in der Obersstäcke aufthauet, und des Nachts wieder friert. Die Erde wird über der gefrornen Unterlage durch das in der obern Schichte bei Tage aufthauende und in der Nacht frierende Wasser aufgehoben, und zerbricht. Die Pflanzen werden mit aufgehoben; weil aber die Erde bei Tage zum Theil wieder niedersinkt, die Pflanzen aber nicht wieder in die gleiche Lage kommen, sondern im aufgehobenen Bustande liegen bleiben, so werden dadurch ihre Wurzeln entblöst, und wenn dann der Nordosswind dazu kommt, so geht der größte Theil der Pflanze darüber zu Grunde. Nur allein die Walze Rachmittags angewendet, wenn der Boden trocken ist, kann einigers maßen dem Verderben steuern.

c. Bom Behaufen.

- 1. Wenn man die Erde ringe um den Stamm der wachsenden Pflanze anfauft; fo heißt man dieß: Bebaufen, Unbaufen, Befchutten, Erde geben.
- 2. Es gefchieht, wie das Behaden, entweder mit ber Sandhaue, oder mit Berkzeugen, die durch Thiere gezogen werden.

Der Unhaufepflug ift ein haden, Aadl, mit zwei Streich. bretern, bessen verschiedentliche Formen man in den schon angeführeten deutschen und englischen Werken abgebildet findet.

3. Wenn das Behaden mit der Sandhaue vor 'ber Pferdehade wesentliche Vorzüge hat (b. 5.), und nur ihrer Kostspieligkeit wegen, der unvollkommenen Arbeit der Pferdehade weichen muß: so hat aber das Behäufen mit der Sandhaue gar nichts vor dem Behäufen mit dem Anshäusepfluge voraus; und wenn die Saat in Reiben gesäet

ift: so steht der Anwendung dieses hochst schätbaren Berfzeuges nichts im Bege, und wir vollführen die Behaufung mittelst desselben eben so vollfommen mit dem vierten Theile: der Kosten, den die handarbeit sonst betragen haben wurde.

- 4. Der wesentlichste Vortheil des Behäusens besteht darin, daß jene Erde, die sonst von den Pflanzenwurzeln micht erreicht wurde, dadurch zur Vermehrung des Pflanzenwachsthumes beitragen muß, daß man sie von diesen Stellen wag, und auf die, über den Wurzeln liegende Erdschichte legt, wodurch die darin besindlichen pflanzenznährenden Bestandtheile durch den Negen den unterliegenden Wurzeln zugeführt werden können, die sonst nuglos im Boden gelegen waren, oder sich verslüchtigt hatten.
- 5. Hieraus erhellet, daß das Behäufen nur bei folchen Pflanzen anwendbar fen, die der Ausbreitung ihrer Blätter und Ueste, und des nothigen Einflusses des Lichtes wegen in weitern Zwischenraumen gebauet werden muffen, als ihre Burzeln im Boden Raum bedürfen, und einnehmen können.

Der Kohl, der Tabat, der Mais u. f. w. nehmen mit ihren Burzeln kaum mehr als den vierten Theil des Raumes der Oberstäche ein, den wir der ganzen Pflanze nothwendig überlassen muffen, und den sie höchst nothig hat, sowohl zur Verbreitung ihrer Blätter, als um sich von allen Seiten gehörig besonnen zu laffen.

6. Außer diesem sind mit dem Behäusen noch manche andere Bortheile verbunden, die theils geradezu zur Beförderung des Wachsthumes der Pflanzen beitragen, theils auf indirektem Wege sie begünstigen. Bu den erstern gehören: der begünstigte Austrieb von Kronwurzeln bei den grasartigen Gewächsen, die sich in die neue Erdschichte verbreiten; die mehrere Feuchtigkeit, welche die dadurch tiefer gelegten Wurzeln vor dem Ausdorren schützt, und eine

gut behäufte Pflanze weniger abhängig vom Regen macht; zu den lettern muß die Vertilgung des Unfrautes gezählt werden, die durch das Behäufen, es geschehe mit der Hand oder mit dem Pfluge, auf eine noch vollständigere Art, wie mit dem Behacken bewirft wird.

d. Bom Jaten.

1. Jaten nennt man das Vertifgen des Unfrautes, bas am Ader zwischen den gefaeten oder hineingeseten Pflangen auffproßt.

In jedem Ader kommt Unkraut zum Borschein. Die Menge und Art desselben wird aber größtentheils durch die mehr oder weniger sorgfältige oder gelungene Borbereitung des Ackers bestimmt, und je vollkommener und zweckmäßiger dieselbe durch Pflug, Egge und Extirpator vollsührt worden ist; je geringer ist die Menge des Unkeautes überhaupt, und des Wurzelunkrautes insbesondere.

- 2. Die Bertilgung des Unfrautes geschieht, indem wir dasselbe mit den Sanden ausziehen, oder mit der Sand = oder Pferdehade gerftoren, oder beim Anhaufen mit Erde überschütten und erftiden.
- 3. Die erstere Art nennt man im nachsten Sinne bas Iaten. Sie ist die fostspieligste Art die Saaten zu reinigen, und man muß sich daher möglichst bestreben, jene Pflanzen, die nicht durch das Behacken und Behäusen gejätet werden können, nur in einen solchen Boden zu bringen, der durch eine sehr forgfältige Bearbeitung vom Unstraut möglichst befreiet worden ist.
- 4. Der Nugen des Jatens besteht darin, daß alle jene Pflanzen vertilgt werden, die der Saat oder Pflanzung dadurch hinderlich sind, daß sie sich des Raumes so- wohl als der Nahrung bemächtigen, die für die letteren nur bestimmt sind.

Das Untraut befteht meistens in fremdartigen Bifongen, Die fich im Boden durch eine vernachläßigte Ruftur fortpflangen, oder

deren Samen durch den Wind hineingebracht worden, oder es wirken auch wohl die hinein gesäeten Pflanzen dem Unkraute ähnslich, durch ihren zu dichten Stand. — Wenn die Pflanze nicht gehörigen Raum zur Verbreitung ihrer Wurzeln hat; so kann sie nur schmächtig bleiben, weil sie nur wenig Nahrung mit wenigen Wurzeln in einem beengten Raume einsaugen kann Wird die Pflanze in der Entfaltung ihrer Plätter gehindert durch einen zu dichten Stand oder durch Unkraut; so wird der Stängel spindlit, und dränzt sich in die Hanze durch das schneller wachsende Unkraut überwachsen, und in Schatten gesetz; so wird sie bleichsüchtig, krank und kummernd. Endlich erwärmet sich der unkrautige, zu sehr bewachsene Boden weniger, und er wird durch dasselbe eines gerben Theiles der Nahrung beraubt, die sowohl sür die vie gegens wärtige als die künftigen Saaten bestimmt ist.

Heraut im Keime zerfiore, und daß man daher besorgt sey, den Reurt im Keime zerfiore, und daß man daher besorgt sey, den Acker nicht eher zu besäen, die er durch die vorbereitung gleichzeitig, oder auch wohl später das mit dieser Borbereitung gleichzeitig, oder auch wohl später in den Acker gekommene Unkrant leichter vertilgen zu können, als dieß mit dem Jäten möglich ist, kultivire man alle jene Pflanzen in Reihen, die größere Zwischenzäume heischen, und am meisten vom Unkraute leiden, um sie durch das Behaden und Behäusen zugleich zu reinigen. Halmgestreide bewächst sich in einem wohl vorbereiteten Boden gewöhnlich so dicht, daß das Unkraut nicht bedeutenden Schaden hervorzubringen im Stande ist. Bei einer wohl eingerichteten Drillwirthschaft murde alles Jäten wegfallen, was ohne dieselbe doch nicht gant zu vermeiden ist, weil ungünstige Umstände den Wacksthum des Unkrautes oft so sehr der genden, aß uns nichts anderes übrig bleibt, als es mit der Hand auszuziehen.

on the second se

C. Bon der Ernte.

- 1. Unter Ernte versteht man fonst nur alle jene Arbeiten, welche das Begbringen der Pffanzen von den Feldern verursacht. Wir werden aber in diesem Abschnitte
 auch die Entkörnung und das Aufbewahren der
 geernseten Früchte abhandeln. Es zerfällt dieser Abschnitt
 daher in vier Abtheilungen:
 - a. Bon dem Ochnitte;
 - b. Bon der Trodnung der Getreidegarben;
 - c. Bon der Aufbewahrung der Garben und trochnen Futterpflanzen.

Burgers Lebrb. b. Candm. I. 280.

d. Bon bem Drefchen, Reinigen und Aufbewahren bes Getreides.

a. Bom Schnitte.

- 1. Die Pflanzen werden in einem verschiedentlichen Bustande ihrer Ausbildung von den Feldern weggebracht, je nachdem wir Theile von denselben benüßen. Einige werden weggebracht, wenn sie ihre Blatter vollständig entsaltet haben, wie das Kopffraut; andere, wenn ihre Wurzeln ausgebildet sind, wie die Rüben, Möhren, Krautzuben. Andere werden geerntet zur Zeit ihrer Blüthe, oder kurz nach derselben, wie die Gräser und Futterpflanzen, und manche Handelsgewächse; das Getreide aber und die Oehlpstanzen bleiben so lange am Acter stehen, bis die Körner vollkommen reif geworden sind.
- 2. Man erfennt ben Zeitpunkt ber Ernte dieser lettern baran, daß die Körner ihre vollkommene Größe erlangt haben, mehr hart als weich sind, sich nur schwer zerdrücken lassen, und beim Zerdrücken weder eine milchige noch wässerige Flussigkeit zeigen.
- 3. Bei einigen wenigen Arten diefer Pflanzen werden alle Körner zugleich reif, wie z. B. bei den grabartigen mit Aehren: Weißen, Roden, Gerste; bei allen anderen Gestreides und Dehlpflanzen werden die Körner in demfelben Verhältnisse nach einander reif, als sich die Blüthen allgemach entwickelten. Man bemerkt dieß weniger beim Hafer, deutlicher bei det Hirfe, mehr bei den Hülsenfrüchten, und am auffallendsten beim Buchweißen. Weniger beim Mohn und Lein, deutlicher bei dem Rübsen und Raps.
- 4. Die Ernte der ihrer Korner willen gebauten Pflangen fann nicht verschoben werden, bis fie alle einen gleichen Grad von Zeitigung erlangt haben, weil dann die erfteren

und vollfommensten darüber aussielen; sie muß vorgenommen werden, wenn der größere Theil derselben zeitig, der übrige aber in einem ausgebildeten, nur noch nicht vollfommen trockenen Zustande sich befindet.

Es gilt diese Regel somobl fur das abrentragende Getreide als fur die Sulfenfruchte und die Deblgemachfe. Die Ernte auf großen Wirthschaften dauert oft mehrere Wochen, und man hat nicht immer fo viele Menfchen, um jeden Uder nur dann erft abgufoneiden , wenn alle Korner am Stamme hart geworden find. 3mar verurfacht die verschiedene Beit ber Saat wohl and eine Berfchie-Denheit ber Zeitigung ; Die aber beim Wintergetreibe fich oft ver-wischt, weil eine gunftige Lage bes Aders die fpatere Saat mit ber fruberen in einem anderen Uder gleich reif macht. Dan muß daber fast immer den Schnitt beginnen, ehe noch die Rorner troden geworden find. - Beim Roden verurfacht diefer fruhe Schnitt teinen Schaben , wie ich aus einer großen Ungahl von Berfuchen weiß, Die ich alliabrlich felbft zu machen Belegenheit babe. Bom Beigen fagt Arthur Doung; daß man ihn mohl zehn Tage fruber fconets ben toune , als feine Rorner fonft volltommen trochen geworden maren-- »Biele verständige Landwirthe behaupten , daß man den Weißen smindeftens gehn Tage fruber ichneiden foll, ebe er reif ift. Dieß Berfahren ift mahricheinlich febr zwedmäßig, wenn man dann bie "Garben langer als gewöhnlich am Felde liegen lagt, damit die "Rorner darin ausreifen! Der Bortheil ift eine besondere Zartheit Der Rorner.a (Farm. Cal. 433). Es daucht mir aber Diefer Beit. puntt doch ju frub qu fenn, und ebe die Korner nicht fo weit in Der Beitigung vorgeschritten find , daß fie zwar noch zwischen den Fingern zerdrudt merden tonnen, aber doch feine Feuchtigkeit, fondern nur einen gaben Teig zeigen , mochte ich nicht zum Schnitte rathen. Sollen die Linfen gefchmachvoll fepn, fich leicht fieden laffen, und will man nicht den größten Theil der Ernte einbugen, fo muffen fie gemahet merden, wenn die eine Salfte der Schotden noch grun ift. Gben fo nachtheilig mare es, wenn-man bei der hirfe auf das Gelbwerden der Korner in dem untern Theile der Dolde marten wollte; die iconften und ergiebigften Rorner an dem obern Ende murden dann icon ausgefallen fenn.

5. Die Ernte der Futterpflanzen geschieht mit der gewöhnlichen Gense. Bur Ernte des Getreides bedient man sich aber bald der Gense, bald der Gichel, und hin und wieder des Giget's, das ein Mittelding zwischen Gense und Sichel ift, oder vielmehr beide vereiniget.

Die Erntemaschinen wollen wir hier blog nur erwahnen, da wir außer der Smithichen, die man zu Bofendorf nachmachte, keine andere kennen. Ueber die Wirkung biefes Werk zeugs findet man Nachrichten im aten hefte der Berhandl. der F. E. Landw. Gefellschaft zu Wien. 1818. Uns daucht dies Werkzeug zu wenig allgemein anwendbar, und zu wenig ganz verläßig zu sepn, als daß es im Stande seyn sollte, die Sense zu verdrängen.

- 6. man sich bes einen oder des anderen Betfzeuges zum Abernten der Körnerfrüchte bediene, ist nicht
 gleichgultig, weil das eine gegen das andere die Arbeit
 mehr fördert, und der Ausfall an Körnern bei dem einen
 größer, als bei dem andern ist.
- 7. Jene Ernte = Methode ist die vortheilhafteste, die bei gleicher Vollkommenheit der Verrichtung oder Wirkung am wenigsten Zeit und Kraft erheischt.
- 8. Da man mit der Sense in einem gegebenen Zeitzraume mit minderer Mühe eine ungleich größere Fläche absichneidet als mit dem Siget oder mit der Sichel: und da der Ausfall an Körnern beim Schnitt und beim Trocknen des gemähten Getreides gegen das mit der Sichel geschnitztene nicht beträchtlich größer ist; so gebührt der Sense vor der Sichel der Borzug.

In Landern, wo meistens kleine Wirthschaften, und eine verhaltnismäßig große Bevölkerung ist, sieht man fast allenthalben die Getreideernte mit der Sichel vollführen, und weil die Arbeit mit der Sichel die Jalmen ordentlicher zusammenbringt, die Garben schöner aussehen; so hat man oft gemeint, daß dieser geringe Gewinnst die größere Aussage des Schnitters decke, was nie der Fall ist. Wenn man erwägt, daß man mit der Sense mittelst sehr wes niger Menschen die Ernte vollschren konne, daß man dadurch weniger abhängig von fremden Arbeitern und Taglöhnern ist, und daß man hiebei keinen wesentlichen anderweitigen Nachtheil erleidet; so scheint es keinem Zweisel unterworfen zu seyn, daß die Ernte mit der Sense sehr wesentliche Vorzüge vor der Sichel habe.

Wir wollen zur Bestätigung dieser Behauptung betrachten, wie viele Arbeit erfordert wird, wenn dasselbe Feld auf die eine oder andere Art abgeemtet wird.

Thaer rechnet (Rat. Landw. I. Thl. S. 148), daß man mit der Gestell Sense, wenn das Getreide in Schwaden gemaht wird, 2½ Morgen = 1 Joch 172 0° abmähen könne. Für das Harten, Binden und Zusammensehen rechnet er, daß eine Weissterson 2 Morgen = 1418 0° aufräume. — Es kame demnach

die Arbeit der Ernte eines Joches auf 0,9 Tagwerke eines Mannes und 1,12 eines Weibes, zusammen 2,02 Tagwerke.

Beim Schneiben mit der Sichel nimmt er an, daß eine Person im Durchschitte einen Morgen, = 709 ofertig machen kanne. Ein Joch erforderte daher nur 21/4 Menschen, was wider alle Erfahrung ist.

Der Graf Podewills (Wirthich. Erfahr. I. Thi. 42) zeigt, daß 8 Maber und 16 Sammler 24 Worgen Winterung in einem Tage abernten. Auf einen Menschen kommt ein Morgen, und ein Joch erheischt 21,4 Menschen.

Beim Schneiden mit der Sichel erntete ein Mensch im Durchs schnitte nur einen halben Morgen, und ein Joch erheischt 41/2 Menschen.

Begtrup ergablt (a. a. D. II. Thi. S. 45), daß man in England den Beigen haufiger schneibe als mabe. 90 Afres Weigen erfordern, nach ihm, 200 Tagwerke.

3,16 Menschen pr. Tag, die sonft nur 140 Tagwerke beim Mahen erfordert hatten, wobei 2,21 Tagwerker für das Joch entfielen.

Die Arbeit, welche das Mahen verursacht, ist in diesen 3 Beobachtungen ziemlich übereinstimmend: nicht so die Arbeit des Schnittes, 2,25, 3,16 und 4,50 Tagwerke sind für ein Joch gezählt. Indessen zweise ich sehr, daß man in unsern Gegenden Leute sinden durste, die in 4½ Tagen ein Joch Wintergetreide abschneiden und in kleine Garben, wie sie bei und gewöhnlich sind, — 15 bis 1800 Garben pr. Joch — binden könnten. Man rechnet bei und, wo wir sehr fertige Schnitterinnen aus Krain erhalten, daß eine solche Arbeiterinn, wenn sie im Berdinge steht, d. h. nach Schöbern schneidet, und von Morgens 4 Uhr bis 8 Uhr Abends arbeitet, in einem Tage 5 bis 6 Schober schneidet und ausbindet, deren 30 ungefähr auf ein Joch gehen, wenn es dicht bestockt ist. Hiernach waren 5 bis 6 Tagwerke pr. Joch ersorderlich. Wenn durch hausleute geschnitten wird; so bedarf man beim Winterrocken 10 bis 11 Tagwerke für das Joch.

Die Ersparung von Urbeit beim Mähen ift daher außer allen 3meifel gefeht. Ob aber nicht die größere Bemalt, welche das Maben gegen das Schneiden erfordert, mehr Rorner ausschlage, und ob nicht bei dem minder ordentlichen Busammenbringen der Salme von der andern Seite wieder ein'fo großer Berluft entftebe, ber den Ruben der ersparten Arbeit verschlinge, wie viele behaupten, ift meines Biffens nirgendmo noch durch einen vergleichenden Berfuch erhoben worden. 3ch habe oft und genau nachgesehen, ob beim Mahen des Getreides, das ich wider die Gewohnheit meiner Rachbarfchaft betreibe, mehr Korner, als gewöhnlich ausfielen, und fand nie einen bemerklichen Unterschied. Gine febr genaue Beobachtung über den Ausfall beim Mahen, welche in diesem Jahre von einem meiner Freunde beim Binterroden angestellt murde, ergab, daß man auf 1 3och 16 Pf. abgeschlagene Uehren rechnen mußte: mas vielleicht 1/4 Megen beträgt. Ausgeschlagene Samenkörner fanden fich teine.

It das Getreide aber überreif, so geht beim Daben mehr wie beim Schneiden verloren, wir ich felbst erfahren habe. Das Das gemähte Getreide weniger ordentlich im halmen zusammen kommt, ift sieber, und man kann es nicht vermeiden, daß nicht einige Zehren verkehrt in der Garbe steden; allein dieß ist von keiner Bedeutung, wenn man die Garbe, so wie sie gebunden sind, sogleich einführt, oder auch dann, wenn sie aufgehiselt werden; nur beim Trochen in Froschen bringt es Rachtheil, weil da die Garben auf ihren hins tertheilen am Boden so lange stehen, bis sie trochen sind.

Ueber die Ernte. Methode mit dem Siget, Das am Mite'tel. und Niederhein, in den Niederlanden, und auch in England üblich ift, und womit ein Niederlander, den ich in meiner Birthschaft hatte, in einem Tage ein Joch niederlegte, findet man das Rothige zusammengestellt in Schwerz's Belg. Landw.

9. Ungeachtet ihrer Vorzüge kann die Genfe doch nicht überall zur Ernte des Getreides angewendet werden. Wenn das Getreide gelagert ist, und doch in Garben gebunden werden foll; oder wenn es zwischen dichtem Klee, oder bei der Egartenwirthschaft zwischen Gras aufgewachen ist, thut man besser, es mit der Sichel zu schneiden, als es zu mahen.

Denn im ersteren Falle kann man das Getreide nicht wohl in Schwaden legen, und im letteren bringt man mit den Getreisdehalmen zu vieles Grünfutter in Mengung. In einem solchen Falle schneidet man die Halme mit der Sichel hoch genug ab, um sie rein zu erhalten, worauf erst der untere Theil des Halmes sammt dem Alee oder Grase abgemäht und gedörrt wird. Es scheint aber, daß der Klee, wemm er auch in der Garbe am Acker nicht volle kom m en austrocknet, das Getreide selbst in dem Tasse nicht volle kord, wenn es nur dicht gelegt ift. Schwerz erzählt eine Ersfahrung Fell en bergs, daß Sommerweißen mit Alee in Garben, die nicht völlig ausgetrocknet waren, sehr hoch ausgebanset ward, und daß der Ueberkuß von Feuchtigkeit verdünstete, ohne dem Getreide nachtheilig zu sen. (Ho of myler Wirtsschaft, 172.)

per ohne alle Vorrichtung, oder mit einer Vorrichtung ansgewendet. Ohne alle Vorrichtung wird sie gebraucht, wenn man es nicht nöthig findet das Getreide in Garben zu binben, und diese aufzustellen, sondern wo dieses in Schwaben getrocknet, und dann unmittelbar eingeführt wird. Mit einer Vorrichtung muß die Sense versehen senn, wenn die abgeschnittenen Halme ordentlich beisammen liegen sollen, um in Garben gebunden zu werden.

le figuration

- in. Die Vorrichtung an der Sense besteht im Rorbe, im Bugel und in der Gabel.
- 12. Die Senfe mit bem Korbe dient, um furzes Getreide: Gerste, Hafer, Buchweißen, in Schwaden zu maben; der Bügel, wird der Sense aufgeset, wenn man hoch stehendes Getreide: Weißen und Rocken, anmabet, d. h. das abgeschnittene Getreide an das noch stehende hinwirft, was dann erst abgerafft, und in Garben zur Seite gelegt werden muß; denn hoch stehendes Getreide läst sich nicht ohne große Unordnung in Schwaden mahen, und mit der Gabel, die zum Theil den Korb und den Bügel ersetet, fann man Hafer, Gerste und Weißen in Schwaden mahen, nicht aber Rocken, oder Buchweißen,

Wie sehr der Mensch am Herkömmlichen und Ueblichen hange, sieht man auch bei der Ernte des Hafers im Gebirge und in den Ebenen von Karnthen. In den höheren Gegenden wird bei uns der Hafer sast allenthalben mit der Gabel-Borrichtung gemäht, aber nirgendwo in der Ebene. Die Bewohner der Berge verstehen das Mähen sehr gut, aber die in den Ebenen ahmen es nicht nach, weil sie die Mühe der Erlernung dieser Kunst scheien. Der Bergebewohner zieht nicht in die Ebenen, und dieser nicht in die Berges so bleiben sich beide fremd, und das Mähen des Hafers, der Gerste und des Weißens, das allenthalben nachgeahmt zu werden verdiente, bleibt auf einen Kleinen Theil der Accter des Landes beschänkt.

- b. Bon der Trodnung der Getreidegarben.
- 1. Die abgeschnittenen Getreidehalme muffen binlanglich trocken fenn, wenn sie eingeführt werden, um in der Bolge nicht in Gahrung oder in Verderbniß überzugeben.
 - 2. Das Abtrocknen der Salme geschieht entweder in | Schwaden, aber in Garben.
 - 3. In Schwaden muß jenes Getreibe ausgetrodnet werden, das viel grunes Unfraut enthalt, oder felbst
 noch saftige Blatter hat, oder in feuchtem Wetter geschnitten wird. In Garben trodnet man das Getreibe, bas

reif und rein ift, und in trodnem Wetter geschnitten wor-

Linsen, Erbsen, Widen, die noch vlele grune Blatter und hulfen haben; Gerste und hafer mit Klee lagt man allenthalben in Schwaden erst austrocknen, ehe man sie bindet. Alles Getreide, das man in feuchter Witterung schneidet, muß erst in Schwaden wieder trocken werden, ehe man es in Garben zusammenbringen darf. Erockenes und reises Getreide aber, es sen nun Gerste, hafer, Bohnen, oder Weisen und Rocken, wird gleich hinter der Sense oder Sichel gebunden.

- 4. Das in Garben gebundene Getreide hat aber nur felten jenen Grad der Trockenheit, daß man es ohne Gefahr des Verderbens fogleich einführen könnte, und es muß erst noch einige Zeit der Einwirkung der Luft und Wärme ausgesetzt bleiben, ehe es trocken genug ist, um nicht zu verderben.
- 5. Das Austrocknen ber Garben geht aber in ber fürzeiften Zeit und am zuverläßigsten vor sich, in dem Bershältnisse, als diese kleiner und im trockenen Zustande zufammengebracht worden find.

Sehr große Garben, wenn sie einmal gebunden sind, trocknen im Berlaufe einiger Tage oder Wochen kaum merklich in ihrem Innern aus, und verderben, wenn sie feucht zusammengebracht worden sind. In große Garben zu binden ist daher nur da rathlich, wo das Getreibe am halme sehr reif geworden, und von grünen Pflanzen frei ist, oder wo es lange genug in Schwaden abgetrocknet ist. Rleine Garben zu machen macht zwar mehr Mühe, dasur aber sind sie leichter zu behandeln; man kann sie in Hocken, Schösber, Mandeln ausstellen, sie trocknen leichter aus, und sind leichter ausställen wie die schweren.

6. Um das Nagwerden der Garben zu verhüten, werben sie so zusammen, oder über einander gelegt, daß sie sich gegenseitig vor dem Eindringen des Regens schüßen, worauf sie so lange am Uder stehen bleiben, bis sie innerhalb ganz oder hinlanglich trocken geworden sind.

Das Trocknen der geschniftenen Garben geschieht in den mannigfaltigsten Formen. Bald werden je 4 und 4 Garben zusammengestellt, und erhalten eine fünfte zur Kappe; bald find es 9 Garben, die man konisch zusammenstellt, und mit der zehnten bedeckte Bei kurzem Getreide: Gerste, Hafer, Weiken, ist das erstere, beim Rocken das zweite Verfahren in der hiesigen Gegend üblich. Das Getreide trocknet hiebei sehr schnell aus, denn es ist der Luft am meisten ausgesetzt, es macht wenig Arbeit, aber es erfordern diese Hocken viel Raum, und werden durch Winde leicht umgeworsen. Anderswo werden die Garben je 20 oder 15 ind Kreuz über einander gelegt, und haben eine kleine Stange zur Stüke. Diese Art macht etwas mehr Arbeit; als die erstere, auch trocknen die Garben nicht so schnell; sie ift aber wenigern Jusällen ausgesetzt, und nimmt weniger Raum ein. Die Garben auf hohe Stangen aufzubisseln kann nirgendwo vortheilhaft senn, weil das sehr viele und grese Mühe macht, und weil hiebei das Getreibe unnötzig lange der Witterung und den Wögeln Preis gegeben ist.

7. Das Trodnen der Garben geschieht auch wohl dadurch, daß man sie auf die Querstangen eines gerade stehenden Gerüstes legt, wo sie entweder bis zum Dreschen, oder bis sie trocken sind, hangen bleiben.

Solde Berufte nennt man Sarfen, im Gailthale von Rarnthen, Rofen, in Comeden heißen fie Sagja. (Giebe Gigler, von den einfachen und doppelten in Bestmoreland ablichen harfen, in der Schwed. Abhandl. 31. B.) Gie find am baufigsten in Rrain, weniger zahlreich in Rarnthen, Salzburg, Eirol. Dan hat einfache und doppelte Barfen, die erftern find ein Berufte, das aus mehreren geraden Baumen besteht, in die holzerne vorragende Ragel eingeschlagen find, auf welche man Duerftangen legt, swifden die dann die Getreidegarben gehangt ind gelegt merden. Die letteren bestehen in einem doppelten folden Berufte, Die mit einem Dache verbunden find, und nebftbei gur Drefchtenne und gur Bagenhutte bienen. Der Ruben folcher Carfen , daß das geschnittene Getreide fogleich geborgen werden tann, und daß es den Plat am Uder raumt, um ihn fofort bestellen gu konnen, wird zu theuer erkauft durch den großen Aufwand an Ausgaben für das Gebaude, und burch die vermehrte Arbeit beim Bege führen, Abladen, Ginhangen, Aushangen und Ginfcheuern, womit ein rie betrachtlich größerer Rornerausfall verbunden fenn muß. Dur fur febr fleine Birthichaften paffen die Barfen , in einem febr tub-Ien und naffen Klima. Wenn man aber die Garben unter folden Umftanden aufhifelt, das heißt: auf niedere Stangen über einander legt; so erreicht man denselben 3med mit minderer Dube.

8. Das Trocknen der Futterpflanzen werden wir in der speziellen Pflanzenkultur abhandeln, weil fast jede Pflanze etwas Eigenthumliches hiebei erfordert.

- o. Bon ber Aufbewahrung ber Getreibegarben und trodnen Futterpflanzen.
- 1. Ift das Getreide, oder die Futterpflanze im Freien endlich fo weit ausgetrocknet, daß man sie ohne Gefahr einer nachtheiligen Gahrung aushaufen kann; so wird die Ernte entweder in die Scheuern geführt, oder auch wohl im Freien in Triften oder Fiemen getaßt.
- 2. Das Aufbewahren in Scheuern hat die Bortheile, daß 1) das Einbringen der Ernte weniger Mühe macht; 2) das trockene Einbringen mehr gesichert ist; 3) daß es in der Scheuer vor dem Regen völlig sicher ist; und 4) daß die Wegnahme eines Theiles keinen Nachtheil für den Rest hervorbringt. "Dafür aber sind die Scheuern kostspielige, große Gebäude, und die Ernte ist in denselben der Gesahr des Feuers ausgesest.
- 3. Das Aufbewahren des Getreides, des Heues und Strohes in Triften hat die Vortheile, daß man keiner Gebäude bedarf, höchstens eines Bodens, um den untern Theil der Trifte über die Erde zu erheben, und sie dadurch vor dem Verderben, und dem Zugange der Nagethiere zu sichern; und daß die Ernte durch die Vereinzelung solcher Schöber weniger der Feuersgefahr ausgesetzt ist. Dafür aber macht das Einlegen des Getreides in die Tristen, so wie das Wegführen in die Tenne mehr Mühe, so wie das Einscheuern; das Vilden der Tristen muß sehr ausmerksam vorgenommen werden, weil sonst Wasser eindringt, und den ganzen Stock verdirbt, und wenn die Triste ausgebrozen wird, so ist es kast immer nothwendig, sie ganz wegzusühren, weil sonst dem Wasser der Weg in das Innere gebahnt ist.
 - 4. Sieraus erhellet, bag bas Aufbewahren der Ernte in Scheuern nur in fleineren Wirthschaften, und in holg-

reichen Gegenden, die Triften aber in entgegengesetten Berhaltniffen dem Bortheile des Landwirthes mehr entsfprechen werden.

In den Gebirgelandern von Deutschland wird bis auf bas Alpenheu alles eingescheuert; in den Chenen von Ungarn muß alles in Triften gelegt werden. So findet man auch durch ganz England fast keinen Wald und keine Scheuer.

- 5. Das Aufbewahren ber verschiedenen Burgelgewachse werden wir in der speziellen Pflanzenkultur an seinem Orte allenthalben angeben.
- d) Bom Dreschen, Reinigen und Aufbewahren des Getreides.
- 1. Die Körner der Getreidearten und der Dehlpflanzen werden auf mancherlei Urt aus ihrer Verbindung mit den Aehren, oder aus ihren Hulfen gebracht, entweder durch Handbreschen, durch das Austreten mit Thieren, und durch Maschinen.
- 2. Das Ausbreschen ber Getreidegarben mit ben Dresch flegeln ift bas einfachste Berfahren, wobei bas Stroh rein und in Ordnung bleibt: es macht aber sehr viele Arbeit, und ift daher das koftspieligste.

Das Drefchen geschieht in Eleinen Wirthschaften fast gang mit eigenen Leuten, in größern aber durch fremde. Daß Die ersftern in einem gegebenen Zeitraume weniger ausdreschen, aber reisnere Arbeit machen, als die lebtern, die mehr ausdreschen, dafür aber mehr Korn im Strohe lassen, liegt in der Ratur der Sache.

Meine eigenen Leute dreschen in Vieren, und fertigen im Winter in 6 Tagen 50 Schober Binterrocken à 3/3 Meben im Durchsschnitte ber Jahre: und es sind flinke und ruftige Menschen. Kommt auf einen Tag fur die Person 13/3 Meben.

Die im Berdinge arbeitenden Drescher im Marchelbe (Daningers Beschreib. einer Dreschmaschine. Bien, 1815) arbeiten im Binter 81/2 Stunden, und jeder drischt und reinigt in einem Bintertage 1,40 Megen schwere, oder 2,37 Megen seichte Krucht.

Der Graf Pode wills gibt (I. Thl. Tab. 64) an, daß bie Frohner vom ichlechten Binterroden täglich 1,10 Degen aufgebracht baben.

13/2 /

1 4 Seg.

Bas Dickfon (Farm. Comp. II. T. 608) fagt, daß man in England für einen Arbeiter 1 bis 11/2 Quarter Beiten, = 4,64 bis beinahe 7 Meten, von der Gerfte von 7 bis 9,28 Meten, und vom Hafer noch mehr rechnen könne, begreife ich nicht, und muß ficher unrichtig segn.

Meistens wird das Dveschen mit dem ausgedroschenen Gestreide gezahlt. Thaer sagt (Nat. Landw. IV. B. 45), daß das Höhfte, was gegeben wird, das Zwölftel, das Geringste das Achtszehntel sev. Wenn sich der Taglöhner täglich 1/8 Berl. Scheffel, = 0,11 Mesen oder 1,768 Mesen Maßl verdienen soll; so muß er im erstern Falle täglich 1/8, im letztern 2,1 Wesen ausdreschen. Das Erstere ist wohl möglich; allein das Letztere dünkt mir beim Rocken und Weisen kaum möglich, wenn nicht die Ausgiebiskin Bes Schobers beträchtlich höher angenommen wird. Bei uns wird den Oreschern meistens das Zehntel gegeben, in Untersteiers mark das Dreizehntel, im March selde 1/30.
Ge kann aber die Oreschergebühr keine stätige Eröße sinn,

Ge kann aber die Dreschergebuhr keine flatige Große fin, benn sonft wurden in dem einen Jahre die Drescher, in dem andern der Landwirth betrogen seyn. Sie muß nach der Ausgiedigkeit des Schohers größtentheils, und zum kleineren Theile auch nach dem Preise des auszudreschenden Getreibes regulirt werden.

3. Das Austreten burch Thiere hat ben Borstheil, daß man mit den geringsten Kosten die größte Menge von Getreide in einem gegebenen Zeitraume ausdreschen fann: dafür aber hat es die Nachtheile, daß man nur sehr reises, oder leicht aus den Spelzen gehendes Getreide damit rein und geschwind ausbringen kann, und daß das Stroh zum Futter größtentheils, oder auch wohl ganz untäuglich wird.

Diese Art des Ausbringens der Körner ist in den süblichen Ländern, bei uns aber in Ungarn, und zum Theil auch in Dest erreich, ja selbst in einem kleinen Stricke von Kärnthen, in dem windischen Theile des Gailthales üblich. Wenn das Getreide in den wärmeren Ländern recht trocken ist; so wird es gleich am Acker auf einem gereinigten Plate ausgeritten. Wie viel man in einem Tage ausbringen konne, wird nirgendwo genau angegeben. Daninger sagt (a. a. O. 28), daß ihm glaubwürdige Personen versicherten, daß man mit 6 Pferden und 6 Menschen in einem Sommertage 100, und in einem Wintertage 40—60 Meten Sommertucht austreten könne. — Nach seiner Beobachtung aber traten in bis 12 Pferde mit 6 auch mehr Menschen im Winter nur 25 Mandel Weisen zu 3/4 Meten = 193/4 Meten aus. Man gab den gten Meten hiefür, und doch kanden sich nicht Leute, die diese Arebeit unternehmen wollten. Im Gailthale rechnet man, daß 2 Psetde mit einem Reiter 4 Schober Weisen zu 2/4 Weben, oder

Parff 13 - 14

5 Schober Gerfte zu i Meken, in einem Herbstlage austreten. Man hat in diesen beiden Gegenden vom Austreten des Getreides wohl keinen anderen Bortheil, als daß die Thiere diese beschwerliche are beit vollschren, indem man sie sonst nicht besser zu benutzen im Stande ist; denn es drischt hier ein Pferd nicht mehr wie ein Mensch.

Die hirfe und den Pfennich fassen wir in Rarnten allents halben durch die Thiere austreten; weil diese Getreidearten noch im nassen Zustande des Strohes eingeführt, und sogleich abgedrossichen werden mussen, und weil die Körner dieser Früchte ausnehmend leicht aus ihren Spelzen gehen. Weil das verunreinigte Stroh der hirfe und des Pfennichs sämmtlich zum Trocknen ausgenhiselt wird; so verliert es durch die Einwirkung der Luft und des Regens wieder allen üblen Geruch, und wird in der Folge von den Thieren gern gefressen.

- 4. Das Dreschen des Getreides mit Maschinen ist uralt. Der wesentlichste Vortheil derselben besteht darin, daß man unabhängig von einer großen Unzahl Menschen, die zum Dreschen mit Händen nothwendig sind, dieses Geschäft vollführen kann. Undere Vortheile der Dreschmaschinen sind, daß man beim Ausbringen der Korner weniger vom Diebstahl und von der Liederlichseit der Urbeiser zu besorgen hat, indem die Maschine gleichsörmig drischt, und leichter sibersehen wird. Die Nachtheile, welche mit den Dreschmaschinen verbunden sind, bedeuten wenig. Das Verwirren des Strohes bei den wirksamsten, ist nur in so fern ein Nachtheil, als ein solches Stroh nicht zum Decken der Häuser verwendet werden kann.
- 5. Die gegenwärtig üblichen Dreschmaschinen werden eingetheilt: in die Balgen, in den Stampf und in die Mubl.

ik

11 _

M.

陪陪

11

N.

6. Die Dreschwalzen sind die altesten Werkzeuge, und haben sich seit den Zeiten der Römer, wo sie schon allenthalben eingeführt wurden, in einem großen Theile des öftlichen und nördlichen Europa erhalten. Ihre Errichtung erfordert die geringsten Kosten, und ihre Wirfung ift das vier- und fünffache des Handbreschens.

Bir finden die Dreschwalzen in den Schriften von Barre I, 52. und Kolumella: so sind sie als noch gebräuchlich im norde westlichen Italien abgezeichnet in den Venti giornate von Agost. Gallo vom Jahre 1560. Im 31. B. der schwed. Abhandl. sindet sich eine sehr gute Beschreibung und Abbisdung von 18. bis a4rädrigen Bägen, und der konischen, geriften Balge, deren man sich in Weste Rorrland bedient. In verbesserter Form scheienen sie der größten Ausmerklamkeit werth zu senn: denn aus der sehr genauen Beschreibung der Oreschmachinen, die zu Rubene dorf und Süßenbrunn in Destevreich errchtet sind (von 30 s. Daninger, Wien 1815), erhellet, daß man im Winter in 7½ Arbeitstinnden mit 2 Psetden und 3 Menschen 21. Mandel schwere, oder 27½ Wandel leichte Früchte ausdrosch, die 15.93, oder 27½ Weben Körner gaben. Im Sommer oder Herbste kann man damit 32 Mandel Wintergetreide zu ¾ Reben, = 24 Westen und 48 Mandel Sommergetreide zu 1 Weben ausdreschen.

7. Der Dresch-Stampf ist eine Vorrichtung, die man in Tirol, Salzburg und Karnthen häusig antrifft. Die Errichtung derselben ist nur wenig kostspielig, und die Bedienung erfordert nur einen bis zwei Menschen, und doch leistet sie so viel, als 6 unserer gewöhnlichen. Drescher.

Für nicht sehr große Wirthschaften, und wo diese Maschinen durch Wasser betrieben werden können, sind sie von entschiedenem Ruben. Wir haben in Rärnth en ungefähr 12 solcher Oreschstämpse, und ihre Zahl vergrößert sich alliährlich. Man sindet den zu Bleisberg in Rärnthen aufgestellten im ökonomischen Kalender für das Jahr 1802 von Traut mann, Wien bei Binz, abgezeichnet. Die Wirkung dieser Maschine beruht auf der Menge der Schießer, und der Geschwindigkeit ihrer Schläge in einem gegebenen Zeitraume. Ein Dreschstampf mit 12 Schießen drischt in einem Herbstage 8—12 bis 20 Schober Roden oder Weißen zu 2/3 Mehen pr. Schober, und 16 bis 24 Schober Gerste oder Passer aus, zu 1 Weben pr. Schober.

- 8. Die Dreschmühlen, oder schottischen Dresche maschinen sind zwar fünstliche und kostspielige Werkzeuge, leisten aber auch dafür mehr, als alle anderen, und machen die reinste Arbeit.
- 9. Sie paffen für große Wirthschaften, für menschenleere Gegenden, ober wo es vortheilhaft ift, das Getreide

fruhe, im Berbfte fchon, ober in ber Mitte bes Binters ausgedrofchen gu haben.

Bir haben im Klagen furter Kreise von Karnthen 3 Dreschmühlen, die alle vom Wasser getrieben werden. In Steiermark, Desterreich und Ungarn gibt es ebenfalls mehrere. Man drischt bei und in einer Stunde 4 Schober Rocken, der 5 dis 6 Schuh hoch ist, Weißen 6 Schober, wenn er 4½ dis 6 Schuh hoch ist, und 8 Schober Gerste. Die beiden erstern Früchte geben ½ — ¾ Metsen pr. Schober, die Gerste 1 — 1¼ Metsen. In 10 Arbeitsstunden bringen wir demnach mit Hilse von 3 dis 4 Menschen a6¾ — 30 Metsen Rocken, 39¾ — 45 Metsen Weißen, und 80 — 100 Metsen Gerste rein. Arthur Voung rechnet für eine solche Maschine, wenn sie 8 dis 9 Stunden arbeitet, 15 Quarters Weißen, = 69¾ Metsen, und 15 bis 20 Quarters Gerste, Jaser, Erbsen oder Bohnen, = 69¾ bis 92½ Wetsen (Farm. Cal. S. 25). Da unsere Maschinen dieselben sind, wie in Engs Iand; so vermuthe ich, daß ihr Weißen kürzer im Stoche ist, wie der unsere, und daß ihr Wetreide überhaupt mehr ausgibt, als unseres, das start in das Stroh wächst.

10. Aus diesem erhellet, daß das handdreschen für kleine Wirthschaften und für volkreiche Gegenden passe, und in sehr großen Wirthschaften solcher lander und Gezgenden beibehalten werden muß, wo das Wolk ohne ein hinlängliches Grundeigenthum sich besindet; daß der Dreschstampf für Gebirgsläuder, die allenthalben Bäche haben, wo kleinere Wirthschaften sind, und kein Uebersluß von Menschen vorhanden ist, und daß Dreschmaschinen, vorzüglich die schottischen, nur für große Getreidewirthschaften sich vortheilhaft erweisen, die mit freien Leuten betrieben werden, und wo der Entgang dieses Winterverdienstes das Volk der Taglohner, das uns den Sommer über northewendig ift, nicht wegzuziehen nothigt.

11. Das ausgedroschene Getreide wird von der Spuen gereiniget, indem man es mit der Schaufel gegen den Bind wirft, oder indem man es durch die Fegemühle scheidet. Die mit dem Getreide gleich schweren Unfraues-famereien werden durch Siebe abgeschieden.

al/o in 12. 3 to 12.

- 12. Das gereinigte Korn muß aufbewahrt werden. Dieß geschieht auf verschiedene Beise, je nachdem es mehr oder weniger ausgetrodnet ist.
- 13. So lange noch die Körner so viele Fenchtigkeit in sich enthalten, die zur Erregung der Gahrung zureicht, dursen sie nicht aufgehäuft werden, weil sich ein solcher Hausen erhigen, und entweder keimen, oder schimmeln wurde. Nur dann erst, wenn die Körner durch die Lustaussehung ohne Unwendung einer größern Barme, als der atmosphärischen, oder wenn wir es in Darrstubent trocknen, worin die Barme nicht über 24° R. geht, möglichst trocken sind, dursen sie ausgehäuft werden.
- 14. Solches Getreide, das noch viel innere Feuchtigkeit hat, wenn es von der Dreschtenne fommt, muß sehr dunn auf dem Schüttboden, einem luftigen Raume, ausgebreitet, und oft gewendet werden, bis es hinlanglich trocen ist.

Wir drefcen die hirfe und den Buchweißen, wenn die Pflanzen noch halb grün sind, und wenn wir dieses Getreide nicht sehr dunn aufschütten, und oft wenden, so verdirbt es gewiß. Der Mais enthält sehr lange im Frühlinge noch Feuchtigkeit in sich, und muß mit vieler Sorgsalt erst am Schüttboden getrocknet werden, wenn man ihn nicht im Trockenhause liegen lassen will.

- 15. Alles Getreide, das bald nach der Ernte gedroschen wird, muß ebenfalls erst eine Beile gelüftet und getrocknet werden, ehe man es aufbewahren fann.
- 16. Das Aufbewahren der Getreidekörner hat zum Bwecke, dieselben vor der Feuchtigkeit und vor rauberischen Thieren und Menschen zu schüßen.
- Rommt Feuchtigkeit jum Rorn, so geht es in Gabrung und Berberbniß über. Thiere, welche dem Gefreide nachstellen, sind eine große Anzahl verschiedener Insekten; ferner: Ratten und Mäuse.

if. Jede Art, wodurch biefer Zwed erreicht wird, ist gut; jene aber, wodurch er mit dem verhaltnismäßig minsbesten Aufwande am sichersten erreicht wird, die vortheilshafteste.

it

- 18. Das Getreide wird aufbewahrt in gemauerten; mit gut schließenden Thuren und vergitterten Fenstern gesichloffenen Schuttboden, in Getreidefasten, und in unterirdischen Gruben.
- 19. Der Vortheil der erstern besteht darin, daß man bei großen Wirthschaften, besonders wo man auch fremdes Getreide empfängt, dieses mit Leichtigkeit erst all-mählich abtrocknen kann, ehe man es in größere Hausen aufschichtet, und daß man es hierin vor Verderbniß durch Feuchtigkeit am sichersten, so wie vor Natten und Dieben schüßt. Allein sie ersordern große Auslagen, die Insesten richten darin oft beträchtliche Verheerungen an, und die Mäuse werden nicht abgehalten.
- 20. Getreibet aft en, holzerne, mit Eisenblech an ben unteren Kanten beschlagene Schreinen, paffen zur Aufbewahrung eines wohl ausgetrockneten Getreides für alle mittelgroßen Birthschaften am besten; weil allen Thieren ber Jugang zu benfelben vollfommen abgesperrt ift.

Gin Raften, der 25' lang und 4' hoch und breit ift, faßt 200 Megen Gefreide. Solder Raften hat man mehrere in dem gewölbten Theile des Saufes, wo fie vor Feuer und Dieben gefichert find.

21. Unter der Erde fann das Getreide nur da aufbewahrt werden, wo man Gelegenheit hat, in einem dichten, wasserhaltenden Thon birnförmige löcher zu graben, die man ausbrennt, mit Stroh auskleidet, mit trockenem Getreide vollfüllt, und mit Erde schließt. Es ist dieß Burgers Lehrb. d. Landm. L. Bb.

offenbar bie leichtefte, mindest kostspielige, und sicherste Art fein Getreide aufzubewahren, weil es vor Nasse und Keuer, vor Thieren und Menschen völlig gesichert ift.

In den Chenen von Ungarn, Pohlen und Rugland, so wie in den füdlichen Landern, Spanien und Italien, ferner im ganzen Orient ift diese Art das Getreide auszubewahren die üblichste, meistens auch die einzige. Wenn man Sorge trägt, daß die Mündung nicht sowohl wasserbicht geschlossen, als auch durch eine Erhöhung das Wasser von der obern dunnenn Schickte der Gruben abgeleitet wird, und der Zhon hinlänglich dicht ift, so daß auf keiner Seite Feuchtigkeit eindringen kann; so ist diese Art der Ausbewahrung gewiß sehr vorzüglich. Mehr hierüber kann man lesen in Simond's toekanischer Landwirthschaft.

22. Aus diesem erhellet, daß für große Birthschaften eigene, gur Aufbewahrung des Getreides errichtete Gebaude nothwendig seyen, daß aber in mittelgroßen und kleinen Birthschaften, wo das holz nicht zu theuer, Getreideschreine; in Thongegenden aber unterirdische Gruben die zweckmäßigsten Aufbewahrungsörter des Getreides seyen.

Ende bes erften Theiles.



